China-pub.com
下载

O

Offset命令

V. 2.5，功能

绘制平行的线、圆弧、圆和多段线，该命令自动重复直至取消。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
offset	o	…	…	MS Offset	Modify	V17

命令格式

Command: offset

Specify offset distance or [Through] <Through>: [**输入数字**]

Select object to offset or <exit>: [**拾取对象**]

Specify point on side to offset: [**拾取对象**]

Select object to offset or <exit>: [Esc]

如图O-1所示，原对象（上）和偏移对象（下）。




图 O-1

命令行提示项

Offset distance	**指定偏移的垂直距离。**
Through	**指定偏移的距离。**
[Esc]	**退出本命令。**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

相关命令

Copy	**对一组对象创建一个或多个副本。**
Mirror	**对一组对象创建镜像副本。**
MLine	**绘制多线。**

相关系统变量

OffsetDist	**当前的偏移距离。**

OleLinks命令

Rel.13，**功能**

在图形和其他 Windows**应用软件之间修改、更新和取消** OLE**链接（** Object Linking and Embedding LINKS **的缩写；** OleAProt.Arx**中的外部命令）。**

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
olelinks	…	…	…	EO	Edit OLE Links	…

命令格式

Command: olelinks

显示图O-2**所示对话框。**

对话框选项

Links	**列出被链接对象：源文件名、文件类型和自动或手工更新模式。**
Update	**自动或手工更新。**
Update Now	**更新选定的链接。**
Open Source	**打开源应用程序。**
Change Source	**指定一个新对象（见图**O-3**）。**




图 O-2




图 O-3

Break Link	**取消**OLE**链接；保持对象在原处。**

相关命令

Insert Obj	**将**OLE**对象放入图形中。**
PasteSpec	**将剪贴板中的对象作为链接对象放入图形中。**

相关Windows**命令**

Edit | Copy	**将对象从源应用程序中复制到剪贴板中。**
File | Update	**在源应用程序中更新链接对象。**

China-pub.com
下载

OleScale命令

2000，功能

修改OLE对象的特性。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
olescale	…	…	…	…	…	…

命令格式

Command: olescale

显示图O-4所示对话框。




图 O-4

对话框选项

Size选项：

Height　改变OLE对象的高度；显示当前高度。

Width　改变OLE对象的宽度；显示当前宽度。

Reset　在第一次将OLE对象插入图形中时，使OLE对象恢复原来大小。

Scale选项：

Height　将OLE对象的高度变为原来高度的百分之几。

Width　将OLE对象的宽度变为原来宽度的百分之几。

Lock Aspect Ratio　改变Width尺寸和比例以适应 Height，反之亦然。

Text Size选项：

Font　显示OLE对象使用的字体。

Point Size　以点尺寸来显示文本高度；限制点尺寸以适用所选字体（点=1/72英寸）。

Text Height　以绘图单位指定文本高度。

OLE plot quality选项：决定输出时被粘贴对象的质量（见表O-1）：

表 O-1

输出质量	说　明
Line Art	文本以文本输出；颜色和阴影不再被保留；某些图形不输出，某些则以单色图形输出（只有黑白色，没有灰色阴影）
Text	所有文本格式被保留；文本以图形输出，但不如 Line Art设置清晰；图形输出的清晰度比Graphics和Photograph设置的差，且颜色少
Graphics	图形以较少的颜色输出（灰色阴影少）；所有文本格式被保留；文本以图形输出，但比Text和Photograph设置的更清晰
Photograph	图形以较少的颜色和较差分辨率输出；文本以图形输出图形以全颜色和分辨率输出
High Quality Photograph	所有文本格式被保留；输出的文本比 Text和Photograph设置的更清晰

Display dialog when pasting new OLE objects

选中此复选框，当在图中插入一个 OLE对象时，自动显示 OLE Properties对话框。取消选

China-pub.com 下载

中此复选框时，对话框不自动显示。

相关系统变量

OleHide	切换控制OLE对象在图形中和图形输出中的显示。
OleQuality	被嵌入的OLE对象的输出和显示质量。
OleStartup	被嵌入的OLE对象输出时装载源应用程序。

相关命令

InsertObj	将OLE对象置入图形中。
OleLinks	修改对象和源对象之间的链接。
PasteSpec	以链接形式粘贴对象。

注意

- U和 Undo命令不能恢复 OLE Properties对话框中做出的改变，而在OLE对象上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单上选择 Undo命令则可以。
- 将OleStartup设置为1，装载OLE源应用软件，这样有助于提高 OLE对象的输出质量。
- OLE Plot Quality列表框决定了输出时被粘贴对象的质量。除非文本包含阴影和其他图形效果，否则最好为文本设置Line Art。

Oops命令

V. 1.0，功能

恢复最近被擦除的对象组或被Block及 -Block命令删除的对象。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
oops	…	…	…	…	…	…

命令格式

Command: oops

命令行提示项

无。

相关命令

Block	在Block命令后用Oops命令可以恢复被擦除的对象。
Erase	在Erase命令后用Oops命令可以恢复被擦除的对象。
U	取消最近一次操作。

注意

- Oops只能恢复最近一次被擦除的对象；使用 Undo命令可恢复更早的对象。
- 在使用Block 和WBlock命令使对象成为块之后，可用Oops使对象恢复原状。

Open命令

Rel.12，功能

将一个或多个图形及DXF文件装入 AutoCAD。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
open	openurl	O	…	FO	File Open	T25

China-pub.com
下载

命令格式

Command: open

显示图O-5所示对话框：




图 O-5

当FileDia=0**时**:

Command: open

Enter name of drawing to open <C:\ACAD 2000\drawing1.dwg>:[**输入文件名**]

Opening an AutoCAD 2000 format file.

Regenerating layout.

Tegenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

命令行提示项

Enter name of drawing to open	**键入图形名，不必写** DWG**扩展名。如果** AutoCAD**找不到文件，会要求用户在图形名前加上路径和文件夹。**

对话框选项

Look in	**选择网络驱动器、硬盘驱动器或文件夹（子目录）。**
Preview	**预览**AutoCAD R13、R14、2000**和**LT**图形。**
File name	**指定图形名。**
Files of type	**选择**DWG （AutoCAD）、 DXF（**交换**）**或** DWT（**模板**）**文件类型。**
Open as read-only	**装入图形，但不能编辑；图形打开后** AutoCAD**在标题栏显示“** Read Only **”（见图**O-6**）。**




图 O-6

Open	**打开所选图形文件；按下**Shift**或** Ctrl**键可同时打开多个图形。在**Select File **对话框中，按下** Shift**键可选择连续的多个文件（见图**O-7**）。按下**Ctrl**键可选择不连续的多个文件（见图**O-8**）。**
Cancel	**不打开文件并取消对话框。**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载



图 O-7





图 O-8

Partial Open　装入所选图层，不装入外部参照；显示 Partial Open对话框；本选项对于DXF和模板文件无效。

Find File　查询或浏览图形文件，显示Browse/Search选项卡式对话框。Browse显示图形缩略图（小图形），并且缩略图可被排序。查询选项卡用一种或多种条件（如名字和日期）进行查询。

Locate　按给定路径查询图形。

Select initial view　如果图形已经保存视图，则从对话框中选则一个已命名的视图。在图形被装入后，显示对话框（见图O-9）：



M指定模型空间创建的视图
P指定图纸空间（布局模式）创建的视图

图 O-9

1. Partial Open对话框（见图O-10）




图 O-10

View geometry to load　选择要装入的模型空间视图；若局部装入，则图纸空间视图不可用。

Layer geometry to load选项：

Load Geometry　选择要装入的层。

Load All　装入所有层。

Clear All　一个层也不选。

China-pub.com
下载

Index status选项：

只有当图形以空间指针被保存时，本选项才有效。

Use spatial index	如果空间指针可用的话，决定是否采用空间指针进行装载。
Spatial Index	决定图形中是否保留空间指针。
Layer Index	决定图形中是否保留层指针。
Unload all xrefs on open	当打开图形时，装入外部参照图形。
Open	打开图形且只装入局部几何图形。

2. Browse/Search对话框

1) Browse选项卡（见图O-11）：




图 O-11

File Name	显示所选图形的文件名。
Directories	列出当前磁盘上的文件夹名。
Drives	列出本计算机的本地磁盘。
List Files of Type	指定要浏览的文件类型（见表O-2）：

表 O-2

类型	说 明
DWG	AutoCAD图形文件
DWT	AutoCAD图形模板文件
DXF	Autodesk图形交换格式文件

Size	指定显示的缩略图大小：小、中或大。
Network	显示Map Network Drive对话框；允许用户映射一个本地驱动器，如F：，到用户计算机所连的网络驱动器中（见图O-12）。

2) Search选项卡（见图O-13）：

Search Pattern	用通配符指定查询模式，其中 *代表任意多个字符，？代表任意一个字符。
File Types	指定一个DWG、DXF或 DWT文件。

China-pub.com 下载

Open **打开所选文件。**

Exit **关闭对话框。**

Search **对指定文件开始查询。**

Date Filter**选项：**

Date Filter **确定某一指定日期前或后的日期。**

Time **指定文件的时间戳。**




图 O-12




图 O-13

Date **指定文件的日期戳，它必须是1/1/80或其后的日期。**

Search Location**选项：**

Drive **查找一个指定的本地驱动器。**

All Drive **查找所有的本地驱动器或包括网络驱动器在内的所有驱动器。**

Path **查找指定的文件夹。**

Edit **显示图O-14所示对话框。**




图 O-14

工具条图标（见图O-15，各按钮含义说明如下）




图 O-15

China-pub.com
下载

Up One Level 向上。
View Desktop 桌面。
Create New Folder 创建新文件夹（子目录）。
List 显示列表，只显示文件和文件夹名。
Details 显示文件名、类型、大小和日期。
Search the Web 显示Browse the Web窗口；见 Browse 命令。
Look in Favorites 显示\Favorites文件夹。
Add to Favorites 将文件夹或所选文件加入收藏列表。

快捷菜单

在文件列表窗口中单击鼠标右键显示图O-16所示快捷菜单：




图 O-16

View 在下列文件名视图间切换：大图标、小图标、列表和详细资料。
Arrange Icons 根据文件名、类型、大小和日期排列图标。
Line Up Icons 以有序的方式放置图标。
Refresh 更新文件夹列表。
Paste 粘贴剪贴板中的一个文件。
Paste Shortcut 从剪贴板粘贴一个文件作为快捷方式。
Undo Copy 取消复制粘贴操作；只有在复制或粘贴后此选项才有效。
New 创建新文件夹（子目录）或快捷方式。
Properties 显示文件夹Properties对话框。

在一个文件或文件夹名上单击鼠标右键显示图 O-17所示快捷菜单：




图 O-17

Select 在AutoCAD中打开图形。
Open 在AutoCAD中打开图形。
Print 不打印图形；用户必须用 Open命令打开图形，然后在AutoCAD内部使用Plot命令输出图形。
Send To 将文件复制到另一个磁盘或用户的计算机通讯软件中；对有些软件可能无效。
Cut 将文件剪切到剪贴板。
Copy 将文件复制到剪贴板。
Create Shortcut 为所选文件创建快捷图标。
Delete 删除文件；显示警告对话框。
Rename 重命名文件；如果改变了扩展名则显示警告对话框。
Properties 在只读模式下显示Properties对话框；在AutoCAD内用DwgProps 改变设置。

相关系统变量

DbMod 指明图形是否被修改过。
DwgCheck 检查图形最近是否被AutoCAD编辑过。
DwgName 保存图形的文件名。
DwgPrefix 保存图形所在的磁盘和文件夹。
DwgTitled 指定当前图形除了通用名“ Drawing*n*.Dwg ”外是否还有别的名字。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

FullOpen　　指明图形是全部还是局部打开。

相关命令

FileOpen　　不通过对话框打开图形。

New　　开始绘制新图。

SaveAs　　将图形以新的名字保存。

PartiaLoad　　装载一个局部打开的图形的其余部分。

定义

Spatial index　　列出图形中的对象及它们的空间位置。

Layer index　　列出图形中每层中的对象。

注意

- Open命令用于装入AutoCAD 2000以及以前版本的 DWG、 DXF和 DWT图形文件。
- 在AutoCAD 2000中，用户可以同时打开多个图形。
- 用户可以从Windows Explorer（或从文件在桌面上的图标）将文件拖入AutoCAD 中来打开它。如果将文件拖入一个打开的图形中，它将作为块被插入；如果将文件拖入AutoCAD背景中，它将作为图形被打开。
- 当图形以只读方式打开时，用户不能保存图形。如果试图保存图形将出现图 O-18所示警告对话框：




图 O-18

可以用SaveAs以别的名字保存图形或保存到别的文件夹中。

- 当装入2000版本以前的图形时，图形自动转换为 2000版本的格式，同时AutoCAD将显示信息‘ Converting old drawing’ 。
- 为了将图形保存为2000版本以前的DWG格式，可使用 SaveAs来重新命名文件或将它存入别的子目录中。因此，可以使用SaveAs来将图形保存为R14、R13、R12格式图形。
- DXF和模板文件不能被局部打开。
- 图形被局部打开后，可以使用PartialLoad装入图形的其余部分。
- 当一个局部打开图形包含一个绑定的外部参照文件时，只有外部参照文件中由所选视图定义的那部分才被绑定到局部打开图形中。
- 如果图形被保存时带有空间指针，那么， AutoCAD 可以快速找到需要部分装载的图形。
- Open只将 DWG、DWT 和DXF格式的文件装入AutoCAD中，其余格式的文件用表O-3所示命令来装载：

表 O-3

命　令	说　明
DxbIn	DXB文件格式
PsIn	EPS（压缩的PostScript）
Replay	TIFF、BMP、TGA（Targa）
AcisIn	ASCII格式的 SAT （以文本保存） ACIS
3dsIn	3D Studio文件
VSlide	SLD（幻灯）文件

作废的命令

OpenUrl命令在 AutoCAD 2000中已作废，由Open命令取代。

China-pub.com
下载

Options和+Options命令

2000，功能

设置系统和用户参数，取代Preferences、DdGrips 和DdSelect命令。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
options	op pr preferences ddgrips ddselect	…	…	TN	Tools Options	Y10
+options						

Options命令格式

Command: options

显示Options对话框。

+Options命令格式

Command: +options

Tab index <0>:

命令行提示项

Tab index　　指定要显示的选项卡（见表O-4）：

表　O-4

Tab Index	说　明
1	文件选项卡
2	显示选项卡
3	打开和保存选项卡
4	系统选项卡
5	用户参数选项卡
6	草图选项卡
7	选择选项卡
8	轮廓选项卡

对话框选项

OK　　修改生效并关闭对话框。

Cancel　　取消修改并关闭对话框。

Apply　　修改生效但不关闭对话框。

1. File选项卡（见图O-19）

Search paths,file names,and file locations　　指定AutoCAD使用的文件夹和支持文件。

Browse　　当一个文件夹被选择时，显示Browse for Folder 对话框；当一个文件被选择时，显示Select a File 对话框。

Add　　在当前被选的路径或文件名下增加一个项目。

Remove　　删除被选项时不警告；单击Cancel可以取消删除。

Move Up　　将被选项移至前一项之上（或之前）；只应用于查询路径。

Move Down　　将被选项移至前一项之下；只应用于查询路径。

China-pub.com 下载

Set Current　　**将被选项置为当前项；只用于工程名和拼写字典。**




图 O-19

2. Display**选项卡（见图**O-20）




图 O-20

1) Window Elements**选项：**

Display scroll bars in drawing window　　**切换水平和垂直滚动条的显示（默认值**=On）。

Display screen menu　　**切换屏幕菜单的显示（默认值**=Off）。

Text lines in command line window　　**指定命令行窗口中可以摆放的文本行数；范围从** 1**到** 100**行（默认值**=3）。

China-pub.com
下载

Colors	显示 Color Options 对话框，用于指定 AutoCAD图形和文本窗口的颜色。
Fonts	显示Command Line Window Font对话框，用于指定命令行的文本字体。
2) Layout Elements选项：	
Display Layout and Model tabs	切换模型和布局标签的显示。
Display Margin	在布局模式中控制边框线的显示。
Display paper background	控制布局模式下页数的显示。
Display paper shadow	切换布局模式中页下的阴影的显示。
Show Page Setup dialog for new layouts	当创建一个新布局时，控制Page Setup对话框的显示。用这个对话框设置与图纸和输出设置相关的选项。
Create viewport in new layouts	控制新布局中单个视图的自动创建。
3) Crosshair size	指定十字光标的大小，范围从视口的 1%到100%（系统变量为CursorSize；默认值=5%）。
4) Display Resolution选项：	
Arc and circle smoothness	控制圆、圆弧和其他曲线的显示光滑度，范围从 1到20000（系统变量为ViewRes；默认值=100）。
Segments in a polyline curve	指定多段曲线的显示段数，范围从 -32767到32767（系统变量为SplineSegs；默认值=8）。
Rendered object smoothness	控制阴影和渲染曲线的显示光滑度，范围从 0.01到10 （系统变量为FaceTRes；默认值=0.5）。
Contour lines per surface	指定ACIS三维实体对象的轮廓线数目，范围从 0到2047 （系统变量为IsoLines；默认值=4）。
5) Display Performance选项：	
Pan and zoom with raster image	在实时平移和缩放中切换光栅图像的显示（系统变量为RtDisplay；默认值=off）。
Highlight raster image frame only	当本选项为on时，高亮显示框架而不是整个光栅图像（ImageHlt；默认值=off）。
True color raster images and rendering	在显示光栅图像和以真彩（24位颜色或16.7×10^6种颜色）或计算机可用的最多种颜色进行渲染之间切换（默认值=off）。
Apply solid fill	在多线、轨迹线、实体，实体填充和宽多段线的实体填充之间切换显示（FillMode；默认值=on）。本选项要在用户单击OK并使用 Regen后才起作用。
Show text boundary frame only	切换显示文本外矩形边框（系统变量为QTextMode；默认值=off）；本选项要在用户单击 OK并使用Regen后才起作用。
Show sihouettes in wireframe	切换显示ACIS三维实体对象轮廓曲线；如果本选项为 off，那么，当对三维对象消除隐藏线时画出等距线（系统变量为DispSilh；默认值=off）。
6) Reference Edit fading intensity	指定在位参照编辑过程中的渐变度，范围从 0%到

China-pub.com 下载

90%（系统变量为XFadeCtl；默认值=50%）。

3. Open and Save选项卡（见图O-21）




图 O-21

1) File Save选项：

Save as — 指定Save和 SaveAs命令使用的默认文件格式（默认值 = AutoCAD 2000 DWG）。

Save a thumbnail preview image — 保存图形的缩略预览图（RasterPreview；默认值=on）。

Incremental save percentage — 指定全部保存前图形文件中浪费空间的百分比；范围从0%到100%（ISavePercent；默认值=50）。

2) File Safety Precautions选项：

Automatic save — 以指定的时间间隔自动保存图形（SaveFile和SaveFilePath；默认值=on）。

Minutes between saves — 指定自动保存时间间隔（SaveTime；默认值=120分钟）。

Create backup copy with each save — 当保存时创建备份（ISavBak；默认值=on）。

Full-time CRC validation — 每当一个对象被读入图形时，执行 CRC错误检查。

Maintain a log file — 将文本窗口的文本保存到一个日志文件中（LogFileMode；默认值=off）。

File extension for temporary files — 为AutoCAD的临时文件指定扩展名（ NodeName；默认值= .ca$）。

3) External References (Xrefs) 选项：

Demand load Xrefs — 指定外部参照图形的请求装入格式 (Xrefs)（XLoadCtl；默认值=1）。

Disabled：请求装入关闭。

Enabled：请求装入打开；操作被改进，但图形不能被其他用户编辑。

China-pub.com
下载

Enabled with copy：请求装入打开；装入一个复件以便其他用户可以编辑原始图形。

Retain changes to Xref layers　保存修改后的外部参照依赖层的属性（系统变量为VisRetain；默认值=on）。

Allow other users to Refedit current drawing

当图形被其他用户引用时，允许其他用户编辑当前图形（系统变量为XEdit；默认值=on）。

4) ObjectARX Applications选项：

Demand load ObjectARX apps　当图形包含代理对象时，请求装入 ObjectARx应用程序（DemandLoad；默认值=3）。

Disable load on demand：请求装入关闭。

Custom object detect：当图形中包含代理对象时，请求装入应用程序。

Command invoke：当应用程序的命令被调用时，请求装入该应用程序。

Object detect and command invoke：　当图形中包含代理对象或应用程序的命令被调用时，请求装入应用程序。

Proxy images for custom objects　指定代理对象如何被显示。

Do not show proxy graphics：代理对象不被显示。

show proxy graphics：代理对象被显示。

Show proxy bounding box：显示矩形框代替代理对象。

Show Proxy Information dialog box　当图形中包含代理对象时显示警告对话框（ProxyNotice；默认值=on）。

4. Plotting选项卡（见图O-22）




图　O-22

1) Default plot settings for new drawings选项：

Use as default output divece　从PC3输出设备配置文件列表中选择默认输出设备。

China-pub.com 下载

Use last successful plot settings　再次使用上次成功输出时的设置。

Add or configure plotters　显示Autodesk Plotter Manager窗口；见PlotterManager命令。

2) General plot options 选项：

Keep the layout paper size if possible　如果输出设备能够控制图纸大小，则使用由 Page Setup 对话框的Layout Settings选项卡指定的图纸尺寸（系统变量为PaperUpdate；默认值=on）。

Use the plot device paper size　使用由PC3输出设备配置文件指定的图纸尺寸（系统变量为PaperUpdate；默认值=off）。

System printer spool alert　当所绘的图形产生冲突时，显示警告信息。

Always alert (and log errors)：显示警告信息，日志记录错误信息。

Alert first time only (and log errors)：只显示一次警告信息，但日志记录所有错误信息。

Never alert (and log first error)：不显示警告信息，但日志记录第一次错误信息。

Never alert (do not log errors)：既不显示警告信息，日志也不记录错误信息。

OLE plot quality　决定OLE对象输出时的质量（系统变量为 OleQuality；默认值=Text）。

Use OLE application when plotting OLE objects

当输出OLE对象时，运行创建OLE对象的应用程序（系统变量为OleStarup；默认值=off）。

3) Default plot style behavior for new drawings选项：

Use color dependent plot styles　使用颜色依赖输出类型，它使用 AutoCAD颜色指针，范围从1到255（PStylePolicy；默认值=1）。

Use named plot styles　使用在输出样式定义中指定的输出属性设置（系统变量为PStylePolicy；默认值=0）。

Default plot style table　为附加到新图上的默认输出样式命名（默认值=空）。

Default plot style for layer 0　为0层指定默认输出样式（系统变量为 DefLPlStyle；默认值= ByColor）。

Default plot style for objects　指定新对象所用的默认输出样式名（系统变量为 DefLPlStyle；默认值= ByColor）。

Add or Edit Plot Style Tables　显示 Autodesk Plot Style Table Manager窗口；见StylesManager命令。

5. System选项卡（见图O-23）

1) Current 3D Graphics Display选项：

Current 3D Graphics Display　选择三维图形的显示驱动器（默认值= GSHEIDI10）。

Properties　显示3D Graphics System Configuration对话框。

2) Current Pointing Device选项：

Current Pointing Device　选择点阵设备驱动器。

Current System Pointing Device：通过窗口选择点阵设备。

China-pub.com
下载

Wintab Compatible Digitizer：选择一个Wintab Compatible Digitizer驱动器。

Accept input from　Digetizer only：从数字化仪读取输入值，鼠标无效。
Digitizer and mouse：从数字化仪和鼠标读取输入值。




图 O-23

3) General Options选项：

Single-drawing compatibility mode　强制使用单图形接口（SDI），它限制AutoCAD只能一次打开一个图形；这可能需要与第三方应用程序的兼容（系统变量为SDI；默认值=off）。

Show Starup dialog　在AutoCAD启动后显示Startup对话框；见New命令（默认值=on）。

Display OLE Properties dialog　当一个OLE对象被插入图中后显示 OLE Properties对话框；见OleScale命令（默认值=on）。

Show all waring messages　对所有对话框均显示Don't Displty this Warning Again选项（默认值=on）。

Beep on error in user input　当AutoCAD检测到一个用户错误时强制计算机发出蜂鸣声。

Load acad.lsp with every drawing　对每一个图形都装入 Acad.Lsp文件（ AcadLspAsDoc；默认值=off）。

Allow long symbol names　允许字符型名（图层名、尺寸标注样式名、块名、线型名、文本样式名、布局名、 UCS名和视口配置名）的最大长度为255字符，包括字母、数字、空格和大多数标点；当关闭本选项时，字符型名不能超过 31字符，且不能使用空格（系统变量为ExtNames；默认值=on）。

4) dbConnect Options选项：

Store links index in drawing file　保存图形文件中的数据库指针（默认值=on）。

Open tables in read-only mode　以只读模式打开数据库表（默认值=off）。

6. User Preferences选项卡（见图O-24）

1) Windows Standard Behavior选项：

Windows standard accelerator keys　此复选框选中时，使用Windows的键盘快捷键(默认值)；

需要全本请访问 www.ertongbook.com