



青松®

IE 5.0

简明操作手册

秦 颂 编著



2393
68

青 岛 出 版 社

IE 5.0 简明操作手册

秦 颂 编著

青 岛 出 版 社

鲁新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

IE 5.0 简明操作手册/秦颂编著. - 青岛: 青岛出版社, 1999.10

ISBN 7-5436-2117-7

I. I...

II. 秦...

III. 因特网—浏览器, IE5.0—手册

IV. TP393.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 41023 号

书 名	IE 5.0 简明操作手册
编 著 者	秦 颂
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市徐州路 77 号(266071)
邮购电话	(0532)5835844 5814750 5814611-20
责任编辑	樊建修 胡海音
装帧设计	申 尧
印 刷	胶州市印刷厂
出版日期	1999 年 10 月第 1 版, 1999 年 10 月第 1 次印刷
开 本	窄 32 开(787×960 毫米)
印 张	3.875
字 数	55 千
印 数	1—5000
ISBN	7-5436-2117-7/TP·248
定 价	8.00 元

上网前的准备工作

上网前，除了准备个人电脑外，还必须安装许多软硬件以及相关的设备。归纳起来共有以下几项：

- 取得连接账号
- 安装与设置调制解调器
- 安装拨号网络
- 安装 TCP/IP 通讯协议
- 建立新的连接

上述的准备工作可以使用 Internet 连接向导来协助设置，或者参考下面的说明进行设置。

一、申请连接账号

要在家里使用 Internet，首先必须拥有一个拨接 Internet 的账号。大多数的拨接账号都是付费的。您可向提供拨接服务的公司(例如 ChinaNet、ChinaGBN)申请连接账号，取得连接账号的名称、密码以及拨接的电话号码。

上网前，必须利用调制解调器连接电话线来拨号，例如 ChinaNet 的拨接电话为 163，拨通后会要求用户输入账号名称和密码，名称、密码验证通过后才能真正连上因特网。当然，若您是使用学校或

公司的网络，则可以直接上网，而不必向网络服务供应商申请连接账号。

提供此类服务的公司很多，您可以根据服务品质和费用，选择一家合适的网络供应商。

二、安装与设置调制解调器

调制解调器(Modem)的功能就像电话，人们使用电话机说话、聊天，而电脑则通过调制解调器来拨号连接、传输数据。



调制解调器是一种转换设备，负责把电脑的数码信号转换为电话线路可以传送的模拟信号。Modem 有内置和外接两种形式，内置式调制解调器直接插在主机板的扩充槽上。为了便于安装，一般都使用外接式调制解调器。

购买调制解调器时，最好先考虑所需要的传输速率，速率越快，价格也就越贵。传输速率的单位是 bps(bit per second，位/每秒)，也就是每秒钟可传输多少位的意思。调制解调器有 28800bps、33600bps 和 57600bps 等速率。

外接式调制解调器会有电源(AC-in)、通讯接口(Serial Port)、电话线路(line)和电话机(Phone)等四个接点，只要把这些插槽连接正确，然后打开调制解调器的电源，就可以进行调制解调器的设置工作。



① 电源插孔：连接电源线。

② 通讯接口插孔：连接电脑的 COM1 或 COM2 通讯接口。

③ 电话线路插孔：连接电话线路。

④ 电话机插孔：连接电话机。

把调制解调器连上电脑，开机后 Windows 便会启动向导来安装调制解调器。如果是在开机状态下连接调制解调器，就得自己启动安装调制解调器的程序。

安装调制解调器的操作方法如下：

步骤 1：从“开始”菜单中选择“设置/控制面板”。

步骤 2：出现“控制面板”窗口后，双击调制解调器图案 ，打开调制解调器窗口。



步骤 3: 出现“检测调制解调器”窗口后, 选 **下一步 >** 钮, 让 Windows 自动检测调制解调器的型号。

步骤 4: 检测调制解调器型号时会花一点时间, 当检测结果显示在“检测调制解调器”窗口后, 请选择 **下一步 >** 钮。



步骤 5: 出现安装完成画面后, 移动光标选择 **完成 (F)** 钮。

如果想查阅调制解调器安装的接口, 可以选择“开始/设置/控制面板/调制解调器”, 然后在“调制解调器属性”窗口中选择“诊断”标签, 画面上就会列出每一个连接口的状态。通常调制解调器会连接到 COM2。从“调制解调器属性”窗口中选择 COM2, 再选择 **详细信息 (M)...** 钮, 就可以检测调制解调器是否正常。



若调制解调器连接正常，测试结果会显示如下。



三、安装拨号网络组件

拨号网络是用来协助拨号的组件，安装这个组件后，才能让电脑帮您拨号连接。如果“我的电脑”窗口中有拨号网络图案，您就可以跳过这个步骤。

安装拨号网络的操作方法如下：

步骤 1：从“开始”菜单中选择“设置/控制面板”。

步骤 2：出现“控制面板”窗口后，双击  。




步骤 3：出现“添加/删除程序属性”窗口后，选择“Windows 安装程序”标签，接着在组件清单中选择“通讯”，然后选择 详细资料(D)... 钮。



步骤 4：出现“通讯”窗口后，从组件清单中勾选“拨号网络”，再选择 **确定** 钮，安装程序就会开始复制文件，复制结束后，安装也就完成了。



安装完拨号网络组件后，在“我的电脑”窗口中会出现拨号网络图案 ，而在“控制面板/网络”窗口中，会新增一个拨号网络适配器组件。



当不需要拨号网络组件时，可以重新打开“添加/删除程序”窗口，取消勾选“拨号网络”，将拨号网络删除。

四、安装 TCP/IP 通讯协议

所谓通讯协议是指不同电脑之间彼此能够沟通的一套规范。就像不同国家有不同的语言，必须使用共同语言才能沟通一样，通讯协议正是扮演电脑间共同语言的角色。

而 TCP/IP 就是 Internet 上使用的通讯协议。它是由 TCP(Transmission Control Protocol)和 IP(Internet Protocol)两个协议组合而成。换句话说，您必须在网络配置中安装 TCP/IP 协议，才能连上 Internet。

安装 TCP/IP 协议的操作方法如下：


步骤 1：从“开始”菜单中选择“设置/控制面板”。

步骤 2：出现“控制面板”窗口后，双击 。


步骤 3：出现“网络”窗口后，选择“配置”标签，画面上会显示已经安装的网络组件，再选择 **添加(A)...** 钮。若已经有 TCP/IP 组件，可直接跳到“建立新的连接”。



步骤 4: 出现“请选择网络组件类型”窗口后, 从网络组件类型清单中选择“协议”, 按 **添加(A)...** 按钮。



步骤 5: 出现“选择网络协议”窗口后, 从“厂商”清单中选择 Microsoft, 接着从“网络协议”清单中选择 TCP/IP, 然后按 **确定** 按钮。



步骤 6: 回到“网络”窗口后, 在已安装的网络组件清单中会新增 TCP/IP 协议, 按 **确定** 按钮。

步骤 7: 出现“插入磁盘”窗口后, 将 Windows98 光盘放入光驱, 再选择 **确定** 按钮。


复制光盘中的 TCP/IP 所需文件，出现“变更系统设置值”窗口后，选择 **是(Y)** 钮重新启动电脑，让设置生效。

TCP/IP 安装完成后，您可以查看它的设置内容，以便调整为正确的设置值。

检查与设置 TCP/IP 内容的操作方法如下(假如您是使用校园网络，请维持原来的设置)：

步骤 1：选择“开始/设置/控制面板”，出现“控制面板”窗口后，双击 。

步骤 2：出现“网络”窗口后，选择“配置”标签，再从网络组件清单中选择 TCP/IP，然后选择 **属性(R)** 钮。




步骤 3：出现“TCP/IP 属性”窗口后，选择“IP 地址”标签，再选择“自动获取 IP 地址”。



步骤 4: 接下来选择“WINS 配置”标签，再关闭 WINS Resolution(D)。

步骤 5: 移动光标选择“网关”标签，将“已安装的网关”区的内容全部删除。



步骤 6: 接下来选择 DNS 配置, 再关闭 DNS, 然后选择 **完成(F)** 钮。

只有使用拨号网络的电脑(也就是自己单独拨号上网的电脑), 才需要执行前面的操作, 以关闭 DNS 和网关, 并选择“自动获取 IP 地址”。有关 TCP/IP 的设置值, 必须在拨号网络中设置。

五、建立新的连接

建立新的连接功能, 可以设置您所要连接的电话号码、账号名称和密码, 让电脑自动帮您拨电话, 并建立连接。


步骤 1: 在 Windows 桌面上双击 。

步骤 2: 出现“我的电脑”窗口后, 双击 , 打开“拨号网络”窗口。

步骤 3: 出现“拨号网络”窗口后, 双击 , 启动建立新连接的程序。



步骤 4: 出现“建立新连接”窗口后, 在“请输入对方计算机的名称”栏输入连接名称, 再选择 **下一步 >** 钮。



步骤 5: 出现输入电话号码画面后, 从“国家(地区)代码”菜单中选择“中国(86)”, 并在“电话号码”栏输入区号及 ISP 的电话号码, 然后选择 **下一步 >** 钮。




步骤 6: 出现成功建立新的“拨号网络”连接画面后, 选择 **完成 (F)** 钮。

建立新连接后，在“拨号网络”窗口中会显示连接名称的图案。这个刚建立的连接必须再设置TCP/IP的相关内容，才能正式拨号连接。

设置连接内容的操作方法如下：

步骤 1：把光标移到“拨号网络”窗口中要设置连接内容的图案位置，按下鼠标右键，拉出快捷菜单，从菜单中选择“属性”。



步骤 2：出现连接属性窗口后，取消勾选“使用区号与拨号属性”。

