

WPS

桌面印刷系统

用户大全

- 汉字操作系统 SPDOS 用户手册
- 文字处理系统 WPS 用户手册
- 图文编辑系统 SPT 用户手册



北京科海培训中心



图文编辑

香港
金山公司

Super-Star

香港金山公司

第 三 篇

SPT 图文编排系统

用 户 手 册

1.10 版本

WPS-您的理想、您的最佳选择

目 录

第一章 系统简介	(1)
硬件环境	(1)
软件环境	(1)
第二章 SPT 安装与启动	(2)
SPT 的安装步骤	(2)
第三章 SPT 的操作风格	(3)
系统屏幕划分	(3)
1、帮助系统	(3)
2、功能选单	(4)
3、更改编辑参数	(4)
第四章 SPT 的工作流程	(5)
第五章 SPT 功能详解	(6)
一、文件操作	(6)
1、建新文件	(6)
2、读入文件	(6)
3、保存文件	(7)
4、DOS 命令	(7)
5、退出系统	(7)
二、显示窗口	(8)
1、移动窗口	(8)
2、整版显示	(8)
3、系统信息	(8)
三、图象编辑	(8)
1、素描点线	(8)
2、刷绘图象	(8)
3、喷涂颜色	(8)
4、填充图形	(9)
5、画直线	(9)
6、画矩形框	(9)
7、画圆	(9)
8、擦除图象	(9)
四、文字编辑	(9)
1、输入文字	(9)
2、退出输入	(10)

3、调用 WPS	(10)
五、画面编辑	(10)
1、定义画面	(10)
2、移动画面	(10)
3、贴盖画面	(10)
4、清除画面	(10)
5、取消定义	(10)
6、黑白反视	(11)
7、左右翻转	(11)
8、上下翻转	(11)
六、版面编辑	(11)
1、扩展版面	(11)
2、剪取版面	(11)
3、拼嵌版面	(11)
4、整版反视	(12)
七、放大编辑	(12)
1、逐点修改	(12)
八、其他功能	(13)
1、打印输出	(13)
2、图形扫描	(14)
3、PC—传真卡	(14)
第六章 附录	(15)
一、磁盘交换原理	(15)
二、图象数据文件共享	(15)
三、关于参数区的操作	(15)
1、选线	(15)
2、选填色板	(15)
3、选字体	(15)
4、选字型	(15)
5、选字号	(16)
6、选英文体	(16)
四、关于 WPS2.0 产生 SPT 格式文件	(16)

第一章 系统简介

硬件环境:主 机:Super 或 IBM PC/XT/AT、286、386、486 系列

显示器:MONO、CGA、EGA、VGA、COLOR400、CEGA 等

打印机:任何点阵式 24 针打印机和激光打字机

其 他:必须使用 Super-I 汉卡,当进入大版面编排时还要求大容量磁盘存储。

软件环境:PC-DOS 或 MS-DOS V3.0 以上版本。

Super-CCDOS V5.00 以上版本 汉字磁盘操作系统

Super-WPS V2.00 以上版本 中英文文字处理排版系统

Super-Star 系统(以后简称 SPT)磁盘文件目录:

SPT.EXE	启动主控程序
SPT1.OVL	文件管理、汉字排版处理模块
SPT2.OVL	图形处理子程序库
*.SPT	以 SPT 格式存贮的图形版面文件
*.TIF	以 TIF 格式存贮的图形图像文件
SPTDEMO.EXE	以 SPT 的表演程序

注 意:SPT 同时支持键盘和鼠标器操作,虽然只用键盘也能完成大部分的操作,但由于图形版面的特殊性,我们仍然建议您尽量使用鼠标,而键盘只做为微调使用。

第二章 SPT 安装与启动

SPT 的安装步骤:

SPT 必须由 Super-I 汉卡和 Super-CCDOS V5.00 以上版本支持, 并与 WPS V2.00 以上版本配合使用, 并请尽可能使用硬盘运行。

(1) 在安装好 WPS 后在硬盘 C: 中会有子目录 \WPS, 把 SPT 程序软盘拷入 C:\WPS。

(2) 要用鼠标的用户必须在根目录的 CONFIG.SYS 文件中增加一条命令:

DEVICE=MOUSE.SYS


并把 MOUSE.SYS 文件拷贝到根目录。

SPT 的启动运行:

在装入 Super-CCDOS 后, 系统处于汉字状态, 这时即可键入

C:\SPT 启动 SPT

启动流程:



第三章 SPT 的操作风格

SPT 同时支持键盘命令与鼠标操作

光标: SPT 的基本光标是一个箭头, 用户可用鼠标或光标键控制在屏幕移动。当用键盘移动光标时, 可用 **CTRL+←** 或 **→** 来改变光标移动的步长(速度), 每次改变8倍, 范围在1—128点之间。

SPT 的扩展光标为大十字线光标, 用 **F2** 键来触发。

系统屏幕划分:

- (1) 功能区: 提示系统功能状态, 选单、光标位置。
- (2) 编辑工作区: 显示版面内容, 用户可在此区完成输入汉字、画图排版等操作。
- (3) 参数区: 显示线型、填色板、字形、字体、字号、英文体等参数及其选择项。
- (4) Super-CCDOS 提示行: 由 SPDOS 管理的汉字输入提示行。

详见下图:

选单提示区	当前功能状态显示	光标在版面中的绝对坐标	帮助系统提示区
· 选 单 ·	当前功能: 移动光标	X = 0000 Y = 0000	F1帮助
版面编辑工作区			
当前参数: 线型	色板	字体	字型 字号 英文 修饰
CCDOS 提示区			电脑时钟

注: 以后的说明以用鼠标操作为主, 无鼠标的用户请阅读 SPT 的运行时间帮助系统信息中关于键盘仿真鼠标的部分。

箭头光标可用鼠标控制在全屏幕移动, 当按下鼠标器左键时, 就可以选择箭头指向的功能或参数。

鼠标操作方式:

- (1) 点一下(英文为 Click)

鼠标光标指向选择项, 轻按一下按键即松开

- (2) 拉变

按住鼠标按键, 移动鼠标器选择项目或模拟显示, 松开按键确认。

如果进行固定项选择, 一般用“点一下”的方式。

如果进行可变项选择, 则用“拉变”的方式, 按住左键打开选择开关, 移动鼠标改变选择项, 松开左键确认选择。

1、帮助系统:

帮助系统的目的是操作者一个处理过程的功能简介,包括以下几个部分:名称、键盘命令、注释。

进入帮助系统的方法:设法处在“光标移动”状态下:

(1)把箭头光标指向屏幕右上角“F1帮助”提示区上,用鼠标点一下。

(2)直接按一下 F1 键

帮助信息显示:

☆☆☆☆☆欢迎使用汉字图文编排系统 Super—StarV1.00☆☆☆☆☆

在编辑状态下按 **F1** 键或用鼠标点一下屏幕左上角的“F1帮助”可进入本系统:在帮助信息系统中可用以下键控制信息的显示:

1. **PgUp** 向前显示 2. **PgDn** 向后显示 3. **Esc** 退出帮助系统

用户操作界面: Mouse 鼠标器、键盘命令和选单操作三者兼容。

鼠标器(MOUSE):以往的经验证明,鼠标器是操作最方便的工具之一,用来移动屏幕指示,撤压其上按键以选择功能(建议使用 Super 鼠标器,与 Microsoft 兼容)

鼠标按键方式: 1. 鼠标光标指向选择项,轻按一下按键即松开,俗称点一下(英文为 Click)
2. 按住按键,移动鼠标器选择项止或模拟显示,松开按键确认,俗称拉变。

键盘仿真鼠标:Ctrl+Z=按住左键,光标键移动光标,Ctrl+X=松开左键

系统有箭头光标和大十字光标供选择,请 F2 键转换。

2. 功能选单:

功能选单是一组下拉式弹出的信息表,允许用户选择不同的功能处理版面和图象。

选单操作方法

(1)用鼠标器以拉变方式操作

把箭头光标指向屏幕左上方的“选单”区,按住鼠标左键不放,选单被打开,状态行显示功能分类表,箭头指向的列弹出一组选择项,而当前项用逆向光标注明。

移动箭头,逆向光标亦会作相应的移动,指示当前待选项。

此时松开左键,逆向光标和箭头光标同时指向的待选项功能就被确定执行。如果不想选择任何功能,只需把箭头光标移离选单区再松开即可。

(2)键盘直接操作:

在“光标移动”状态下按:“ESC”键,即可打开弹出功能选单,箭头光标和逆向光标显示在一起指向待选项。

此时用光标键“↑↓←→”左右移动即可改变待选项,按回车键“ENTER”即可选定所要完成的功能,如果不想选择任何功能,请再按一次“ESC”键即可关闭弹出选单。

3. 更改编辑参数

用光标指向参数区需要修改的参数名,用鼠标点一下,参数区即显示此参数名下所有的参数项,如各种线型、色板、字体、字号等,在用箭头光标点一下,即更改成新的参数。


第四章 SPT 的工作流程

SPT 的设计目标是文字与图形图象的混合编排,建议用户用 WPS 处理大量的文字资料,用 SCANNER 输入复杂图象。


文字包括 WPS2.0 编辑输出的文字版面和 SPT 系统输入的文字,图形是用 SPT 提供的工具绘制的几何图形,如点、线、图等。

图象是用 SCANNER(图象扫描输入仪)输入的图片资料和用 SPT 提供的工具描绘的图象。

当用 SPT 输出版面时建议采用以下操作流程。



SPT 系统功能流程图



第五章 SPT 功能详解

SPT 的功能分为8类,具体如下:

一、文件操作:

1、建新文件: ^ KN

用途:建立一个新的空白版面文件(如果当前版面被更改过,则先自动调用保存文件功能)

注释:屏幕提示对话框:

Super-Star 设定新版面尺寸: 旧版面 宽=XXXX 高=YYYY		
W. 输入新版面宽度:		
H. 输入新版面高度:		
请选择:	ESC. 取消	OK. 确认

其中有四个小框,当用鼠标点 W 框或 H 框,则框内出现字符光标,请用户输入一组长度数字(单位为点),BACKSPACE←左退格,按 ENTER 回车返回。用箭头光标点一下 OK 框,则确认新版面尺寸有效,同时放弃当前版面,产生一个空白版面;如果不想定义新文件则点一下 ESC 框,取消当前功能。内存不够会产生磁盘交换,但须用户确认,屏幕会提示:

新版面的尺寸较大,将产生磁盘文件交换,Y. 确认 N. 重选尺寸

2、读入文件: ^ KZ

用途:编辑已存在的图象,版面文件(如果当前版面被更改过,则先自动调用保存文件功能)

注释:屏幕提示对话框:

Super-Star 读入磁盘文件选择窗口 SPT 和 TIF 磁盘文件列表		
D. 驱动器,路径:		
N. 存盘文件名:		
请选择:	ESC. 取消	Load. 读入

用鼠标点一下相应的框可改变驱动器,路径和文件名,点 ESC 框取消当前功能,点 Load 框确认,如果出现磁盘错误,屏幕提示:

磁盘错误!请检查路径、文件名、磁盘状态、容量等。

此时请操作者检查文件参数和磁盘状态,重新再试。

3. 保存文件

用途:把当前编辑的版面按对指定格式存入磁盘文件。

注释:屏幕提示对话框:

Super-Star 文件存盘选择窗口 版面 宽=XXXX 高=YYYY			
D. 驱动器, 路径:			
N. 存盘文件名:			
文件类别: S	S. SuPer-sTar 文件	T. TIF 图象文件	
存储格式: E	E. 非压缩	P. 压 缩	F. Fax CCITT
(Use mouse click or Alt-Key from keyboard)			
请 选 择:	ESC. 取消	Quit. 不存盘	save. 存 盘

用鼠标点 D 和 N 框可以改变驱动器, 路径和存盘文件名, 建议按文件类别给出. SPT 或. TIF 扩展名。

文件类别有2种: SPT 格式和 TIF 格式, 系统默认用 SPT 格式。

图象存储格式3种: E, P, F 格式, 系统默认用 P 压缩格式。

ESC 取消: 取消当前功能, 如有后续功能也取消, 返回到移动光标状态。

Quit. 不存盘: 文件不存盘, 但执行后续功能

Save. 存盘: 文件存盘, 并执行后续功能

4. DOS 命令 ^KF

用途: DOSSHELL, 临时退出 SPT 系统, 调用 DOS 命令

注释: 当前的版面内容会自动存入当前磁盘提示时文件 TMP00001. SPT 中, 然后释放版面存储空间, 调入 COMMAND. COM, 进入 DOS 状态。

屏幕提示:

```

The IBM Peraonal Computer DOS
Version 3.30 (C) Copyright Internntional Buaioess Machinos Corp 1981,1987
(C) Copyright Micronoft Corp 1981,1986
C>
  
```

用户可以执行 DOS 命令, 如 DIR, COPY 等。

若键入:

C:\EXIT ✓

后又返回到 SPT 系统中。

5. 退出系统 ^KQ

用途: 退出 Super-Star 图文编排系统, 返回到 DOS 状态。

注释:如果退出前版面有更改则自动先调用保存文件功能,点 ESC 框会取消退出,返回到 SPT 编辑状态;点“不存盘”框会放弃当前版面内容,点一下“存盘”框会保存当前版面,然后退出到 DOS。

二、显示窗口

由于实际应用中窗口尺寸往往小于版面尺寸,所以屏幕窗口上只能显示整个版面的一部分,为了让操作者能看到版面的各个部分,系统可以由操作者改变窗口的位置或版面显示比例。

1、移动窗口: ^ SW

用途:改变版面在窗口中的显示内容

注释:当进入移动窗口功能时,屏幕箭头光标变成一个“手光标”,用“手光标”指向版面,并按住鼠标左键不放,当移动鼠标时,窗口内容就会做相应移动,松开左键即暂停。

2、整版显示 ^ SA

用途:在窗口内显示整个版面的结构

注释:在实际工作中,版面尺寸一般都大于窗口尺寸,为了让操作对版面布局有所了解,SPT 会自动根据窗口尺寸与版尺寸关系计算出一个比例因子,然后按此比例因子缩小版面并显示在窗口中,再按任一键返回光标移动状态。

3、系统信息 ^ SM

用途:显示 SPT 系统中当前版面,内存及打印机型号等信息。

注释:屏幕提示一个信息框:

Super—Star 系统信息显示窗口 版面 宽=XXXX 高=YYYY

版面可用内存:m KB,使用:OKI—8320系列打印机

高度和宽度的单位为(点),再按任一键返回光标移动状态。

三、图象编辑:

当进入本类功能后,可按 ESC 键或用光标点一下功能选单区退出。

1、素描点线 ^ GD

用途:在窗口范围内描绘单点或任意曲线。

注释:当选择素描点线时,箭头光标主为“铅笔”光标,可以全屏幕移动,用鼠标器在工作窗口内点一下,铅笔尖头处就会画一点,如果按住鼠标左键不放并同时移动,铅笔尖经过之处就会绘出不同的曲线。松开左键则暂停绘制。

2、刷绘图象 ^ GB

用途:在窗口范围内描绘粗点或粗曲线。

注释:当选择刷绘图象时,箭头光标变为“毛笔”光标,除绘点线比铅笔素描方式宽8倍外其余操作相似。

3、喷涂颜色 ^ GS

用途:在窗口范围内喷涂颜色点,可以产生图象效果。

注释:当选择喷涂颜色时,箭头光标变为“喷雾器”光标,用鼠标器在工作窗口内点一下可以得到一小块雾状点,按住左键不放,并改变鼠标的移动速度,可以得到不同的涂色效果。

4、填充图形 GP

用途:在窗口中的一个黑色边缘封闭的白色区内填充入当前色板的颜色或图案。

注释:当选择“填充图形”时,箭头光标变为“填充指示”光标,把填充指示的小箭头指向需要填充颜色的白色区内,点一下鼠标,即可填充入当前选定的色板图案。注意填充区域局限在窗口范围,边界由黑色边缘确定,所以填充小区的边界可预先用黑色线条勾出来。

SPT 提供24种色板供用户选择,用光标点一下参数区的色板标志就能打开色板选单,再点一下所要的色板图案即可。

5、画直线 GL

用途:在窗口范围内以选定线型画一条直线。

注释:画直线是采用拉变方式来操作的,中间可以按 ESC 键退出不画。先用箭头指示直线的起始端点,然后按住鼠标左键不放,并移动鼠标使箭头指向所需直线的终止端点位置,最后松开左键即画入。

SPT 初始线型是一黑色实线,操作者可以象选色板一样选择24种线型之一,如虚线,点划线等。

6、画矩形框 GX

用途:在窗口范围内以选定线型画一个矩形框。

注释:与画直线类似,区别在于画框是用箭头指示矩形框的两个对角端点的位置,线型也是24种之一。

7、画圆 GC

用途:在窗口范围内画圆、圆弧。

注释:本功能用拉变方式操作,先用箭头光标指示圆心位置,然后按住鼠标左键并不放并移动箭头光标,晕时系统会自动根据当前箭头位置与圆心的距离和方向角画出一圆形(或椭圆、圆弧),松开左键即画入(松开前可用 ESC 键退出不画)。

8、擦除图象 GE

用途:在窗口范围内擦除图案成空白。

注释:当选用本功能时,箭头光标变成“擦除光标”,按左键,则擦除块所在部分消除成空白。

四、文字编辑

1、输入文字 WZ

用途:在版面上添加各种文字、字符图案。

注释:当选择了“输入文字”功能,箭头光标变为“手”光标,屏幕出现一个闪烁的方框,方框大小与当前定义的字型字号大小相应。

此时可用 CCDOS 功能输入汉字或英文字符,输入的文字显示在方框内,如果输入比例体字符,方框的宽度会自动调整。

字符定位及写入方法:

(1)方框可用“手光标”以拉变方式控制在窗口上随意移动。

(2)按一下 CTRL+ENTER 键,当前方框内文字写入版面位置,方框位置不变。

(3)按一下 ENTER 键,方框内文字写入当前版面位置,方框移到下一行左端。

(4)如果连续输入多个汉字,方框会自动右移,最后一个文字前的所有文字都自动写入到当前

版面位置。

(5)方框内容可以用窗口移动功能配合放到版面任意位置。并可进行画面编辑。

用手光标可在参数区选择各种汉字体、字型、字号、英文体。

2、退出输入 ^WQ

用途:恢复箭头光标,消隐闪烁方框。

注释:如果确定要停止输入文字则必须用此功能退出输入文字状态,如果不用此功能退出则闪烁方框不会消隐,可能会影响一些对话界面,但方框内的文字可以作为一个画面,由画面编辑来处理或当移动窗口时,方框能随窗口在版面上移动。

3、调用 WPS ^WP

用途:介绍本版 SPT 软件与 WPS 的调用联系。

注释:屏幕提示对话框:

WPS V2.0, Super-CCDOS V5.0 与新的 Super I 汉卡和 Super-Star V1.00
自 1990 年 6 月开始提供用户 WPS V2.0 是表格、文字编辑排版系统,打印输出的
版面文件可由 SPT V1.00 读入进行图形、图象、表格、文字的综合编排

再按任一键返回光标移动状态。

五、画面编辑

1、定义画面 ^IA

用途:在版面中取出一个矩形小块画面作为编辑单元。

注释:用画矩形框的操作方式在窗口中取出一个画面,可以多次定义,但只有最后一次有效。

所定义的画面会被存入专用存贮区,四周用一个闪烁方框围住,除非用“取消定义”功能来消隐,否则直会存在,以至在某些情况下,方框的闪烁可能给显示界面带来一些影响。

如果是重复进入定义画面而之前又未用“取消定义”消隐方框,则前一次定义的方框中的内容自动贴盖到当前位置。

2、移动画面 ^IV

用途:在窗口内移动已定义的画面,而版面中的原画面不做任何改变。

注释:在移动画面功能中,箭头光标被“手”光标代替,把“手”光标移动闪烁方框内,按住鼠标左键不放并移动显示,画面就跟随光标在窗口移动,松开则停止。

3、贴盖画面 ^IC

用途:把窗口中闪烁方框内的画面贴盖到版面当前位置,此位置原先画面被覆盖。

注释:选择后立即执行,然后进入移动画面状态。

4、清除画面 ^IY

用途:把窗口中闪烁方框内的画面消除成空白。

注释:选择后立即执行,然后进入移动画面状态。

5、取消定义 ^IU

用途:把窗口中闪烁方框及其内画面消隐。

注释:选择后立即执行。如果不用此功能取消定义画面就调用其他非画面编辑类的功能,闪烁方框及其中画面会对操作结果产生影响,亦可当成是一种组合功能,如有画面框时移动窗口,会

使画面随窗口可移动到版面上的任一位置。

6、黑白反视 ^ IN

用途:把窗口中闪烁方框中的画面黑白求反。

注释:选择后立即执行,再做一次则恢复原样。

7、左右翻转 ^ IL

用途:把窗口中闪烁方框内的内容左右翻转。

注释:选择后立即执行,翻转是沿画面的垂直中心轴做的镜向交换,如“>”翻转后成为“<”。

8、上下翻转 ^ IF

用途:把窗口中闪烁方框内的画面内容上下翻转。

注释:选择后立即执行,翻转是沿画面的水平中心轴做的镜向交换,如“^”翻转后成为“V”。

六、版面编辑

1、扩展版面 ^ EP

用途:把当前版面的高、宽尺寸扩大到一个新值,原版面内容不变,扩展部分为空白。

注释:如果当前版面被编辑过,屏幕会提示用户保存文件,接着出现以下提示:

Super-Star 设定新版面尺寸: 旧版面 宽=XXXX 高=YYYY	
W. 输入新版面宽度:	
H. 输入新版面高度:	
请选择:	ESC. 取消 OK. 确认

象“建新文件”一样给定有关参数。

注意:新的高、宽度必须比原来的大,否则系统会置成原来的大小。如果扩展后的尺寸大于当前内存的空间,则 SPT 会在当前磁盘产生一个临时交换文件“TMP00001.SPT”,用软盘的用户必须注意磁盘的一致性。

2、剪取版面 ^ EU

用途:把当前版面中的一个矩形部分剪裁独立出来成为一个新版面。

注释:如果当前版面被编辑过,屏幕会提示用户保存文件,接着在窗口范围内整版显示按比例缩小的原版内容,操作者可以用画矩形框的方式定义要剪取的部分,松开左键确认,中途按 ESC 键退出不剪取。

3、拼嵌版面 ^ EL

用途:把磁盘中较小尺寸的版面文件拼嵌到当前版面。

注释:如果当前版面被编辑过,屏幕会提示用户保存文件,接着提示请输入要拼嵌的较小尺寸的子版面文件名:

Super-Star 读入磁盘文件选择窗口 SPT 和 TIF 磁盘文件列表

D. 驱动器, 路径:

N. 存盘文件名:

请选择:

给定文件合法后, 屏幕窗口整版显示按比例缩小的原版内容和表示子版面尺寸的闪烁方框, 箭头光标也变成手光标。

用“手”光标抓住方框并移动可以调整子版面在原版面上的位置, 了解将被覆盖的情况。

满意后按 ENTER 回车键确认, 不想实际拼接则请按 ESC 键取消。

如果给定文件版面尺寸大于当前版面的尺寸, 则系统提示:

您指定的拼嵌子图画面太大(宽=XXX1, 高=YYY1), 超过了当前版面(宽=XXX2, 高=YYY2)的尺寸, 按任一键重做:

这时操作者可重选版面或把当前版面尺寸用“扩展版面”功能扩大。

4. 整版反视 ^ EN

用途: 把当前版面全部黑白反视。

注释: 选择后立即执行, 再执行一次则恢复原样。


七、放大编辑

1. 逐点修改 ^ AM

用途: 把选定区域的图象高宽放大8倍显示, 可以方便地逐点编辑。

注释: 当选择此功能后, 箭头光标变为“放大指示”光标。

(1) 选择放大区域: 移动鼠标使其指向要放大的区域, 然后点一下左键, 这时屏幕工作窗口分为两个部分, 第一部分是选中的区域内容, 它显示在窗口的左上角, 第二部分是这部分放大8倍后的点影象格占满了窗口的其余部分。“放大指示”光标又恢复成箭头光标。如下图示:



(2) 编辑修改: 由于每个点都被放大了8倍, 操作者可以方便地定位: 用箭头指向要修改的点影

象格,点一下鼠标左键,这一格变成黑圆点,左上角的图象相应点也变黑色,点一下右键则变白。

按住左键不放并移动箭头光标,则箭头经过的点影象格都立刻变黑,按住右键则变白。

按 ESC 键或用箭头点一下功能区则退出逐点修改,但改变的点均有效。

八、其他功能

1、打印输出 KP

用途:把当前版面从打印机上打印出来。

注释:当选择此功能后屏幕提示:

Super-Star 打印输出版面内容: 版面 宽=XXX 高=YYY			
T. 打印机类型: OKI-8320系列		并行口 LPT1:	
P. 打印纸类型: 宽行打印纸 (最大打印尺寸: 2448×1800点)			
请选择:	ESC. 取消	Enter. 开始打印	Ctrl-Break 中断

打印机必须是以下型号之一:

- (1) OKI-8320系列
- (2) OKI-5320系列
- (3) M1570, M1570SC
- (4) Brother M2024, M1724
- (5) Epson, Nec 系列, AR-3240
- (6) TH-3070及兼容3070系列
- (7) NK-3824打印机
- (8) STARAR-2463打印机
- (9) CITIZENCKP-5240打印机
- (10) 其它24针打印机
- (11) HP 系列激光打印机
- (12) CANON 激光打印机

操作者必须确认打印机型号与实际使用的相同。

打印端口有两个:

并行口 LPT1:

并行口 LPT2:

操作者必须确认打印机端口与实际联接的相同。

打印纸有以下几种:

- (1) 宽行打印纸
- (2) 窄行打印纸
- (3) A3复印纸
- (4) A4复印纸
- (5) A5复印纸
- (6) B4复印纸