

机小彩

雨圓

披拔

汰

水彩画技法

李劍晨編著

上海人民美術出版社

水 彩 画 技 法

李劍晨 編著

*

上海人民美術出版社出版

上海銅仁路二五七號

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇二號

市三、市一、中華等廠印刷 新華書店上海發行所發行

美術設計 陶烈哉

*

開本 787 X 1092 毫 1/18 印張4 1/9 插頁45 字數44,000

一九五八年一月第一版

一九五八年一月第一次印刷

印數 0,001—5,500

前　　言

本書所論水彩画的各种技法，我个人認為这只是表現事物的一种基本知識。这种知識不能肤淺的理解它，必須从实践中深刻地体验它、应用它，只有如此，才能真正的为自己所掌握。若不从广泛的深入認識及实践中来掌握技术，只凭这些方法以主观的意愿从事制作，这是很危險的。因为这套技术不是生根在認識对象及表現对象的基础上而取得的，結果必流于匠气和不真实。本書編写的目的，是說明各种表現对象的方法和捷徑；再一步的要求从这些方法中更能結合实际研究找出更多和更好的方法来。讀此書时应了解这一編写的主旨，或不致以方法为艺术，硬板的使用技术以求僥倖。

此書內容是按进修程序来編写的，首先說明一切工具的应用方法和性能，这是一种常識；其次談到水彩画的三要素和两种基本方法問題，这是水彩画成敗的关键問題，也是本篇写作的重点。过去很多的水彩画家有很丰富的經驗，作了不少的成功作品，但有时也会失敗的，这种成功与失敗往往認為是偶发的現象，实际上即三要素与基本方法的掌握問題。讀者对这两章能深入研究，从实践中去掌握它，则对于水彩画的技法問題已了解过半了；繼而深入研究其他各种特殊方法，实际上仍是三要素及两种基本方法演变而来的，只不过增加了其他方法和使用了一些特別工具而已。至于談到气候、时间的表現問題，人物的描写問題，这些除运用一切方法外，还須要凭藉銳敏的感觉对一切描写对象有深切的認識和感情，在进行作画时須要主观与客观的統一，这样才会有理想的結果。

本書一切名詞，多是本人杜撰而成的，如“連續着色法”、“沉淀法”、“点彩法”、“染紙法”及“襯紙法”等等……，是否正确，都待研究，希望讀者能多多指教。

为了輔助文字說明，介紹水彩画技法的实际运用，本人特繪制插图共135幅，以供讀者参考。

总之，讀者必須認識所謂技法是表現对象的手段，須灵活运用而不是刻板的成規，在作画中必須認識对象、分析对象，以感觉來表現对象，而不是只凭技术任意可以歪曲对象的，这样，对这書的理会才是正确的。

此書脫稿后，由上海人民美术出版社同志及黎冰鴻等同志提供很多宝贵意見，非常感謝，愿于卷首致謝！

第 131 图



第 129 图



第 132 图



目 錄

前 言

第 一 章 水彩画应用工具	1
一、画板	1
二、画袋	1
三、画箱	2
四、調色盒	2
五、水壺	2
六、画凳	2
七、水彩画顏料	4
八、水彩画用紙	6
九、水彩画筆	7
第 二 章 寫生画的取景与布局	11
一、位置綫的分割和应用	11
二、均衡的法則	12
三、取景問題	17
四、明暗構图法	21
第 三 章 水彩画三要素	27
一、水彩画用水的問題	27
二、時間的掌握問題	29
三、色彩問題	29
第 四 章 水彩画兩個基本方法	43
一、干画法的程序	43
二、湿画法的程序	43
第 五 章 靜物写生方法	45
一、陶瓦器画法	46
二、瓷器画法	46
三、玻璃器画法	48
四、各种水果画法	49
五、各种花卉画法	49
六、背景布的画法	50
七、背景的画法	53
八、磨光面上物体倒影画法	54
第 六 章 风景写生方法	65
一、天空画法	66
二、云的画法	67



三、树的画法.....	70
四、田禾及花草的画法.....	72
五、石块画法.....	72
六、山巒画法.....	72
七、水的画法.....	74
八、各种建筑物的画法.....	76
九、各式桥梁画法.....	77
第 七 章 各种特殊的水彩画法.....	107
一、洗涤法.....	107
二、襯紙法.....	108
三、染紙法.....	108
四、点彩法.....	108
五、浸紙法.....	108
六、粉彩法.....	109
七、漿彩法.....	110
八、沉淀法.....	110
九、鋼筆水彩.....	111
十、木炭水彩.....	111
十一、鉛筆水彩.....	111
十二、粉笔水彩和蠟筆水彩.....	111
十三、套色法.....	111
第 八 章 時令气候的表現方法.....	141
一、春景表現方法.....	141
二、夏景表現方法.....	141
三、秋景表現方法.....	141
四、冬景表現方法.....	141
五、风的表現方法.....	142
六、雨的表現方法.....	142
七、阴天的表現方法.....	142
八、晴天的表現方法.....	142
九、早晨的表現方法.....	142
十、午間的表現方法.....	142
十一、暮色的表現方法.....	142
十二、夜晚景色的表現方法.....	142
第 九 章 人物写生方法.....	145
一、人的顏面画法.....	145
二、人体画法.....	146
三、着衣人物的画法.....	147
四、作风景画对配景人物的画法.....	147

第一章 水彩画应用工具

我国有一句老話：“工欲善其事，必先利其器。”这是一句十分正确的格言。在工作中工具的齐全应手，对于一个画家是一种极大的安慰和滿足。一个画家想作一張完美的作品，工具的配置是有它的重要性的。假設一个画家他有很好的艺术修养，但他的工具是恶劣的不应手的，那么就难以产生理想的作品。所以有許多画家在他們一生中，只选用一二种所熟用的紙和筆，或几种习用的顏色，因为对这几种工具的性能，能很好的掌握和运用，所以才能制作很好的作品。他們不惟不用劣等的工具，即紙面的粗細，筆号的大小，也是不輕易变动的。一个画家为了很有把握地完成自己的作业，工具問題是必須重視的一件事情。不过水彩画所用工具是极繁杂的，有許多画家或不习惯于某种工具的运用，这样就不必一定要制备，自由取舍也可。


茲將各种重要的工具列后：

一、画板：这是不可少的一件工具，板質須輕松，長寬以40公分×47公分为合度，是以三夾板二塊，中夾桐木框釘牢即成，这样携帶方便，且两面可裱紙兩張，出外作画可能連續制作兩張。（第1图）




第1图

二、画袋：画袋是携带画板画具的一种极方便的工具袋，极简单，以布制，大小宽窄以能装下画板以及其他画具为合度，不論野外写生或室内作画都很适用。（第2图）



第2图

三、画箱：画箱的長寬為40公分×45公分，箱上蓋有木槽，可置画板兩塊，箱內能放置各种作画用具，甚方便，作画时亦可將箱置膝上，蓋傾斜画紙釘画板上作画很方便，或將画板取出，以手执板作画亦可，有此画箱画袋及其他，画板即不必再行购置了。（第3图）




第3图


四、調色盒：盒以鋁質搪磁制成，色池在二十以上为适宜，普通为十二格，略嫌不足，調色盤面积亦宜广大，这是作水彩画必不可少的用具，須选用佳品。（第4图）

五、水壺：水壺也是一件必須制备的用具，普通所用者多为銅制，两空筒套一水壺上，作画时将空筒取下，盛水筒侧有小挂鉤，可挂于調色盒上，应用甚方便，或用能多量貯水的玻璃器亦可。（第5图）

六、画凳：一般初学作画的人們，在野外写生时往往会忽視画凳的重要性。按实际来講，画凳在作画时是极重要的一种工具。比如出外作画，有时取景虽甚满意，但因地面潮湿不能蹲踞，就不得不忍痛舍弃，这是常有的事。为了作画方便，画凳是絕對不能



第4图




第5图

少的一种工具，在作画时坐位舒适，也能增加作画的兴趣，这对于初学者是必须提供的一件事。


1.三脚凳：三脚凳携带方便，可以张开为凳，可以摺起如棒，以三角釘連三条坚实的木脚作成三角架，釘以皮面即成。（第6图）

2.室内写生画凳：在室内作水彩写生，第一件麻烦的事就是水池、颜色盒如何安置的问题。为了解决这一问题，不能不制备各种高低的凳子，以致布满了教室，这样就影响教室的实际容量和应用。为了避免这一困难，骑马凳是很适用于室内写生的一种工具。此凳长95公分宽25公分，高低可任意制定（约为48到50公分），前有画架，凳上前边可放置水池、颜色盒等物，骑在画凳上作画，这是很方便的，



第6图

每凳所占面积很小，这种簡易而实用的工具是值得采用的。（第7图）




第7图

七、水彩画顏料：顏料分湿色和干色两种，湿色呈膠狀，以鉛管裝置；乾色即塊色。这两种顏料在应用上都有它的利弊，茲分述之：

湿色內含甘油較多，极易和鉛管发生化学变化，色往往发霉变黑，当两种顏料相混合时，因甘油的关系，色彩既不透明，显明度也不足，这是湿色的极大缺点，但应用方便，也是这种顏料的优点。至于塊色，色彩极显明，色相正确、明快、清澈，各色相混合，亦明快鮮丽，无渾沉灰暗的現象，这是塊色的极大优点。但在应用时，事先必以水敷色上，使融化，屆时不致因蘸色而影响画面的处理。若質料較差的塊色，膠質較多，用时以笔往返洗蘸，极不方便，这也是塊色的坏处。作者須了解各种顏料的性質，可以选择应用，若同时以两种顏料配合应用，亦无不可。

水彩画顏料多为化学原料制品，有的很易褪色，这是次种顏料，可作学习时应用。画家在制作中，必須選擇較佳的顏料，这样色相既正确，显明度亦很足，且不褪色，不过这种理想的顏料，目前市場上的售品，还不能适应一般画家們的要求。因顏料对作画关系极大，若有舶来品購用也是必要的。（第8图）



第8图

顏色种类极多，举其重要和习用的各种顏色于后，并闡明其性質以备画家的采擇，至于如何調色待下章詳述。

1. 白 粉：色明洁，性冷，和他色混合其色相即被冲淡，很柔和。
2. 檸檬黃：色透明，有深淺二种，不能大片落的單独使用，和紅、藍等色混合应用，甚鮮丽。
3. 土 黃：是一种不透明色，此色与其他各色相配合，极易調和，系水彩画不能缺少的顏色，此色不易起变化，不論單独使用或和群青、朱磚、普藍等色混合，都会产生很雅靜的色彩。
4. 鉻 黃：此种色較檸檬黃为深，色帶紅味，与普藍相混合，能成功一种很美丽的綠色，与朱磚相混，即可成一种明快的橙色，色亦分深、中、淡三种，單独使用亦佳。
5. 橘 黃：系鉻黃与朱磚相混合而成的顏色，与綠色相混合，可現出黃綠的色彩，是作秋景不可缺的色彩；若作灯光、落日亦以橘黃为主。
6. 淡 赭：一种不透明色，作秋色用最广，此种色与綠、紫相混合可成极佳的色彩，此色不易变色，性枯燥，枯木中存此色最多，所以在一个画面上，不宜多用，用此色过多，画面即現干枯的感覺，深赭色暗污不能用，画盒內可以略去。
7. 朱 磬：有深淺两种，深帶紫味，淺帶黃味，为一种暖色，不透明，此色与黃橙

相混合，极能融合，与綠色相混合，即成灰暗色，但減少某一种色的成分，可成灰綠或灰紅。

8. 玫瑰紅：透明色，易变色，在作画中是不能少的顏色。

9. 深 紅：亦称西洋紅，透明易融解，暗帶青味，色濃耐久力弱，見太阳即褪色。

10. 土 紅：不透明色，凡画人的顏面暗处多用之，色暗而沉着，不易褪色，极易和它色相調和。

11. 群 青：半透明色，在水彩画上用处最广，性耐久，此青近于标准色。

12. 鈷 藍：亦名粉藍，作天空及人的服飾多用之，不透明，有耐久性，色泽美丽，單独使用，更有趣味。

13. 普 藍：1704年在柏林发现了这个色彩，所以名之为普魯士藍，透明，易融于水，在水彩画上用处极广，与檸檬黃相混合，即成一种极美丽的綠色，与玫瑰紅相混合，即成一种很明媚的紫色，單独使用，应減低濃度，接触日光易褪色。

14. 鮮 紫：色透明，与标准色相近，在日光下易褪色。

15. 青 綠：此乃透明色，亦名深綠，乃一种濃艳的青綠色，多与他色混合应用，很少單独使用，因此色單純的色調，易使人起不快之感。

16. 橄欖綠：此色的成分为靛藍、印度黃及少許的褐色混合而成，故其色相微帶褐，用处少，接触日光，即褪色。

17. 翠 綠：分深淺两种，不透明，色艳丽，为画家极喜用之色，若一画面輕着几笔，即增加很多的光彩，遇潮气即变色，不能和硫質顏料相混合，且含毒素，不能入口，画家应注意，作初春景物，此色用处尤多。

以上所举各色是作水彩画必不可缺少的，若能准备更多的顏色，則更佳。因在作画时，可省去混合的麻煩，且用成色較所配顏色，更为明快。这对于一个画家是很有帮助和方便的。

八、水彩画用紙：水彩画用紙种类很多，在選擇应用时必須注意紙質的成分。作水彩画用紙的要求：紙面粗細适当，紙質坚实且稍微有吸水性能，以不致影响顏色的明度最为适宜。有一种画紙，紙面粗糙，紋理有变化，质量坚实，着色时可以层层重复刷洗而不易灰汚，又可以按紙的紋理表現事物的特質，使所表現的事物更为突出，这种專用画紙是最理想的画紙了。但这种画紙在应用上都有一定的年限，最适宜的应用时间是出厂后一年，过新的紙着色时現浮华的現象；若出厂超过三年，紙上附有尘埃和油漬，又經過烟燻等等影响，这种画紙紙面发黃且不易着色，即使經過水洗勉强应用，所作的画也不能合乎理想，画面会現枯燥灰暗的現象。所以在选紙时，必須辨清紙的年齡，这是很重要的。

水彩画紙又有各种不同顏色的區別，这类画紙色甚淡雅，約有四五十种之多，灰綠、灰黃、灰藍、灰紫等等色彩应有尽有。这种紙适宜于簡易的画法，以后当詳述。或因时令气候的关系，而选用一种色紙，所用色彩不宜过分复杂，輕描淡写，即能达到一定的理想，費力少而成就大，所以一般画家，都是乐于尝试的。

布文紙也是水彩画习用的紙，紙薄有各种布文突起，作画时可利用这种突起的布文，或洗滌、或点彩，都能呈現一种奇丽的色彩。所作画亦无呆板之弊，这都是这种紙的長处。

很多的老水彩画家，在他一生的制作中，只习惯应用一、二种紙，这样对于画紙的性質才能很好的掌握。因为每一种紙，它的吸水量，以及对于色彩的吸收或显现，都是不同的。若画紙时有更換，对于自己所习用的作画方法，亦不能不时有变动象經常处在实验中，这样就很难作出較滿意的作品了。所以画家要注意这些問題，讓所用工具和材料适合作画的需要才好。


作水彩画是有时间性限制的。因要掌握水分干湿的关系，不可能作較大的画幅，普通多用四开画紙或二开紙，若所作画幅太大，时间既不易掌握，水分也不易运用，是很難画好的。

裱紙的方法：裱紙是作画前的一种准备工作，在預备作画前的几小时，就應該把紙裱在画板上。这种裱紙的方法，在作水彩画时，是感到很大的安慰和舒适的。因为紙在画板上非常平正，这样对作画來說，就已具备了很好的条件了，所以說这种作画的准备工作，是很必要的。裱紙的方法，有两种，分述于次：

- 1.用清水刷画紙的背面，平貼于画板上，四周用坚韧的紙条，塗上漿糊，封貼坚固，此时紙稍皺，置阴暗处，使干，紙干后，异常平展。
- 2.用清水刷画紙的正面，紙的背面四周塗上了漿糊，平貼于画板上，置阴暗处，使干，紙干后，和以上裱紙方法效果相同。

九、水彩画笔：水彩画笔是一种特制的、为作水彩画而用的毛笔。这种笔，和我們习用的写字毛笔是不同的。中国写字毛笔的組織是以硬性狼毫作心子，再以它种柔軟細毛附于周围，而形成了錐狀体。这种笔的含水量很少，笔毫尖銳，画綫适用，作点即感有支离現象了。但各笔店所制国画用的大号衣文笔，笔毫完全为狼毫所制成，还可作水彩画用。至于專为作水彩画所制之画笔，它的組成就与写字用的毛笔完全不同了。它的笔毫是用适当的軟硬毫毛，以漸层的方法，組織而成的，笔毫成略圓形，浸入水，笔即成尖錐形，含水量很多，且作綫、作点以及平塗等等运用都很适宜。所以在作水彩画时，仍以用專为作水彩画制造的画笔为宜。（第9图）


水彩画笔的选择，也是一个画家所不能忽視的問題，因为笔的好坏，是有关于作画



第 9 图

的成敗的。我們通常所見到的画笔，大致分为两种：一为狼毫笔，笔毫硬，有彈性；一为鵝毫笔，笔毫极軟，毫无彈性。这两种笔可以依个人的习惯，任意选择。以我个人的見解，硬毫有彈性的笔，比較适用，尤宜于初学，这是須注意的一个問題。

在选笔时，第一須詳审笔毛整齐与否，然后浸入水，取出甩去水分，笔毫即呈尖錐体，笔尖如針，这是很好的画笔。若画笔經浸水后，取出甩去水分，仍膨脹如球，笔尖如針，这是不能应用的坏笔，笔毫支离更是廢品了。这些常識，是一个水彩画家不能缺少的。（第10图）



第 10 图

水彩画笔的种类很多，由最小的 1 号笔起，順次到 20 号的大笔止，都有它的特質的。普通一个画家所用笔，多不过五、六种，从 6 号到 12 号几种笔中选择几枝就够用