



象棋后卫

王嘉良 李德林編著

黑龙江人民出版社

象 棋 后 卫

王嘉良 李德林 編著

黑 龙 江 人 民 出 版 社

1959年·哈尔滨

內 容 提 要

本書系統的介紹了用“屈頭屏風馬”抵御“當頭砲上七兵”的戰略與戰術，共分應“過河車”、“七路馬”、“巡河砲”等三部分。着法適用可靠，文字淺顯易懂。另有名局詳注28局。適于進修棋藝的人們閱讀，也可供象棋能手們參考。

象 棋 后 卫

王嘉其 李德林 編著

黑龍江人民出版社出版（哈爾濱道里森林街14—5號）黑龍江省書刊出版業營業許可證001號

地方國營造設印刷廠印刷 黑龍江省新華書店發行

開本787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ · 印張3 $\frac{5}{8}$ · 字數85,000 · 印數1—7,000

1959年10月第1版 1959年10月第1次印刷

總號：933

統一書號：7093·178 定價(5)二角二分

前 言

一九五七年春天，我們編寫了“象棋前鋒”，嘗試的介紹了“當頭砲上七兵”進攻“屈頭屏風馬”的各種戰術。出版之後，出乎我們預料的得到不少讀者的關懷和鼓勵，催促增訂和續編，給予了我們很大的鼓舞；我們又編寫了“屈頭屏風馬”抵擋“當頭砲上七兵”的各種戰術。但因忙於工作和學習，僅先把其中的一部分整理成冊，借以供應愛好者的迫切需要。本書的內容主要是闡述“防禦”方面的各種要訣，與“象棋前鋒”（談進攻）相對應，定名為“象棋後衛”。

歡迎棋友們批評指正。

王嘉良 李德林

1959年2月於哈爾濱

目 錄

屈头屏風馬应当头砲上七兵的开局法

应过河車部分

平砲兌車应过河車压馬类 (共五局)

- 第一局 退窩心馬应黑摆七路砲砲取中卒 (甲) 1
- 第二局 退窩心馬应黑摆七路砲砲取中卒 (乙) 3
- 第三局 退窩心馬应黑摆七路砲車去7卒 (甲) 5
- 第四局 退窩心馬应黑摆七路砲車去7卒 (乙) 7
- 第五局 退窩心馬应黑摆七路砲車去7卒 (丙) 8

平砲兌車应过河車兌車类 (共十七局)

- 第六局 进左馬应黑摆七路砲左橫車 10
- 第七局 进左馬应黑摆七路砲左直車 11
- 第八局 飞象上士应黑进河口馬馬取中卒 12
- 第九局 飞象上士应黑进河口馬摆七路砲 (甲) 14
- 第十局 飞象上士应黑进河口馬摆七路砲 (乙) 15
- 第十一局 飞象上士应黑进河口馬摆六路砲 (甲) 17
- 第十二局 飞象上士应黑进河口馬摆六路砲 (乙) 18
- 第十三局 飞象上士应黑进馬起橫車左車右移 (甲) 20
- 第十四局 飞象上士应黑进馬起橫車左車右移 (乙) 23
- 第十五局 飞象上士应黑进馬起橫車左車占肋 24
- 第十六局 飞象上士应黑进馬起橫車升巡河砲 25
- 第十七局 右砲过河飞中象应黑七路馬挺中兵 (甲) 28
- 第十八局 右砲过河飞中象应黑七路馬挺中兵 (乙) 29
- 第十九局 右砲过河补中砲应黑七路馬挺中兵 (甲) 31
- 第二十局 右砲过河补中砲应黑七路馬兵中兵 (乙) 32
- 第二十一局 右砲过河应黑进河口馬 (甲) 33

第二十二局	右砲过河应黑进河口馬 (乙)	34
-------	----------------------	----

应七路馬部分

飛中象应七路馬疾进河口类 (共八局)

第二十三局	騎河砲应黑跃馬上士回河口馬	38
第二十四局	騎河砲应黑跃馬上士挺中兵	40
第二十五局	騎河砲应黑跃馬上士摆七路砲	41
第二十六局	退騎河車波黑跃馬棄二路車	42
第二十七局	上右士伸二路砲应黑跃馬上士 摆六路砲 (甲)	46
第二十八局	上右士伸二路砲应黑跃馬上士 摆六路砲 (乙)	47
第二十九局	上右士伸二路砲应黑跃馬上士 摆七路砲 (甲)	48
第三十局	上右士伸二路砲应黑跃馬上士 摆七路砲 (乙)	50

应巡河砲部分

兌3路卒应巡河砲进中兵类 (共九局)

第三十一局	升左砲出3路車应黑直冲中兵	52
第三十二局	升左砲出3路車应黑上盘头馬 (甲)	54
第三十三局	升左砲出3路車应黑上盘头馬 (乙)	55
第三十四局	升左砲上左士应黑进右馬	56
第三十五局	升左砲上左士应黑上盘头馬 (甲)	57
第三十六局	升左砲上左士应黑上盘头馬 (乙)	58
第三十七局	升左砲挺中卒应黑左車捉砲棄二路車	59
第三十八局	升左砲挺中卒应黑左車捉砲 河口砲左移 (甲)	60
第三十九局	升左砲挺中卒应黑左車捉砲 河口砲左移 (乙)	62

对局詳注 (共28局)	64
-------------------	----


屈头屏风馬应当头砲上七兵的开局法

应过河車部分

平砲兌車应过河車压馬类(共五局)

第一局 退窩心馬应黑摆七路砲 砲取中卒(甲)

砲二平五	馬 8 上 7	馬二上三	馬 2 上 3
車一平二	車 9 平 8	兵七上一	卒 7 上 1 ①
車二上六②	砲 8 平 9 ③	車二平三④	砲 9 下 1 ⑤
砲八平七⑥	(圖 1)		
馬 3 下 5 ⑦	砲五上四⑧		
馬 7 上 5	車三平五		
卒 7 上 1 ⑨	兵三上一		
砲 2 平 7 ⑩	相七上五⑪		
砲 9 平 7 ⑫	馬三上四⑬		
前砲上 7	相五下三		
砲 7 上 8	士四上五		
砲 7 平 9	帥五平四⑭		
車 1 上 2	兵三上一⑮		
車 8 上 9	帥四上一		
車 1 平 6	車五下二		
車 8 下 4	紅占絕大优势		



(圖 1) 黑 方

說明: ① 1 至 8 着是“屈头屏風馬”对“当头砲上七兵”开局的

正常着法。

②用过河車助攻,如改用七路馬(馬八上七)、巡河砲(砲八上二)、七路砲(馬八上九再砲八平七)等助攻也可以;随着助攻战术的不同,防御的方法將相应而異。

③“平砲兌車”是应付用过河車助攻的正常方法之一,如改走“上河口馬”(馬7上6),另有变化。

这着棋,紅方不適宜走象7上5,略举一例如下:象7上5,車二平三,車8平7,馬八上七,砲2上1(伏卒3上1打死車),車三平二,車7平8,車二下二,砲8上2,兵三上一,卒7上1,車二平三,砲8平7,馬三上四,砲2下2,砲五平三,黑方得勢。

④平車压馬的作用有兩個:甲、不兌車,避免削弱进攻实力;乙、牽制紅方子力,威脅左屏風馬。如改走車二上三(兌車),另有变化,参考六——二十二局。

⑤退砲,准备平7打車;兩軍針鋒相对。

⑥准备猛冲七路兵,是明显、疾进的速攻着法;由于攻得过急,給己方釀成了后患。

⑦棋壇上有句諺語:“馬走窩心,老將發昏”,退窩心馬不好,由此可見一斑。但不能机械的一概而論,如(圖1)的形势:紅方退馬堵塞自己將路,中卒剩下單馬看守,粗算起來(馬3下5)好象很拙劣,實質上却是一步老謀深算的妙着。它的作用有三个:甲、消散黑方七路砲的攻势;乙、威脅黑方过河車(砲9平7打車);丙、給以后从左翼發起的反攻創造条件。

⑧砲取中卒使車掙脫險地。如改走馬八上九,砲9平7,砲五上四,馬5上3,車三平四,馬3上5,砲七平五,砲2平5,紅方白得一砲;黑如續走砲五上四,馬7上5,車四平五,砲7平5,紅方得車勝定。

这着棋,黑如改走車三下一,另有一番苦斗,参考三——五局。

⑨妙着，棄卒可以爭取攻勢，從此紅方轉入反攻；如改走砲2平5，紅落后手，參考第二局①。

⑩與前面的馬3下5、卒7上1等着相聯系，是有計劃、有步驟的必走着法；這一系列凶悍、精巧的着法，顯示了退窩心馬戰術的奧妙。

⑪如改走相三上五，右翼空虛，黑方仍然失利，參考第二局②。

⑫集中砲火，準備破相。

⑬因局勢緊張，索性對攻；如改走馬三下五，另有變化，參考第二局。

⑭紅有車8上9伏下“抽將”的棋，所以出帥。如改走砲七平四，紅方得子勝勢，攻法繁多，略舉一例如下：砲七平四，車8上9，砲四下二，車8下1，砲四上二，車1上2，車九上二，車1平8（車九平六，前車平7，砲四平二，車7上1，士五下四，車7下4，士四上五，車7上4，士五下四，車7平8，紅方勝勢），砲四平三，象7上5，車九平四，前車平7，砲三平二，車7上1，士五下四，車7下4，士四上五，馬5上7，車五下二，車7上4，士五下四，車7下2，士四上五，車7平8，紅方勝勢。


⑮如改走馬四上六，車1平6，砲七平四，車8上9，帥四上一，車8下1，帥四下一，車6平8（帥四平五，前車平6再車8上7，紅勝），砲四平五，前車平7，帥四平五，車8上7，士五下四，車7平5，帥五上一，車8下1，紅勝。

第二局 退窩心馬應黑擺七路砲 砲取中卒(乙)

砲二平五	馬8上7	馬二上三	馬2上3
車一平二	車9平8	兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9	車二平三	砲9下1

砲八平七 馬3下5

紅方



(圖2) 黑方

砲五上四 馬7上5
車三平五 卒7上1④
兵三上一 砲2平7
相七上五② 砲9平7③

(圖2)

馬三下五④ 車8上8⑤
砲七下一⑥ 車8平6
相三上一 車6下1
相一下三⑦ 車1上2⑧
馬五上七 前砲上7
相五下三 砲7上8
士四上五 車6平8

紅方勝勢

說明：①要着，如改走砲2平5，不僅與前面退窩心馬的戰術（從左翼發起反攻）相矛盾，並容易失去先手，演變如下：砲2平5，相七上五，車1平2，馬八上六，黑方陣勢嚴正，多兵占先。

②如改走相三上五，車1平2（準備進車壓馬），馬八上九，車2上7，馬三下五，砲9上5，車五平一，砲9平8再進3，黑方不好應付。

③緊着。如改走車1平2，黑方能得到喘息機會，演變如下：車1平2，馬八上六，車2上8，馬六上七，車2平3，車九平七，車3上1，相五下七，砲7上5，馬七上五，至此紅方得子，黑方多兵占先，各有顧忌。

④如（圖2）的形勢：前局黑方走馬三上四，紅方破相得勢；此局黑方改走馬三下五，企圖死守。

⑤準備平6塞相眼取勢。改走車1平2也行，略舉一例如下：車1平2（馬八上九，車2上7），馬八上六；車8上8，車九平八，車8平6，相三上一，後砲平6（伏砲7平6再車6上1

殺),車五平二,砲7平5,車二下四,砲5上5,車二平五,馬5上6,黑要解殺,必丟雙車,紅方勝定。

⑥如改走兵三上一,后砲上3,紅占優勢;如改走馬八上九,車8平6,相三上一,前砲平8,車五平二,車1上2(砲七下一,車6下1)馬五下七,砲7平8,車二平五,前砲上7,士四上五,后砲上7,砲七下一,前砲平9再砲8上1,紅勝。

⑦如改走車九上二,車1上2,馬五下三,車6平9,士四上五,車9上2,紅方勝勢。

⑧準備平6叫殺。


第三局 退窩心馬應黑擺七路砲 車去7卒(甲)

砲二平五	馬8上7
車一平二	車9平8
兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9
車二平三	砲9下1
砲八平七	馬3下5

(圖3)

車三下一①	車8上8②
馬八上九③	砲9平7
車三平八④	砲2平3⑤
兵三上一⑥	砲7上4
馬三上四	車8平7
相三上一⑦	砲7平8
砲五平二	車7平6⑧

馬二上三 馬2上3



(圖3) 黑方

車砲靈活、雙馬出路寬廣,紅方先手。

說明: ①第一、二兩局黑方砲取中卒,演變結果,局勢惡化。

此局改为車去7卒,使車提早脱离險地,局势轉穩。

②伸車的作用有兩個:甲、准备平2压馬;乙、平6塞相眼,砲9平7打車、射兵攻相。

③如改走士四上五,另有变化,参考第四、五局。

④順途捉砲,封鎖紅右車,如改走砲五上四,象3上5,車三平八,馬7上5,車八上二,砲7上6,紅方得子。

⑤要着,它有兩個目的:甲、准备冲3路卒謀兌黑方七路砲,使黑方右馬脫根;乙、限制黑方上士巩固中路,黑如上士,变化如下:士四上五,車8平7,相三上一,卒3上1,車八平七,象7上5,車七上一,砲7平8(伏砲8上2打死車)黑如逃車,紅方得子。

这着棋,紅方不適合走砲2平5,分析如下:砲2平5,士四上五(馬7上8,砲五上四,紅方馬砲被压,黑方棄馬有攻势),砲7上5,砲七下一(車8下4,車八平二,黑优),車8下5,相三上一,黑方先手。


⑥开馬路,化解紅砲射兵攻相。

⑦如改走砲五平三,車7平6,砲三上五,車6下3,紅方先手。

⑧平車捉馬是穩健之着。

如(附图)的局势:驟看,紅方有擺中砲压住当头的棋,但黑方能就势升起士相、开出助車、边馬,紅方并不合算,演变如下:砲3平5、士六上五,砲5上4,相七上五,象3上5,車九平六,砲5下1,馬九上七,双方相持。


由此可見,掌握时机,灵活运用各种战术,攻得既不急、又不緩,



是占先得勢的關鍵。

第四局 退窩心馬應黑擺七路砲 車去7卒(乙)

砲二平五	馬8上7	馬二上三	馬2上3
車一平二	車9平8	兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9		
車二平三	砲9下1		
砲八平七	馬3下5		
車三下一	車8上8		
士四上五①	(圖4)		
象3上5②	車三平八③		
砲2平3	馬八上九④		
卒3上1	車八下一⑤		
卒3上1	車八平七		
砲3上5	車七下二		
車8平7	士五上四		
車7上1	馬三下四		
砲9上5	紅占絕對優勢		



說明：①前面黑走馬八上九，此局改為上士攔車。

②如(圖4)的局勢，黑方飛象的作用有兩個：甲、攔一下黑車，使它移到偏僻處；乙、給窩心馬讓出適當的位置。

③如改走車三平六，砲2平3，馬八上九，卒3上1，砲七下一，車8下2，兵七上一，車8平7，士五上四，砲3上6，馬九下七，象5上3，車六平七，車1平3，車七上四，馬5下3，黑方右翼空虛，馬砲受牽制，紅占優勢。

這着棋，如改走車三上一，另有變化，參考第五局。

④如改走砲五平六，車8下4，車八上一，馬7上6，兵三上


一,砲3上3(相七上五,砲3上1),馬八上九,砲3下1,紅方先手。

⑤如改走車八上二,車8平7,相三上一,卒3上1,砲七上五,車7下1,紅占优势。

第五局 退窩心馬應黑摆七路砲 車去7卒(丙)

砲二平五	馬8上7	馬二上三	馬2上3
車一平二	車9平8	兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9	車二平三	砲9下1
砲八平七	馬3下5	車三下一	車8上8
士四上五	象3上5		

(圖5)



(圖5) 黑方

車三上一①	車8平7②
相三上一	砲2平3③
砲五平六④	車1平2
相七上五⑤	車7平6
馬八上九	砲9平7
車三平二	卒3上1
砲七下一⑥	車6下4
兵七上一⑦	砲3上6
馬九下七	車2上8
車九平七	車6平3
馬七上六	車3上5
相五下七	車2下2

紅方得子

說明: ①前局黑車左移,捉砲封車,紅走砲2平3后,黑方右防子力薄弱;此局改為車三上一,竭力在要塞支撐。

②先發制對方,如改走其他着,黑方砲七下一攔走8路車,

紅方落后手。

③正着，如改走砲9平7，車三平四，馬7上8，車四下四（伏砲七下一打死車），黑方先手。

④卸中砲的目的有兩個：甲、飛中相巩固陣地；乙、化解紅方的鉗形攻勢（左翼逼馬，右翼冲卒兌砲）。如改走馬八上九，卒3上1，車九平八，車1平3，后着有卒3上1的棋，紅方得勢。

⑤伏砲六下一打死車。

⑥打車使砲生根。如改走車九平八，車2上9，馬九下八，卒3上1（相五上七，馬7上6，車二下四，馬6上4，紅方得勢），車二上二，砲7上5，相五上七，砲7平1，砲七上五，馬5上3，馬八上九，車6下2，紅方得勢。

⑦如改走車二下二，車2上7，黑方子力受困，紅方得勢。

第一至五局 結語

在“平砲兌車应过河車压馬类”的开局中，用“窩心馬应七路砲”是一种別出心裁的战术，似拙实巧，着法傳神。

紅方占先得勢的要訣有下列几个：

第一～二局

（1）第十五着黑方砲取中卒（砲五上四），紅方用馬換砲，然后棄送7路卒（第十八着）、擺7路砲（第二十着），猛击黑方右翼。

（2）第二十一着：甲、黑方上左相（相七上五），紅方把砲火集中在黑方右翼；乙、黑方上右相（相三上五），紅方出右車逼砲，兩翼夾攻。

（3）第二十三着：甲、黑如进河口馬（馬三上四），紅方双砲轟相；乙、黑如退窩心馬（馬三下五），紅方右車进8再平6，冲乱黑方陣勢，仍旧破相。

第三～五局

(1)第十五着黑方車去7卒(車三下一),紅方进左車塞相眼,虎視黑馬。

(2)第十七着:甲、黑如上边馬,紅方平7路砲打車(伏射兵攻相),然后擺3路砲(第二十着)穩扎穩打,不要急于(立中砲)發動攻势;乙、黑如上士攔車,紅方飛中象撐車。

(3)第十九着:甲、黑如向左移車(車三平八或平六),紅方擺3路砲、冲3路卒謀兌黑方七路砲,使其三路馬脫根;乙、黑如三路車堅守要塞(車三上一),紅方用左車逼馬,擺3路砲,出右車,發揮車砲威力,逐步进取。

提示:一至五局,黑方失先失勢的關鍵是由于第十三着(砲八平七)进攻过急。这着棋,如改走馬八上九,局面就能改观;詳細变化,請參閱拙著象棋前鋒(第四局用过河車攻紅平砲兌車)。

平砲兌車应过河車兌車类(共十七局)

第六局 进左馬应黑摆七路砲左橫車

砲二平五	馬8上7	馬二上三	馬2上3
車一平二	車9平8	兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9	車二上三①	馬7下8
• 砲八平七②	(圖6)		
馬8上7③	馬八上九	車1平2④	車九上一⑤
砲2上5⑥	車九平二⑦	砲2平5	相三上五
• 車2上7	砲七上四	象3上5	黑方多一兵,

但双馬不灵活,紅方先手。

說明: ①兌車使子力減少,要求变化簡單。用走过二步的車

兌換一步車，好像失先；但兌車后紅方必需回馬，所以并不失先。

②擺七路砲，准备冲七路兵威脅紅方右屏風。如改走馬八上七另有变化，参考第八——十六局。


③正着，如改走象3上5，車九上一，士4上5，車九平二，馬8上7，兵七上一，象5上3，車二上六，車1平4，士四上五，紅方子力受縛，黑方先手。

④出車，以后伸砲，是步要着。如改走砲2上4，兵五上一，士4上5，車九上一，黑方先手。

⑤如改走車九平八，另有变化，参考第七局。

⑥兌子搶先，瓦解黑方的中路攻势；与前面的車1平2相联系。

⑦唯一出路，如改走車九平六或車九平四，紅方砲2平5兌砲，再車2上7捉子，黑方不利。



(图6) 黑方

第七局 进左馬应黑摆七路砲左直車

砲二平五	馬8上7	馬二上三	馬2上3
車一平二	車9平8	兵七上一	卒7上1
車二上六	砲8平9	車二上三	馬7下8
砲八平七	馬8上7	馬八上九	車1平2

(圖7)

車九平八①	砲2上4②	兵五上一③	士4上5
兵五上一	卒5上1	馬三上五	象3上5④