

手

寫

冊

字



高英編集

寫字手冊

千照

本书根据万象图书馆1949年版影印

写字手册

高英翰集

上海古籍书店出版

(上海福州路121号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷十厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张 6
1984年3月第一次 1984年3月第一次印刷
印数 1-26,000

G 29·1 定价 0.75 元

卷頭語

斯編與「書法大成」爲姊妹作，但側重於技術及理論方面。其次「書法大成」則取材於近代諸名家之法書爲範本，此則以古人之代表作品供學者之欣賞與臨摹，區別在此，各有所循。斯編之旨趣，首先博采羣言，爲學習書法者之借鏡，或有所遵循。次之以筆法及點畫，更次之以分部配合，及全字結構，皆古人作書之一定法度，雖歷幾百春秋，不可廢也。此外更蒐集歷朝自成一家之代表作品，割取一櫛，製版作爲示範，俾學者先從認識入手，擇一己性之所好，筆致之相近者加以揣摩，然後再覓諸名家全部碑帖朝夕臨池，獲益自匪淺鮮也。

巳丑三月古吳高英謹識

寫字手冊目錄

| | | | |
|----------|----|--------------|---|
| 緒言 | 一 | 李淳進大字結構法(舉例) | 六 |
| 執筆法(附圖) | 一 | 學書須知 | 九 |
| 撥燈法 | 二 | 學書實務 | 三 |
| 虛實法 | 三 | 運筆基礎 | 三 |
| 運腕法 | 四 | 平畫法(附圖) | 三 |
| 點畫法 | 四 | 直畫法(附圖) | 三 |
| 永字八法(附圖) | 六 | 點法(附圖) | 四 |
| 筆陣圖(舉例) | 七 | 撇法(附圖) | 六 |
| 用筆法 | 八 | 捺法(附圖) | 七 |
| 十二字訣 | 九 | 挑法(附圖) | 六 |
| 三折法 | 一〇 | 鉤法(附圖) | 六 |
| 張懷瓘用筆頌 | 一〇 | 折法(附圖) | 三 |
| 張內直書訣 | 一〇 | 接筆法(附圖) | 三 |
| 唐太宗論筆法 | 一一 | 分部配合法(附圖) | 三 |
| 姜白石用筆論 | 一一 | 全字結構法(舉例) | 四 |
| 結構法 | 一三 | 分筆先後法(舉例) | 四 |
| 歐陽詢三十六法 | 一四 | 虞世南廟堂碑 | 七 |

寫字秘訣

緒言

自蒼頡制字以來，已歷數千年，至於今日，爲用愈廣，但致力於此者反愈鮮；雖教育日漸普及，知書識字之人亦日漸多，而於書法能窺得箇中三昧者，實不多見。有時欲求一字體端正，筆致美秀之作書人，亦且不易得，更遑論潛研之深，功力之勝矣。書法本爲我國國粹，坐視淪喪，詎不可哀！姑舍書藝而勿言，以論實用，其如系於文化教育，農工百業者，亦殊重要，又何可忽視哉！本編爲供初學者作臨池之參考，博取古今名家論述，參以淺顯明白之說明，於執管、用筆、結構之法，但不厭求詳，俾資取法。學者苟能悉心體會，神而明之，則驅龍領下珠在握矣。

執筆法

執筆，有撮管、握管、揜管、捻管、雙鉤、單鉤等數法。茲分別說明如下列。

撮管：「以撮鉸指法撮管頭，大字草書宜用，書壁尤宜。」

握管：「以四指中指節握管，如握拳狀，須沈着有力。」

揜管：「以大拇指小指倒垂執管，揜三指攢之，就地書大幅屏障。」


捻管：「以大拇指與中三指捻管頭書之，側立案左，書長幅鈎字。」

以上四法，咸宜於作擘窠大字，通常用之最廣者，爲雙鉤單鉤二法。

雙鉤：「五指齊力，用食指中指與大拇指相對攢住筆管之稍下端，而以無名指爪抵住管後，藉資推動，小指則緊靠無名指以助之。執筆時不可過指節，管當垂直，則運用靈活，揮寫自如矣。此

法大小各體，均可使用。」（見第一圖）
 單鉤：「用大指及食指之端，撮住筆管之稍上端，更以中指之指爪，抵住管後。無名指接中指，小指接無名指，但此兩指，勿宜抵管，否則滯呆而不靈活矣。此法多用於草書及小楷字。」（見第二圖）

• 第二圖 •




撥鐙法，李後主得之陸希聲，希聲所傳於晉光者，止五字，後主增為八字，茲彙各家所記，共得十一字，分述如下：

「擫」大指骨上節下端用力，欲直如提千鈞。

「壓」捺食指着中節旁（此上二指主力


• 第一圖 •



撥鐙法

撥者，筆管着指尖，令圓活易轉動也；鐙即馬鐙。筆管務直，則虎口空圓如馬鐙也。足管馬鐙淺，則易出入，手執筆管淺，即易撥動也。（見第三圖）

• 第三圖 •



捺手按)

『鈞』中指着指尖，鈞筆令向下。

『揭』名指着指爪肉之際，揭筆令向上。

『抵』名指揭筆，中指抵住。

『拒』中指鈞筆，名指拒定。(此上二指主運轉)

『導』小指引名指過右。

『送』小指送名指過左。(此上指主來往)

『卷』筆筆相生，意思連屬，勢如卷出，蓋力到筆到，旋轉如打圓圈也。知卷，則字無不一氣貫注。

『拈』以名指爪肉之際，用力拈住筆管之後方，是爲用名指法。

『輔』以小指緊靠名指之後，輔名指使得力，是爲用小指之法。

虛實法

執筆不問單鈞雙鈞，而執筆法之通則，俱在虛實二字間，即指宜實，掌宜虛也。

實指者，指各相接而不離，虛掌者，爲掌心空虛也。故執筆時，各指當相接而不離，以指尖支持筆管，而使掌心空虛也。指實則沈着有力，掌虛則運轉輕靈。參閱第三圖，即可窺悉實指虛掌之執筆法，食指與大指作環形，而支持筆管，中指以下，各指相接，與食指同支筆管。惟此法宜於作大字，小字則不得不特指之運用。蓋寫方寸以內之小字，祇須撥動指尖，便有俯仰生動之姿，如爲方寸以外之大字，僅賴指尖撥動，必不能運用如意，須用腕部，使全身力氣，奔赴腕底，始能開闔飛舞，見其精神也。

唐太宗曰：「大凡學書，指欲實，掌欲虛，管欲直，心欲圓。」又曰：「腕豎則鋒正，鋒正則四面勢全。次實指，指實則筋力均平，次虛掌，掌虛則運用便易。」

法也。昔時塾師課徒，授以書法，執筆時有令掌中握一鷄卵，或於虎口上置一酒盞者，卽爲虛掌之練習。

運腕法

作書用力，全在指與腕兩部，小字運指，大字運腕。運指之法已詳執筆法，及撥鏗法中；茲更略述運腕，其法有三：

枕腕「以左手枕右手腕而書之。」

提腕「肘着案，虛提手腕而書之。」

懸腕「懸着中空而書之，最有力。」

枕腕宜於書小字，提腕宜於書中字，至若大字與行草，俱須懸腕。懸腕則筆勢飛動夭矯，不可方物；否則苦難揮洒開展，局促如轅下駒矣。

點畫法

字之組合，由於點畫，鈎撇捺而成點，側法也。其法起自中而未鋒，自中出鋒，向右而勢向左，按筆收鋒在內而出之，勢如蹲鴟。至於尖秀斜正，則隨字勢而用之。大別有仰三角點、覆三角點、旁三角點、直四角點、亂四角點、三往一復點、短鼠矢點、長鼠矢點、開三點、斂三點、橫三點、閉六點、向背點等。又如飛字雷字，爲順兩對點；米字兆字，爲拗兩對點；州字心字，爲三角顧盼點；非字災字，爲順三對點。總之，點之變化無窮，皆帶側勢蹲之，首尾相顧，自成之過。筆有偃仰向背飛伏立等勢，成柳葉鼠矢蹲鴟栗子等形。畫勒法也。上平中仰下偃，空中遠搶，以殺其力，如勒馬之用繩也。其法初落筆，鋒向左，急勒迴，向右，橫過至末，復駐鋒折迴，其勢首尾俱低，中高橫如覆舟然。翰墨良規云：「凡平畫忌如算丁，終篇展玩，不見橫畫，始

是書法。智永處世南，上而鍾王，多用篆法爲書，歐陽楮薛，多用隸法爲書。豎畫，努法也。分垂露，懸針，向背，努，僂等。其法，初橫入筆，向上行而少駐，復引鋒下行，勢須作凸胸而立，至末復駐鋒收向上，此垂露也。末鋒駐而不收，引而伸之，此懸針也。目字之豎，向也，向筆貴和，門字之豎，背也，背筆貴峻，努須凸胸而出，不可直，直則無力，僂首搶中心，上出字分盡處，空中落下，畫分盡處，蹲之尾，搶上，出空中，力盡止，垂露，懸針，向背，努等筆皆有之。直畫從發筆用力，則中間微凸而出，如申字中豎，則努而懸針也。事字中豎，則努而隨趨出也。唐太宗云：「爲豎必努，貴戰而雄。」張旭云：「努過直而力敗。」短畫，策法也。其法，仰筆，趨鋒，輕抬而進，有如鞭策之勢，故言策不言勒。異於勒者，勒則兩頭下，策則兩頭高中下。唐太宗云：「策者，仰策仰收。」張旭云：「策仰收而暗揭。」鈞，趨法也。其法，蹲鋒上出，險勢旁分，然亦分三體，左如氏字長字，須長趨以應，右如門字丹字，須長趨以應，左中如東字乘字，趨須朝上，豎趨曰趨，橫趨曰挑，趨者前筆末蹲，鋒提趨，抱身貴短，如足趨物，挑者右背僂，仰勒，反趨，趨貴抱腹而清。張旭云：「趨宜蹲而勢生。」撇，長者，掠法也。其法，乃斜懸針而末鋒飛起也。宜出鋒處，送筆力到而勻，不可中途撤出，則無力而瘦弱，故須手根懸起，和筆俱行，則婉轉有力。若手根着紙，則斜拂去，有半途撥出之病。張旭云：「掠左出而鋒輕。」撇短者，啄法也。其法，下筆駐鋒後即出，又必用迴鋒起，先將筆從下至上，便無多頭。張旭云：「啄倉皇而疾掩。」蓋啄，點首，撇尾，左出，微仰，如鳥喙之啄物。掠，點首，撇尾，右出，微仰，如篔之掠髮也。掠，磔法也。其法，首搶起，中駐而右行，末駐筆蹲鋒而出，含而不露爲最高。豎者謂之從波，如大字夫字等用之，蹲鋒徐行，勢力開展，意足頓出，復適勁而顧左。平者謂之橫波，是字近字等用之，起處似作仰畫，不蹲，以鋒旁裏空蹲，三面力到，順指敬下，力滿微駐，仰出。三過筆中，又有三過，如水波之起伏。或曰，掠之微直者曰磔，橫過者曰波。張旭云：「磔趨趙以開撐。」唐太宗云：「磔者不徐不疾，去欲復駐而去之也。」上述側勒，努，趨，策，掠，啄，磔，是爲八法，參看下載雪鬻永字八法圖，於書法之運用，更可思過半矣。

永字八法

「側」側者，側下其筆，使墨精暗墜，徐乃反揭，則稜利矣。側不得平其筆，當側筆就右爲之。不言點而言側者，謂筆鋒顧右，審其勢險而側之也。

「勒」勒者，趨筆而行，承其虛畫，取其勁灑，則功成矣。勒不得臥其筆，當中高，兩頭下，以筆心壓之。不言畫而言勒者，慮其不趨，一出便畫，則鋒拳而怯薄矣。勒筆鋒似及於紙，須微進峻趨也。

「努」努者，勢微努，趨筆下行也。努不得直其筆，直則無力，當立筆左偃而下，最要有力，不言直畫而言努者，欲其側鋒顧右，潛趨輕挫，則揭。若直置其畫，則形圓勢質，爲書之病。筆訣云：「努筆之法，豎

筆徐行，近左引勢，勢不欲直，直則無力矣。」

側
勒
啄
策
掠
永
磔
努
趨

「趨」趨者，即努筆下殺筆趨起也。趨須蹲鋒，得勢而出，出則暗收鋒。不言挑而言趨者，以其自勢畫收鋒，豎筆潛勁，借勢而趨之也。貴於灑出，灑出期於倒收，所謂欲挑還置也。

「策」策者，仰鋒豎趨，微勁借勢，峻顧於掠也。須斫筆背發而仰收，則背斫仰策也。兩頭高中，以筆心舉之，不言折翼畫而言策者，以其仰筆趨鋒，輕抬

而進，故曰策若及紙便畫，不務遲澀，向背偃仰者，此備畫了。筆訣云：「始策鋒而仰策，徐轉筆以成形」是也。

「掠」掠者，拂掠也，側鋒左出也。須迅其鋒，左出而欲利。又云：微曲而下，筆心至卷處，不言分發而言掠者，掠力疾徐有準，手隨筆遣，鋒自左出，取險勁盡而爲節，發則一出運用無的。故掠之精，言可守也。

「啄」啄者，筆鋒及紙，如禽之啄物，其筆下墨，以疾爲勝。按筆蹲鋒，潛盛於右，借勢收鋒，迅擲旋左，須

精險頓去之；不可緩滯。不言撇而言啄者，撇象俗之言，啄因勢而言。筆訣云：「啄筆速進，勁若鉄石，則勢成矣。」

「磔」磔者，不徐不疾，戰行欲卷，復駐而去之。又曰：趯筆戰行，翻筆轉下，而出筆磔之。其法，筆鋒須趯，勢欲險而遲，得勢而輕，揭暗收存勢，候其勢盡而磔之。不言發波而言磔者，發波之筆，循古無從，源其用筆，磔法爲勁。筆訣云：「始入筆緊築而微仰，便下徐行，勢足而後磔之。其筆或藏鋒，或出鋒，由人心之所好爲之也。」

顏魯公八法頌曰：側蹲鷗而墜石，勒緩縱以藏機，努彎環而勢曲，趯峻快以如錐，策依稀而似勒，掠彷彿以宜肥，啄騰凌而速進，磔抑借以遲移。

張旭八法頌曰：側不貴臥，勒常患平，努過直而力敗，趯宜峻而勢生，策仰收而暗揭，掠左出而鋒輕，啄倉皇而疾卷，磔趨趙以開撐。

此外尚有衛夫人之筆陣圖七條，歐陽詢之八法，俱語簡而意賅，堪供學者參證，並錄於此：

衛夫人筆陣圖七條

- 一 如千里陣雲，隱隱然其實有形。
 - 、 如高峯墜石，磊磊然實如崩也。
 - 、 如陸斷犀象。
 - 、 如萬歲枯籐。
 - 、 如崩浪雷奔。
 - 、 如百鈞弩發。
 - 、 如勁弩筋節。
- 歐陽詢八法

- 、 如高峯之墜石。
- 、 如長空之新月。
- 、 如千里之陣雲。
- 、 如萬歲之枯籐。
- 、 如勁松倒折，落掛石崖。
- 、 如萬鈞之弩發。
- 、 如利劍斷犀象角。
- 、 一波常之過筆。

用筆法

徐璠曰：「夫執筆在乎便穩，用筆在乎輕健，故輕則須沈，便則須澀，謂藏鋒也。不澀，則險勁之狀，無由而生，太流，便成浮滑，浮滑則俗也。」王右軍曰：「作書之前，宜凝思靜慮，預想字形大小，偃仰平直，振動，則筋脈相連，意在筆前，然後作字。若平直相似，狀如算子，上下方整，前後齊平，此不是書，但得其點畫耳。」是於執筆點畫之外，不可不知用筆之法。用筆有起止，有緩急，有映帶，有回環，有輕重，有轉折，有虛實，有偏正，茲舉其尤要者：

起筆與終筆 唐張懷瓘曰：「起筆感頓，如峯巒之狀，殺筆亦須存結。」大凡作書，須筆筆斷而後起，蓋筆筆皆有起訖也。

藏鋒與露鋒 作書最忌信筆揮寫，必須迴腕藏鋒，處處留得筆住，始免率直。蓋藏鋒以包其氣，露鋒以縱其神也。但太露鋒銳，則意不持重，深藏圭角，則體欠精神。故與其肉勝，不如骨勝；與其多露，不如多藏。

正鋒與偏鋒 正鋒偏鋒之說，古來無之，但右筆不廢偏鋒，即張旭懷素草書，亦時有一二。蘇東坡黃山谷則全用之，文侍詔祝京兆亦每喜藉以取態。作書八法，七法皆正鋒，惟掠法用偏鋒。

直筆與側筆 直筆多失力，側筆則取妍。右筆蘭亭取妍處，時帶側筆，故若一味執筆直下，必甚呆板鈍拙，不能因勢作態，以增其曼妙輕靈之趣也。

圓筆與方筆 書法之妙，全在運筆之能方圓自如，操縱隨心，庶乎熟能生巧，妙造自然。方用頓筆，圓用提筆，頓如獅狻蹲地，提如晴絲農空，頓則精而密，故方筆凝整沈著，提則婉而通，故圓筆蕭散超逸。圓筆用絞，不絞則痿，方筆用翻，不翻則滯。

書體不可專執，筆勢不可概一，要之用筆須沈著，雖一點一畫之間，皆須三過其筆。昔鍾繇弟子宋

翼作書，平直如算，寸餘乃叱之，遂三年不敢見，餘即潛心改述。及其成也，每作一波，常三過折，每作一點，常隱鋒而爲之，每作一橫畫，如列陣之排雲，每作一戈，如百鈞之弩發，右軍亦歎賞之。用筆之道，詎可忽視？茲將昔人所傳各法，摘錄數則如下：

十一字訣

提 頓後必須提，蹲與駐後亦須提。提者，以筆提起，減於頓之數，及蹲與駐之數也。先有落筆，後有提筆，提筆之數，亦看落筆之數。

轉 圓法也，有圓轉迴旋之意。

折 筆鋒欲左先右，往右回左也。直畫上下亦然。

頓 力注毫端，透入紙背，筆重按下。

挫 頓後以筆略提，使筆鋒轉動，離於頓處，凡轉角及趨用之。挫有分寸，過則脫節，不及則氣促。用筆如頓，特不重按。

駐 不可頓，不可蹲，而行筆又疾，不得住，不得遲遲審顧，則爲駐。凡勒畫起止用之，又平捺曲處用之。力聚於指，流於管，注於鋒，力透紙背者爲頓，力減於頓者爲蹲，力到紙，即行筆爲駐。

搶 意與折同，折之分數多，搶之分數少，折之分數實，搶之分數，半虛半實。圓蹲直搶，偏蹲側搶，出鋒空搶，空搶者，取折之空勢也。筆燥則折，筆濕則搶，筆燥實搶，筆濕空搶。用搶分寸，仍隨落筆之大小輕重。

尖 用於承接處。

搭 筆鋒搭下也，上筆帶起下筆，上字帶起下字。

側 指法運用，側勢居半，直畫尤宜以側取勢。

趯 筆既下行又往上也。與回鋒不同，回鋒用轉，趯鋒用逆。

三折法

用筆首重起，止起，止得宜，自然佳妙。試觀三折法，便知古人用筆，一筆不苟，故能筆到意到，精神飽滿也。如作橫畫「一」，欲右先左，爲一折，右往爲二折，至盡處收迴爲三折。作豎畫「丨」，欲下先上爲一折，下注爲二折，仍縮迴爲三折。作撇「丿」，欲左先右爲一折，左拖爲二折，臨出鋒稍停留爲三折。此法簡明而扼要，學者不可不致意也。

張懷瓘用筆頌

張懷瓘曰：凡工書點畫，體理精玄，約象立名，究之可悟，豈不以點如利鑽鑿，畫似長錐界石，倣茲用筆，坐進千里。夫書第一用筆，第二識勢，第三裹束，三者兼備，此爲法書。苟守一途，卽爲未得。夫用筆豈止於偏傍向背，其要在蹲馭起伏，識勢豈止於散水烈火，其要在權變改製。裹束豈止於虛實展促，其要始於互出。曉此三者，始可言書，今作成頌，以盡精旨：

偃仰向背，（兩字併爲一字，須求點畫上下偃仰離合之勢。）陰陽相映，（陰爲內，陽爲外，斂心爲陰，展筆爲陽，必須相應，左右亦然。）鱗羽參差，（點畫編次，無使齊平，如鱗羽參差之狀。）峯巒伏起，（起筆蹙頞，如峯巒之狀，殺筆亦須存結。）眞草偏枯，（兩字或三字，不得眞草合成一字，謂之偏枯，須求映帶，字勢雄媚。）斜正失則，（落筆結字，分付點畫之法，須依位次。）遲迴飛動，（勒鋒側筆，字須飛動，無凝滯之勢，是爲得法。）射空玲瓏，（謂烟感識字，行草用筆，不依前後。）尺寸規度，（不可長有餘而短不足，須引筆至盡處，則字有凝重之態。）隨字轉變，（如蘭亭一筆作懸針，其下歲字，則變垂露，又其間一十八個之字，各別其體。）

董內直書訣

無垂不縮，（指直筆）無往不收，（謂波撥處）如折釵股，（屈折圓而有力）如壁折縫，（字有絲牽處，斷頭起筆，終在正中）如屋漏痕，（點圓正如屋漏水滴）如印印泥，如錐畫沙，（自然不見斧

鑿痕）左欲去吻（左起不見嘴）右欲去肩（右轉不露肩）綿裹鉄筆（力蘊字內勿露圭角）

唐太宗論筆法

欲書之時，當收視反聽，絕慮凝神，心正氣和，則契於妙，心神不正，字則欹斜，志氣不平，書必顛仆。其道同魯廟之器，虛則欹，滿則覆，中則正。正者，和之謂也。大抵腕豎則鋒正，鋒正則四面勢全。次實指，指實則筋力均平，次虛掌，虛掌則運用便易。爲點必收，貴緊而重，爲畫必勒，貴澀而遲，爲撇必掠，貴險而勁，爲豎必努，貴戰而雄，爲戈必潤，貴遲疑而右顧，如環必卸，貴蹙鋒而緩轉，爲波必磔，貴三折而遺毫。側不得平，其筆勒不得臥，其筆須筆鋒先行，努又宜直，直則失力，趨須踣其筆鋒，得勢而出。策須仰策而收，掠須筆鋒左出而利，啄須臥筆而疾，磔須戰筆發外得意，徐乃出之。尖點要作稜角，忌圓平，貴通變，合策處策，年字是也，合勒處勒，士字是也。凡橫畫並上仰下覆，志字是也。凡三畫悉用之，合掠即掠，戶字是也。多乃形影字右邊，不可一向爲之，須背下撇之。爻須上磔輒鋒，下磔放出，不可雙出。多字四撇，一縮二少縮三亦縮，四須出鋒。巧在乎躡蹠，則古秀而意深；拙在乎輕浮，則薄俗而直置。採撫精能，芟蕪蕪穢，庶近乎翰墨，脫專執自賢，闕於師授，則衆病蜂起，銜鑑徒懸於閭矣。

姜白石用筆總論

用筆如折釵股，如屋漏痕，如錐畫沙，如壁拆，此皆後人之論。折釵股者，欲其曲折圓而有力量，屋漏痕者，欲其無起止之跡，錐畫沙者，欲其勻而藏鋒，壁拆者，欲其無佈置之巧。筆正則藏鋒，筆偃則鋒出一起一倒，一晦一明，而神奇出焉。常欲筆鋒在畫中，則左右皆無病矣。故一點一畫，皆有三轉，一波一拂，又有三折，一ノ又有數樣。一點者，欲與畫相應，兩點者，欲自相應，三點者必一點起，一點帶，一點應，四點者一起兩帶一應。筆陣圖云：「若平直相似，狀如算子，便不是書。」又如口，當行草時，尤當泯其稜角，以寬閒圓美爲佳。心正則筆正，意在筆前，字居心後，皆名言也。故不得中行，與其工也，甯拙，與其弱也，甯勁，與其鈍也，甯速。然極須陶洗俗態，則妙處自見矣。大要執之要緊，運之欲活，不可以指運筆，當以腕運筆。執之