

创意布花世界

内附实物大小纸型

1

柔软优美的布制花
可爱雅致的盛开花朵

JS-29
28/1

创意布花世界·1

江西科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

创意布花世界①/台湾日贩编辑部

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1686-8

I. 创意布花世界①

II. 台湾日贩编辑部

III. 民间工艺美术制品

IV.TS938

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

创意布花世界①

台湾日贩编辑部 编

出版 江西科学技术出版社
发行
社址 南昌市新魏路 17 号
邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷 广州培基印刷镭射分色有限公司
经销 各地新华书店
开本 787mm×1092mm 1/16
字数 64 千字
印张 2.5
印数 4000 册
版次 2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷
书号 ISBN 7-5390-1686-8/TS·58
定价 全套 67.00 元(本册 16.00 元)

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社出版科或承印厂调换)

目 录

馥郁馨香的黄水仙，捎来春天的讯息	3
黄水仙的实物大小纸型	7
令人怀念的童年照片，及郁金香的回忆	9
郁金香的实物大小纸型	13
在银色雨丝中，迎风摇曳的绣球花	15
绣球花的实物大小纸型	19
在初夏凉风中，款摆私语的铃兰	21
微风轻拂池水，奏一曲睡莲交响曲	25
睡莲叶片的串连法	29
迎向盛夏的艳阳，骄傲不屈的向日葵	31
向日葵的实物大小纸型	35
铃兰与变化组合的实物大小纸型	37
睡莲的实物大小纸型	38



馥郁馨香的黄水仙， 捎来春天的讯息

●可随爱好改变花色及纸型大小。口红水仙、日本水仙……等同样令人赏心悦目



材料 花瓣布 / 白色素面 $13\text{cm} \times 17\text{cm}$ 、花蕾布 / 淡粉红色素面 $13\text{cm} \times 9\text{cm}$ 、花筒布 / 粉红色素面 $17.5\text{cm} \times 9\text{cm}$ 、叶片布 (大·小) / 绿色素面 $23\text{cm} \times 23\text{cm}$ 、茎布 / 黄绿色素面 $22\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 、束布 / 绿色素面 $6\text{cm} \times 6\text{cm}$ 、花萼布 / 茶色薄纱 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 、26号铁丝 4枝、18号铁丝 2枝、纸胶带、棉花棒 3枝、棉花、25号绣线

设计·制作 / 尾形洋子

★黄水仙的实物大小纸型请参照第 7 页

SA782/62



花瓣和花蕾同纸型，花瓣布准备4块，花蕾布2块。作为花蕊的棉花棒需于两端涂抹上黄色。



将2枝26号铁丝于前端3cm处弯折，钩住对折的花蕊，再增加1枝18号铁丝，并以纸胶带卷绕固定。



先沿花瓣周围缝合，注意需留下翻口。在花瓣切口处涂抹粘胶后将正面翻出，小心不要使缝线绽开。将花蕾以相同要领组合。




将棉花撕成薄片后涂抹粘胶，卷在纸胶带之上。为增加厚度，可多卷几层。



将2块花筒布正面相对，先沿曲线部分缝合，缝合后摊开对折，再缝合上端直线部分，之后将正面翻出形成筒状。




将茎布卷绕于步骤5的半成品上，缝合时注意针脚不可歪斜。




8. 封闭花筒底部

将手指伸入花筒中，使2块花筒布密合，再缝合底部。注意缝合后不要剪断缝线。



10. 固定花瓣

将花瓣切口处以1根线缝合，并固定缝于花筒上，使花瓣挺立。




12. 固定花茎

将花茎插入花筒内后拉紧步骤7的缝线，使之形成泡状固定于花茎上。




11. 缠合花茎

在花瓣缝合处下方约2cm处，以花萼布包裹花茎，再将缝份内折加以缝合。




9. 包裹花筒

将花瓣置于花筒底部，包住花筒，再沿底部缝合。




12. 制作花茎用铁丝


将2枝26号铁丝于前端折起1cm后增加1枝18号铁丝，并将铁丝留下3cm长供花蕊用，其余部分则以步骤5~6要领制作。




在预留的3cm铁丝上涂抹粘胶，再卷上棉花。




为使叶片挺立，需于反面喷上喷雾胶，再以熨斗烫平。




以花蕾布包裹棉花后，先沿边缝合花蕾与花茎接合处，再将花瓣依顺时针方向重叠，并确实缝合重叠部分。



调整花朵、花蕾及叶片的长度后，以铁丝于2处卷绕固定。





将2块叶片布正面相对后沿边缝合，注意需留下翻转口。缝合后将正面翻出，并以2条绣线进行压缝。



将束布缝份反折后，包裹步骤17铁丝缠绕处，再加以缝合即完成。

第3页 黄水仙的实物大小纸型





令人怀念的童年照片， 及郁金香的回忆

●这是布制花中较为传统的手法，因此颇受欢迎，亦可应用于其他花朵

设计·制作 / 宫崎须美江

材料 郁金香花布 / 9cm × 11cm、叶片布 / 绿色印花布 5cm × 12.5cm、绿色素面 5cm × 12.5cm、茎布 / 黄绿色素面 30cm × 1.6cm、铺棉 / 5cm × 12.5cm、化纤棉、20号铁丝、25号绣线



★郁金香的实物大小纸型请参照第 13 页




1 准备材料

花茎用20号铁丝准备18cm长。由于20号铁丝较硬，另需准备钳子。



2 将铁丝弯折

在铁丝前端约1cm处，以钳子将铁丝弯折。



3 制作花蕊

将铁丝弯折部分套于乒乓球大小的化纤棉中央，再以钳子将铁丝扭紧。




4 卷上茎布

茎布涂抹上粘胶后，从步骤3的铁丝扭紧处开始卷绕，包裹整枝铁丝后，把剩余的茎布往上卷绕固定。




5 缝合花布

将1块花布正面相对对折，再将侧边缘份从头至尾缝合。



6 将铁丝插入花布中

花布底边以单线串缝后插入铁丝，再拉紧缝线束成泡状。



7 将花布正面翻出

翻出花布正面向包裹化纤绵，再将顶边缘份往内折。



10 将绣线打结

拉紧绣线，调整花朵的形状后打上死结，剩余的绣线需留下1cm左右长度再剪断。以相同要领制作2朵花。




8 将花布顶边分成4等份

如图将步骤7的花布顶边分成4等份，并做上记号。




11 缝合叶片布

将铺棉、里布及表布如图所示重叠，预留翻转口，再沿边缘缝合。



9 以绣线缝合顶边

依照步骤8所做之记号，以4条绣线，按照A-D的顺序缝合。



12 修整缝份

缝份过多时易使叶片不美观，因此需将铺棉的多余缝份沿针脚齐剪。




13 压缝叶片

从翻转口翻出叶片正面并调整形状后，将翻转口缝份内折，再进行压缝。



14 将叶片固定于花茎上

将步骤10完成的2枝半成品整合，再以叶片包裹花茎，确实缝合叶片后即完成。



第9页 郁金香的实物大小纸型

