


一、楓楊和核桃：楓楊又叫杆柳，鬼頭楊；能耐濕，生長很快，本省田頭溝邊低窪之處都可見到，它的葉子像羽毛，比核桃葉畧小，邊緣有細鋸齒，八月成熟。核桃樹形庞大，枝條橫出，樹皮灰色，葉子也像羽毛一樣，五月開花，十月果實成熟，果皮灰綠色，果核黃褐色，表面有不規則的淺凹線。

核 桃  
楓 楊





二、選擇砧木和嫁接時期：作嫁接用的砧木，應當選用2—3年生的健壯楓楊樹，接口地方的直徑0.5—1市寸左右，過粗過細都不相宜，如果沒有2—3年生的合適砧木而選用較大的楓楊樹時，可在分枝上嫁接，樹干下部采用皮下接枝，最好選擇沒有大樹遮蓋的單株，這樣才能提高嫁接的成活率。至於嫁接時期，一般在六月下旬至九月底，均可進行嫁接。





，3。


三、怎樣選擇接穗：接穗要選用無病蟲害的優良品種的豐產壯年樹，粗度直徑3—4市分，長在一市尺以上的一年生枝條為最適宜。帶花芽的枝條，均不宜採用。




四、怎樣保護接穗：接穗采下後要隨即把葉片剪去，只留下葉柄基部3—5市分長，以後將接穗放入有水的或有濕沙的小罐、小盒內，或用濕布包好，以免接穗干燥，影響成活。



五、怎樣削取接芽？（一）選用枝條中部以下芽平坦無空槽的芽，保留芽長一寸三分至一寸七分左右，先在接芽上端4—6市分處，用斧接刀將成層橫切割斷。






六、怎樣削取接芽？（二）


第二步在芽左右兩側保留接芽4—6分寬，用刀直線向下割斷皮層，於芽的下面0分處呈倒人字形切斷皮層。

七、怎樣削取接芽？（三）

沿芽周圍將皮層割斷後，用刀梢從芽右邊輕輕起開。仍保留在接穗上，不要取下。



八、怎樣削接芽？（四）  
接芽要隨削隨接，削芽時以右手把着接穗，用食指在接穗下面緊緊扶着接穗用力向左推動，以後用左手母指輕輕的從右到左將接芽剝下。在剝時要剝到裏面不帶木絲，外面不傷芽頭，芽內要有護芽肉。



好  
芽

芽肉

饱满叶芽


(正面) (侧面)

(背面)



不能用的芽


花芽




(背面) (侧面)  
(侧面)

(侧面)

九、好芽與壞芽的選擇：嫁接成活的高低，選擇接芽是最主要關鍵，我們要選擇飽滿的葉芽，剝下後一定要帶有護芽肉，如果沒有護芽肉，和帶有木絲則不能成活。葉芽小，花芽均不能採用。



十、楓楊砧木要在背陰向北或向東北的光滑凸面，用刀割斷皮層，先進行橫割第一刀，在橫割一刀的中間，直線向下割第二刀成“丁”形，第一刀長約5—6市分，第二刀長約1.0寸—1.2寸，割的深度達到木質部為止。




十一、將割成的“丁”字形，用刀梢將左右皮層剝開，剝時要細心注意，不要剝壞皮層，刺的寬度要比接芽稍狭一點，這樣才能使接芽插進去，容易癒合，提高成活率。

十二、用手很好的保護著接芽，將接芽插入砧木皮層內，插至接芽上端與“丁”字形橫切線相齊時為止。必須注意隨利芽隨插接，越快越好。



十三、要使砧木皮層與接芽緊密結合，靠接芽兩旁的砧木皮層各橫割約一市分長的小口子，


用手按平，這樣砧木皮層就可與接芽緊密結合起來。




十四、綁蘿：接芽插好後，即用蘿蔓把接芽綁好，從上到下綁，特別要注意芽的上部要與砧木密切結合。綁到下部時，必須要用手指住芽上推一下，使接芽成活，否則成活希望不大。



十五、塗接蠟：辦熟后在芽的周圍及上下接口部份，塗上；塗上：松香四分，蜂蠟二分，加油一分  
混合熬成制的接蠟，以防止過于燥和雨水的浸入。但蠟不要塗的太厚，更不能塗到芽子上面去。




十六、剪去砧木梢：在七月以前嫁接的，將砧木嫁接點的上端剪去，上面保留2個以上的小側枝使養分與水分，不斷的向上輸送，供應接芽需要，接后七天左右進行檢查，葉柄脫落後即行加綁，如未接活，可重行補接。到第二年新梢生長健壯時，在清明前後將保留的側枝剪去。



松綿后重新輕繩



背后割断麻绳



十七、抹芽與松綿：接後砧木上發出的芽，應隨時抹去，以免與桃新梢爭奪養分。接後20天左右接芽即與砧木愈合，可于芽的反面將繩割斷，以免影響砧木的加粗生長。為了保護接芽與砧木發育，生長正常，松綿後須重新輕綁。