



钉板编织基础篇

速 · 成 · 钉 · 板 · 编 · 织

林月女 陈美雯 陈美仁 编著



中原农民出版社

作者感言



编织，自古以来一直与人类息息相关，在现代人的生活中，随时都可看到编织饰品、衣服、袋子、器具，甚至艺术品等等，制作技巧与应用各有不同。

本书更是与众不同，我们利用一条线（毛线或其他线材均可，而工具是最平凡的——钉板，不分男女老幼，都可随心所欲。制作简单实用的作品，而且轻松完成。如果不信，大家可以自己动手DIY一下，帽子、围巾、衣服等等，就在你的眼前了。


书中内容以围巾、帽子、手机袋、辣妹袋及亮片背心为主的制作，都是教读者一步步了解钉板的原理与应用，初学者请依书中的详细说明，按部就班一一完成。不论自用或馈赠亲友，皆相宜。待几件作品学成后，便可随意组合创作，绝对更有成就。钉板魔法般的编织，能编出双面花样，是传统钩针和棒针难以做到的，所以欢迎大家一起来动手做吧!!很有趣，很实用喔!!

林月女

目录



基本做法	P4~5
认识材料及工具	P6
第一章 引上针围巾	P7~10
第二章 横条配色围巾	P11~13
第三章 直条配色围巾	P14~17
第四章 双面花样围巾	P18~20
第五章 上下针方眼格围巾(前页左上角)	P21~25
第六章 手机袋编织	P26~29
第七章 辣妹袋	P30~36
第八章 一目松紧针帽子(见封面模特儿)	P37~40
第九章 双重编织帽子	P41~44
第十章 V领传统背心(见封面模特儿)	P45~52
第十一章 U领传统背心	P53~62
第十二章 钩针基础篇	P63~67
第十三章 V领亮片背心	P68~73
第十四章 U领亮片背心	P74~79





使用本书前须知——钉板操作流程简介

1. 绕线

钉板是一种很简单的编织工具，有上、下两排钉子（称为钉板上边/钉板下边）。操作时，先取毛线固定钉板左上角一钉（A端），再选用下列三种绕法操作。前二种是由A端绕到钉板右下端一钉（B端），钉子上面绕的线（称为上缘一线），绕好后取别色线先圈住暂时固定下压（称为下缘一线），再一次绕在钉子上的线（称为上缘一线）。本书贴心设计，例如：A端到B端用橘色粗虚线表示。B端绕到A端用绿色粗虚线表示。


第一种 同纹路绕法

红色圆点记号为
起针的符号




第二种 不同纹路绕法

红色圆点记号为
起针的符号




※注意：每一钉子，都要使用到。




第三种 W型纹路绕法

红色圆点记号为
起针的符号



※注意：
橘黄色粗虚线 A→B
钉子下边：1、3、5...
钉板上边：2、4、6...
绿色粗虚线 A←B 补足未绕到的线。



贴心密语

- 每绕编一次均需暂时固定，才能接着做挑针操作。
- 绕线力道（力量）要一致，不要太紧。
- 不要将毛线拆股（将一条含多股的线分插在钉子中）绕在钉子上。

2. 挑针

- 挑线需使用钩针，不同的挑法令作品产生不同的花样变化，请读者多加研究。注意挑起力道要均匀一致，作品织出来，才会每个针眼都很漂亮，不会有大小针眼。
- 套线时也要小心，不要将毛线拆股，套在钉子上。


3.重复操作

1. 编绕→挑针→编绕→挑针……编至所需长度（大小），再下钉板。
2. 注意：每回均需下压的动作。


下钉板即将编好的编织物自钉板上取下来，再做最后收尾组合。

4.下钉板

1. 穿线：直接穿入毛球中心线或流苏线。
2. 收针：使用#9棒针如下图挑穿后取下，再套收针。
(参考50页上方之套收要领)



从钉板上边最右边1钉，由钉子右线往钉子前的中心挑起。



接着挑钉板下边最右边1钉的中央，往这1钉的左线挑起。

后续组合


贴心密语

1. 接毛球要注意：绕线力道要一致。
2. 组合好两个半圆，剪圆周线时，不要拉到中心已剪好的线。
3. 剪好要固定绑好中心之后使用剪刀，将突出圆球的多余线头修剪成一个漂亮的毛球。


平针缝合

贴心密语


1. 两方都是由端针的里侧将针引出，接下来将毛线针穿过前2针，再依箭头方向穿针。



2. 毛线针穿入的方法，都是由表侧穿入，再由另一针的表侧穿出。



3. 织片的左右两端会各差半针。当操作完缝合就会形成1段。



带子编

贴心密语

本说明方便读者辨别3股线，以颜色代表，希望有助于读者解读

1. 红线左压黄线
2. 黄线右压绿线
3. 绿线左压红线
4. 红线右压黄线
5. 重复1~4编





材料工具





PART 1

引·上·针·围·巾

引上针围巾（相似棒针引上针的图案）



材料：毛线150g

工具：5/0~6/0手钩针

16钉钉板

毛线针

短棒针10号2支




挑针操作图



钉板下边




红色圆点记号为起针的符号



步骤1.将线头暂固定于A端(左上角),线依图绕到B端(右下角)暂时固定,等到要回绕时再解开B端(绘图橘色虚线)


步骤2.另取别线(约钉板的2倍长),将A端到B端的步骤1的线圈住打结。(蓝色的部分)




步骤3.松掉B端,将步骤1所绕的线往下压,再回绕到A端并暂时固定于钉子上缘。(绘图绿色虚线的部分)

步骤4.使用5/0~6/0手钩针,将钉板下边下缘一线(橘色线),由外往钉板中心套,如4-1挑针操作图(套住钉子上缘一线→绿色线),完成后(图4-2)下压。形成钉板下边这排的钉子上只有一线,另一边钉板上边则有两线(除了最左边的1钉为一线)




套好完成图





步骤5.松掉A端暂时固定的线，再依图示回绕到B端(右下角)。



步骤6.挑钉板上边(与A端同一排钉子)的下缘二线，由钉板外往钉板中心套，只保留钉板第1钉不必挑，完成后下压。



步骤7.重复步骤3~6 (注意：再重复做至步骤4时，改为挑钉板下边下缘二线)，编至所需的长度。

步骤8.下钉板操作需使用棒针如图示挑起后，自钉板中取下来。再接着流苏的制作即完成。

下钉板操作图一




下钉板完成图

下钉板完成图



依图序号挑起排列在棒针上，即可自钉板中取下。



流苏的操作要领

毛线流苏依钉板长度剪96条(16钉 \times 3条 \times 2边)围巾有(别线与棒针)两端，每次用3条对折，如图穿入毛线针眼中，完成后抽出别线与棒针。



将3条对折线穿入别线针眼中。



将3条对折线套上。



将3条对折线穿入棒针的针眼中。



将3条对折线套上。



PART 2

横·条·配·色·围·巾



第二章 横条配色围巾

横条配色围巾



材料：毛线(主色)100g

毛线(配色)50g

工具：5/0~6/0手钩针

25钉钉板

毛线针




步骤4.两边同时由钉板上
下边的下缘一线，
由外往钉板中心套
之后完成，再下压。





换色方法

主色线要加配色线时，第一次二色打结；继续编织时，不织的色线放（藏）入钉板第一钉与第二钉中间即可。




步骤1.取线(主色)头暂固定于A端(左上角)，线依图绕到B端钉板上边第25钉(如绘图橘色细虚线)，接着绕到钉板下边第25钉再回绕至A端下边暂时固定(如绘图绿色粗虚线)。

步骤2.另取别线(约钉板的2倍长)，将A端到B端的步骤1的线，圈住打结后下压(蓝色线)。



步骤3.松开A端的线，
再依步骤1的
绕法(如绘图
橘色线及绿色
线)，来回绕
一圈后下压。



① 钉板下边,直接由外套到钉板中心,即为传统编织的下针操作。


主色织3段,配色织2段

② 钉板上边,直接由外套到钉板中心,即为传统编织的上针操作。


步骤6.下钉板操作需使用棒针依图序号1~25挑起,全部挑入棒针中,即可自钉板中取下,加上150条(25钉×3×2边)的流苏(制作见P10)。

1 2 3 4 5 6 7 8 9


..... 48 49 50




下钉板操作图一




本作品有两种款式




步骤5.接着重复步骤3~4,编至所需的长度。



下钉板操作图二



下钉板完成图



依图序号挑起排列在棒针上,然后下钉板,加上流苏(参考前作品),完成。




PART 3


直·条·配·色·围·巾

材料：毛线(主色)75g
毛线(配色)75g
工具：5/0~6/0手钩针
25钉钉板
毛线针
毛球器

直条配色围巾




红色圆点记号为
起针的符号



步骤1.取线(主色)头暂固定于A端(左上角)，线依图绕到B端(右下角)暂时固定。


步骤2.另取别线(约钉板的2倍长)，从A端到B端的步骤1的线圈住，打结后下压(青色线)。接着必须注意步骤3和步骤4绕法之变化。



※步骤3和步骤4

主色：绿色粗虚线

配色：黄色细虚线



步骤3.松开B端的线(主色)，再依图指示在B端加入配色线绕到A端暂时固定后，再将钉板上下两边步骤1的下缘线，由外往钉板中心套后，再将套好的线下压。

※步骤3和步骤4

主色：绿色粗虚线


配色：黄色细虚线

□ 下针

■ 上针

□ 主色


■ 配色



下钉板操作图一



延续步骤3的线（配色）



延续步骤3的线（主色）


主色

配色


步骤4. 分别松开A端的两线(主色和配色), 再依图指示绕到B端并暂时固定于B端。再用手将钉板上下两边步骤3的下缘一线, 由外往钉板中心套后, 再将套好的线下压 (挑法操作图参考前面)。

步骤5. 重复步骤3到步骤4, 编至所需的长度。

步骤6. 接着参考前项做法, 使用棒针依序挑起, 再由钉板中取下来, 最后加上流苏线完成。




下钉板操作图二



下钉板完成图

下钉板完成



依图序号分别挑起在棒针上

德国毛球卷线器使用要领


图一



步骤1. 将同一个尺寸的毛球卷线器，分别组合。(如图一)



图四



步骤4. 拿一把剪刀将卷线器的圆周剪断。(如图四)

图二



操作图二



步骤2. 将同一组合依图指示绕线。(如图二)

步骤3. 将已绕好的两组半球线，合成一圈。(如图三)

操作图三



图三

操作图四



完成图



步骤5. 另取与毛线球同色一小段，将毛球中心打结固定，取下卷线器，即完成毛球。(如完成图)

毛球接围巾的方法

拉紧打结藏线

直条配色围巾

先用棒针由钉板中
挑取下来，再穿入
毛球。

拉紧打结藏线

别线拆掉，换穿2圈
已完成固定毛球中心
的一线，拉紧打结藏线。