

李天马著

期
肩
送
之
賓
自
人
廳
走
在
慢
持
始
增
补
稿
此
出
自

楷書行書的技法



华东师范大学出版社

楷書行書的技法

华东师范大学出版社
李天马著

楷书行书的技法

(增补本)

李天马 著

华东师范大学出版社出版发行

(上海市中山北路3663号)

新华书店上海发行所经销 吴县美术印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：4.75 字数：70千字

1989年4月第2版 1989年4月第1次印刷

印数：1—25,000本

ISBN 7-5617-0296-5/G·127 定价：2.05元

序　　言

写字，在日常生活中，人们总是要碰到的。

写字，最起码的要求，是写得整洁清楚，使人看得明白。如果写的字象画符那样，极难辨认，那就失去了思想交流或记事的作用。目前，青少年中，字写得整洁、清楚、美观，固然是有的，但是，有为数不少的人，字写得歪歪斜斜，乱七八糟，既谈不上美观，甚至还无法辨认。人们对这种现象是发愁的。有志于进步的青少年，也为这深感苦恼。特别值得一提的，大多数青少年对于写毛笔字，更是视为畏途，有的甚至还不知道如何执笔。学校中的教师也不讲授怎样写毛笔字。有些人认为用毛笔写字，不如用圆珠笔、钢笔写来方便。其实，这种看法有片面性。这是因为：一，有些场合必须用毛笔写字，它不能为其他笔所替代。例如写标语、对联、字幅等，以及日常生活用品或生产工具上所需用的字，不能用圆珠笔和钢笔来写；二，我国汉字的特点不仅是有它的实用性，而且还具有艺术性，这主要是与汉字的点画、结构和字形有关。汉字的点画、结构具有微妙的变化，字形也各有异同，这种变化异同构成文字的艺术和谐美。因此，用毛笔写字是我国特有的一种传统艺术，它既有语言交流的实用价值，又适应艺术欣赏的要求。

现在的青少年，迫切要求学习书法的日益增多。社会上讲学书法的书也出版了一些。有的学校语文课上也开始讲授怎样写毛笔字。可是，论及书法技巧的不多见。学习书法，既要懂得必要的书法理论，同时也要掌握必要的书法技巧。当然，还要经过一番艰苦持久的练习实践。书法并不难学，关键在于肯下苦功。

本书的作者李天马先生是著名的书法家，已七十六高龄，毕生研究书法，积数十年的教学经验。本书运用科学分析方法，着

重解剖字形、点画和结构，既有理论，又有字谱示范，青少年易学易懂。书法的字体有多种，人们常用的大多是楷书和行书。初学书法的也多由楷书入手，先打好基础。李老先生写这本书的目的，也是从青少年的现状着眼。学习书法，必须从基础入手。有了扎实的基础，进一步深造就比较容易了。

我有幸先读到作者的这份书稿，很有启迪。一般书法理论，论及书法技巧，总是离不开“永字八法”，而作者认为这“永字八法”不能概括书法字体的笔法，如果墨守成规，会使读者多有拘忌。这是作者的新见。这本书最大的特点是开门见山，言简义明。关于楷书和行书的技巧，先分析楷书和行书的点画笔法，阐明各自的特点，并图示各种点画的运用；然后从字形、结构分析不同的类型，再让读者循书中“字谱”练习，由浅入深，逐渐掌握书法笔画结构的规律。这对初学者入门以至深造书法艺术都是适用的。

我相信这本书的出版，对青少年学习书法，一定会产生积极的影响。

林 远

一九八三年十月

再版(增补本)说明

拙著此书，印行瞬经四载，初版出书二十九万册，不久即销售一空，於公於私，爰谋再版。

书法，并不是只可以意会，不可以言存的玄学。它的笔法结构，有神韵可征，形象可表的。由於前人论著，多数囿於《永字八法》，墨守成规，陈陈相因，昧於思考，辗转在无关宏旨的陈词滥调，舍本逐末，搔不着痒处。殊不知书法的技法，是书道的根柢，根柢蟠深枝叶才能峻茂。其他即使是名言至论，不过是枝叶而已。

学问是高深博大无穷尽的，深一层有一层的新发现。笔者试图把书法的技法开门见山，逐一揭示，前书出版了，事后便感不足，辄三复沉思，补充文章三篇：（一）怎样衡量书法的优劣？（二）怎样吸收古人的技法？（三）简评欧、虞、褚、颜、柳的楷书等。这三篇拙论，沿此知彼，互为因果，是升堂入室的途径，尤以第二篇如实列举诸家怎样吸收特殊的笔调，让读者充份认识，高深可测并无神秘；复次，增加楷书字谱《朱柏庐先生治家格言》，约五百字；行书字谱《千字文》，以便读者在这里通过学习基本笔法，再向古人的字帖继续深造。

笔者所见，暂时停滞於此。当然不敢说前无古人，人的生知有限，前人未竟的事业，有待於后继不断发现。余望之。

戊辰孟秋 八一叟李天马识於上海寓

目 录

序 言

林 远

- 一、技法概述 (1)
- 二、执笔法 (4)
- 三、前人谈技法 (8)
- 四、楷书的技法 (13)

笔 法

- 横画法 (14)
- 直竖法 (15)
- 长撇法 (16)
- 短撇法 (17)
- 斜捺法 (18)
- 平捺法 (19)
- 点 法 (20)
- 钩 法 (21)
- 转折法 (22)
- 挑 法 (23)
- 戈 法 (24)

结 构

- 独体型 (25)
- 左右型 (26)
- 上下型 (27)
- 三合型 (28)
- 半包围型 (29)

三包型	(30)
全包型	(31)
繁难型	(32)
五、楷书的临仿和自运	(33)
(附) 楷书字幅的形式举例	(35)
标准楷书字帖简介	(36)
六、简评虞、褚、颜、柳、欧体楷书	(37)
七、行书的技法	(46)
笔 法	
行书笔法之一 逆笔举例	(49)
行书笔法之二 覆笔举例	(50)
行书笔法之三 引带举例	(51)
行书笔法之四 连笔举例	(52)
结 构	
行书结构之一 省笔举例	(53)
行书结构之二 局部简化举例	(54)
行书结构之三 大部份简化举例	(55)
行书结构之四 伸缩举例	(56)
行书结构之五 变化举例	(57)
行书结构之六 偏旁变化举例	(58)
八、怎样写好行书	(59)
标准行书字帖简介	(63)
九、文字和书体的演变	(64)
十、怎样衡量书法的优劣	(68)
十一、怎样吸收古人的技法	(72)
十二、文房四宝简介	(80)
楷书字谱:《朱伯庐先生治家格言》	(88)
行书字谱:《千字文》	(107)

一、技法概述


中国文字的发展，从商代起至现在已有四千多年的历史。由图画演化为文字，又因祖先发明用毛笔书写，便产生了书法。

书法是我国特有的一种传统艺术，它既有语言交流的实用价值，又适应艺术欣赏的要求。字是用毛笔蘸上一色墨，由指执笔，由腕运笔，起倒使转不停而写的，并且通过点画线条的强弱、浓淡、粗细等丰富变化，使文字的结构形体具有一种艺术的美感。在整篇字幅中，以所书写的内容和思想感情的起伏变化，以及笔法字形、字距和行间的分布，构成优美的章法布局，有的似玉龙琢雕，有的似奇峰突起，有的俊秀俏丽，有的气势豪放，这些都使文字的书写带上了强烈的艺术色彩。

书法的字体主要有五种：篆书、隶书、草书、楷书、行书。人们常用的大多是楷书和行书。初学书法的也多由楷书入手，先打好基础。本书主要是讲楷书和行书的技法，供学习书法的同志参考。

世上一切事物都是有客观规律可循的，关键是人们是否善于发现和掌握。书法自然也不例外。因此，学习和研究书法，首先应该研究和掌握它的规律——技法。熟习和掌握了技法，然后循序前进，在实践中坚持认真练习，久而久之，熟能生巧，自然而然会融会贯通，运转自如，得心应手，写出优美生动的字体来。

书法的技巧，根据我个人的理解，主要是包括下列内容：



正确地执笔是学习书法的开端。只有熟习了执笔法，同时运

用笔去遍习各种的笔法，才能打好扎实的书法基础。

笔法 是指书写各种点画的基本方法。楷书的基本点画包括：横、直、撇、捺、点、钩、折、挑、戈等十余种；行书的基本笔法包括逆笔^①、覆笔、引带、连笔等。各种点画线条在字中的变化是灵活多样的，构成字形的造型美。

结构 是讲字的形体结构。关于字形结构有各家之说，我认为讲结构，楷书主要有八种：独体型、左右型、上下型、三合型、半包围型、三包围型、全包围型、繁难型；行书结构主要有省笔、局部简化、大部份简化、伸缩、变化、偏旁变化等。讲究字形结构目的是构成字的和谐美。

章法 是指一幅书法作品整篇的合理的艺术性布局。拿单独写一个字来说，无所谓章法，可是写到几个字以及几行字的字幅时，那就得照顾到上下有联系——行气^②；左右有呼应——调和，从而构成书法作品的整体美。

笔法、结构、章法三者是紧密结合的，忽视一方就不可能把字幅表现得完美无憾。因此，我们学习书法的时候，既要学习执笔，又要学习笔法和结构，三种技法一齐兼筹并顾，这对初学者来说，往往会顾此失彼，感到困难。可是这个困难是容易克服的。因为过去只是随便写字，没有老师的指点，又不懂技法，开始学习时很可能碰到困难多一些，例如执笔时手不从心，运笔和笔法不相应，临仿不似，结构脱节^③，等等。这些过程，对初学者来说是难免的，自然会碰到的。这正说明书法是一门艺术，不是随便就可以学到手的。成功的秘诀倒取决于严肃认真的学习态度和正确的学习方法。学习态度，具体地说就是要有恒心，有毅力。没有恒心，学一天抛荒十天，则将一事无成；没有毅力，畏难而退，则半途而废。当然也要防止好高骛远，有的人连楷书基础尚未稳固就去学行书，甚至楷书、行书都未学好就去学草书，这是十九要失败的。讲究正确的学习方法，就是学习要循序前进，即首先要从学习执笔入手，然后从学习简单的笔法和结构，逐步提高到复

杂的笔法和结构。第一阶段打好基础是最重要的，有了基础，深造就不难。

凡谈方法的书，越扼要越精简越妙，这样，初学者便容易记忆，切实易行。相反，长篇大论，隔靴搔痒，不独难以运用，而且不得要领，收效越去越远，徒劳无功，浪费时间。尤其千万不要贻误后学，才不有碍于学术之发展。

注：

1·逆笔：楷书横划落笔多用顺笔，即从左一点起落笔着纸，行笔到右，叫做顺笔。逆笔的落笔恰与之相反，落笔时，笔锋先从右起着纸，回锋略向左行，然后折锋稍按，徐转中锋才向右行，叫做逆笔（参看下面“行书笔法之一——逆笔举例”）。

2·行气：凡一行有两字以上的字幅，就不是孤立的，就得各字之间上下有联系，彼此有照应，写时每行要一气呵成，从而达到整幅章法的统一（参看下面“楷书及行书字幅的形式举例”）。

3·结构脱节：是指个别字的点划，彼此之间位置处理失调，不懂得点划长短伸缩相互避让，整个字形松散不结密（参看下面“楷书及行书的结构”）。

二、执 笔 法

正确的执笔是学好书法的开端。关于执笔的方法，著名书法家沈尹默先生的见解精辟，可以借鉴。为了便于学习，这里引述了沈尹默先生的“执笔五字法”，以享读者。

“书家对于执笔法，向来有种种不同的主张，我只承认其中之一种是对的，因为它是合理的。那就是二王传下来，经唐朝陆希声所阐明的：撮、押、钩、格、抵五字法。

笔管是由五个手指把握住的，每一手指都各有它的用场，前人用撮、押、钩、格、抵五个字分别说明它，是很有意义的。五个指各自照着这五个字所含的意义去做，才能把笔管捉稳，才好去运用。我现在来分别着把五个字的意义申说一下：

撮字是说明大指的用场的。用大指肚子出力紧贴笔管的内方，好比吹笛子时，用指撮住笛孔一样，但是要斜而仰一点，所以用这个字说明它。

押字是说明食指的用场的。押字有约束的意思。用食指第一节斜而俯地出力贴住笔管外方，和大指内外相当，配合起来把笔管约束住。这样一来，笔管是已经捉稳了，但还得利用其他三指来帮助它们完成执笔任务。

钩字是说明中指的用场的。大指、食指，已经将笔管捉住了，于是再用中指的第一、第二两节弯曲如钩，钩着笔管外面。

格字是说明无名指的用场的。格取挡住的意思，又有用‘揭’字的，揭是不但挡住了而且还用力向外推着的意思。无名指用甲肉之际紧贴着笔管，用力把中指钩向内的笔管挡住，而且向外推着。

抵字是说明小指的用场的。抵取垫着、托着的意思。因为无名指力量小，不能单独挡住和推着中指的钩，还得要小指来衬托

在它的下面，去加一把劲，才能够起作用。

五个指就这样结合在一起，笔管就被它们包裹得很紧。除小指是贴在无名指下面，其余四个指都要实实在在地贴住笔管。



图 1

以上所说，是执笔的唯一正确的方法，能够照这样做到，可以说是已经打下了写字的基础，站稳了第一步。”

（沈尹默《书法论丛》6—8页）

沈尹默先生所举的“执笔五字法”，是前人书法实践经验的总结。我们运用这个方法执笔时，还需要注意到指实掌虚、平腕竖掌。

指实掌虚 大指撮笔时，要和掌心的上端离开四、五分，第二至第五个手指都要依次垂下稍为靠拢，不能有间距，这是指实。掌的中心空着，不要抓紧，这是虚掌。有人说，虚掌中可放一只鸡蛋，这种说法是不对的。

平腕竖掌 平腕是指手腕与纸面平行，竖掌是指手掌竖立起

来。写字时要注意竖掌。因为腕平掌才能竖，掌竖起来，全身内在的力量便集中在腕指上，这样运笔就能万毫齐力刚柔自如了。




图 2

别的执笔法，如凤眼法、五指包管法、自由法等等，没有掌握竖掌的要领，如果缓慢地写篆、隶、楷等，问题还不大，可是稍快地写行书及草书时，线条就软弱缺乏弹力，写出来的字，或如墨猪，或如面条，就不行了。

此外，写特大的字（一寸以外）就要悬腕。悬腕执笔的高下，各个自定。因一寸以内的圆周，不悬腕还可以使转灵活，寸外的字便转折迟滞，挥洒不能不拘窘。

俗话说，实践出真知。正确执笔法的掌握，需要经过一段时间的实践。只有在长期的实践中，不断检查，不断改正，才能熟能生巧，运笔自如。

三、前人谈技法

我国的书法理论，前人流传至今的论著，长篇短札汗牛充栋，但其中专论技法的不多。前人关于技法的专著，如秦·李斯^①《用笔法》、汉·肖何^②、蔡邕^③《笔法》、汉·蔡邕《九势八字诀》、魏·钟繇^④《笔法》、晋·卫铄^⑤《笔阵图》、晋·王羲之^⑥《笔势论》、《记天台紫真笔法》、《用笔赋》、齐·王僧虔^⑦《笔意赞》、唐·李世民^⑧《笔法诀》、唐·欧阳询^⑨《用笔论》、《书三十六法》、唐·虞世南^⑩《笔髓论》、唐·张旭^⑪《笔法十二意》、唐·李阳冰^⑫《笔诀》等等，这些论著虽然流传有绪，对后世书学的发展有较大影响，但事实上这皆是后人附会或依附之伪作。我把多年考证研究的成果，写成《余氏书录辨伪》，由山东齐鲁书社出版，这里就不一一评述。

论书法技巧，不能不谈及《永字八法》说。《永字八法》说在元朝时最为盛行。有人认为该书系后汉崔子玉^⑬所创说，稍后又曰出于王羲之、智永^⑭之手，传于张旭，众说纷纭，以讹传讹，莫知其宗。其实此系晚唐人之伪托。前人因为构成字形的八种点画（点、横、直、钩、挑、长撇、短撇、捺），大多具备于“永”字中，就用它来代替了概括的说明。可是字的笔画何止八种，“永字八法”既不能概括楷书的点画，更不能概括行书、草书的笔法，诸如横画法、直竖法、挑法、戈法等。何况“永”字中有的撇法、捺法、点法、转折法俱空而不完，使学者多拘忌，实不足取法。

唐·孙过庭^⑮著《书谱》，是我国书法史上著名的论著，见解精辟。晚唐至北宋南宋期间，杨凝式^⑯、蔡襄^⑰、苏东坡^⑱、黄庭坚^⑲、米芾^⑳诸大家的论书遗著及论书学之法皆有独到之语，但真正接触技法的极少。因为技法的说明，需要“字谱”来解释笔

法、结构，才能收到实效。到了元代李溥光^②著《雪庵永字八法》，叙述技法的“变化三十二势”，列举怪石、玉案、铁柱、蟹爪、虎牙等笔势；又有牛尾、鼠尾、蜂腰、鹤膝等技法“八病”，并以“字谱”示范，下附说明。可惜的是《雪庵永字八法》巧立名目，词藻过甚，往往把写字最关紧要的方法掩盖住了，使学者抓不住要领。明·李淳著《大字结构八十四法》，把字的结构分为天覆、地载、让左、让右、分疆、三匀、三停、二段……每法举四字为例，下加说明，后来撰书《字谱》多因袭之。如清末黄自元《间架结构摘要九十二法》即李氏之作增广成书。此外还有清代蒋和《书法正宗》，分平画法、直画法、点法、撇法、捺法、挑法、钩法、接笔法、围法等九种，又有分部配合法、全字结构举例，共列举四百余字。

以上所举诸家技法附有《字谱》专著，学者按图索骥虽不无可取之处，但名目繁多，杂而寡要。诚如孙过庭所说“研蚩杂糅，条目纠纷。或重述旧章，了不殊于既往；或苟兴新说，竟无益于将来，徒使繁者弥繁，阙者仍阙。”这就是说好坏、精芜混杂在一起，对后学者没有什么益处。

有志于学习书法的，了解这些书学及书法技巧的专著，也是需要的，但是要经过自己的分析，通过去粗取精、去伪存真的功夫，汲取前人书法艺术的精华，而不应该抱残守缺迷信成法，照着葫芦画个瓢，结果反被贻误。

我认为学习书法，应首重方法，也就是技法。作为启蒙的技法，不宜太多，太多会使人堕入五里雾中。因此应简明扼要，举一隅而三反。学者得到指导就会自觉实践。正如孩子学走路一般，通过初步有人扶持，等到重心站稳后，很自然会逐渐跨步前进。

注：

①李斯（？——公元前208）秦朝丞相，河南上蔡人。秦统一后，李斯把战国之间不同文字统一起来，变籀文为小篆。所书小篆为后世之祖。现