


# 社会主义经济 基本模式研究

郭定达 著



南开大学出版社



国防大学 2 060 7073 0

# 社会主义经济基本模式研究

郭定达 著



南开大学出版社

〔津〕新登字011号

**社会主义经济基本模式研究**

郭定达 著

---

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码300071 电话3349318

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

---

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：10.5

字数：256 印数：1—800

ISBN 7-310-00647-X

F·126 定价：7.50

# 前　　言

— 二零一一年六月一日于北京 —

是：在社会主义再生产的各个环节上，使联合劳动者的三种经济利益形态有机地结合起来，充分发挥联合劳动者的主人翁作用；把国家宏观调控的主导机制与市场经济的基础机制有机地结合起来，充分发挥两重性运行机制的“杂交优势”，使社会主义经济迅速而健康地发展，最终战胜资本主义，过渡到共产主义。

三、劳动价值论是马克思主义全部经济学说的基础。但是，当代实践的发展要求劳动价值论必须回答一些时代提出的新问题。从当代的实践看，创造商品价值的劳动已扩展到全部物质生产领域分工协作体系中的有用劳动。劳务应是从事劳动服务的活劳动，其自身没有价值，也不创造价值。所谓“劳务价值”，应该是指从事劳务的劳动力价值。劳务劳动力价值形成服务对象的劳动力价值。因此，劳务劳动力价值总额应计入国民收入和社会总产值。

$$\text{一定时期的国民收入} = \frac{\text{同期物质生产领域所创新价值}}{} + \frac{\text{同期劳务劳动价值总额}}{}$$

$$\text{一定时期的社会总产值} = \frac{\text{同期物质生产领域产品总值}}{} + \frac{\text{同期劳务劳动价值总额}}{}$$

学习劳动和科研劳动创造学习者和科研人员的劳动力价值，并使单位社会劳动时间创造价值的能力增加。经过学习与科研的复杂劳动应折合为更多的简单劳动。

$$\text{简单劳} = \frac{\text{复杂劳} \times \text{该复杂劳动的劳动力价值}}{\text{劳动时间}} \times \frac{\text{劳动创值能力增殖与发挥系数}}{\text{简单劳动的劳动力价值}}$$

单位社会劳动时间所创价值量也在不断增长。

$$\text{单位社会劳动时间所创价值} = \frac{\text{单位社会劳动时间}}{\text{劳动时间}} \times \frac{\text{现期劳动生产率}}{\text{前期劳动生产率}} \times \frac{\text{商品质量增值系数}}{}$$

这就是国民收入和社会总产值不断增长的理论依据。以全方位的劳动价值论分析社会主义经济的各种数量关系，就可以得到确切的质的分析与量的分析相统一的社会主义基本经济模式理

论。

四、社会主义公有经济生产的根本目的是满足联合劳动者的消费需要；其量的规定性是联合劳动人口人均消费资料总额。实现社会主义生产根本目的的手段有四：提高社会产品质量，增加联合劳动者的生产劳动总量，提高联合劳动者的社会劳动生产率和节约使用劳动手段。减少劳动手段在联合劳动者所创社会产品中的比重。实现社会主义生产根本目的的手段同社会主义生产根本目的量的规定性之间存在着一种函数关系。

$$\frac{\text{联合劳动人口所费消费资料总值}}{\text{联合劳动人口}} = \frac{\text{联合劳动人口所费消费资料总值}}{\text{联合劳动者所创产品总值}} \times \frac{\text{联合劳动者}}{\text{联合劳动人口}} \times \frac{\text{联合劳动者所创不变价产品总值}}{\text{联合劳动者}} \times \frac{\text{质量增值系数}}{\text{联合劳动者}}$$

↑                      ↑                      ↑                      ↑  
节约使用劳动手段    增加社会生产劳动总量    提高社会劳动生产率    提高产品质量

由此可见，实现社会主义生产根本目的必须有这四个手段，其中每个手段都是不可缺少与变更的。体现社会主义生产根本目的与手段统一的社会主义基本经济规律量的规定性就是社会主义经济效益，即联合劳动者的社会成本产值率。它是社会主义生产根本目的量的规定性的转化形式。

$$\frac{\text{联合劳动人口人均消费资料}}{\text{联合劳动人口}} = \frac{\text{联合劳动人口所费消费资料总值}}{\text{联合劳动者所创产品总值}} \times \frac{\text{联合劳动者}}{\text{联合劳动人口}} \times \frac{\text{联合劳动者所创产品总值}}{\text{联合劳动者生产转移价值} + \text{联合劳动者消费基金}}$$

社会主义企业是集体利益与个人利益的代表，因此，存在着为其特殊利益而生产的企业生产目的与手段。企业生产目的同社会主义生产根本目的相比，缺少联合劳动者的社会消费基金；其实现手段相比，一方面不包括在社会范围内起作用的发展社会生产的手段，另一方面却可以通过实现产值的增长来增加企业消费基金。企业生产目的与实现手段同社会主义生产根本目的与实现手

段的这种差异性矛盾，是联合劳动者国家利益、集体利益与个人利益的矛盾在物质生产方面的体现。解决这一矛盾的根本办法是使企业消费基金随企业经济效益浮动。企业消费基金用以下公式计算就可以实现这一要求。

$$\frac{\text{当年企业消费}}{\text{基金额}} = \frac{\text{当年理论价格计算的企业产值}}{\frac{\text{当年企业全額成本} - \text{当年与上年全額成本差额}}{\text{产值率}} \times \frac{\text{当年与上年综合调节系数}}{\text{值率差额}}}$$

企业生  
产转移  
价值

如果企业消费基金失控，就会造成消费基金膨胀，甚至形成消费基金膨胀与通货膨胀的恶性循环，和社会供不应求综合症。

五、社会主义合理价格体系是正确处理联合劳动者经济利益关系的重要保证，是利用价值规律为社会主义经济建设服务的关键。社会主义商品价格不能直接以价值为基础，那样会损害重工业企业的经济利益；也不能以变相的资本主义生产价格为基础，那样又会损害劳动密集型企业的经济利益；价格综合基础论也不能彻底解决这一问题。以价值投入平均产出价格为基础的商品价格则可以保证各行业生产资料与企业消费基金的增长有一个平等的前提，从而使各行业之间，生产者、销售者与消费者之间的经济利益达到基本平衡。

$$\frac{\text{价值投入平均产出价格}}{\text{行业平均成本}} = \frac{\text{行业平均盈利率}}{\text{社会价值投入盈利率}}$$

$$\frac{\text{社会价值投入盈利率}}{\text{社会生产转移价值总额}} = \frac{\text{社会产品总值}}{\text{社会物质资料生产者工资基金总额}}$$

从价值投入平均产出价格可以导出一整套商品比价与差价的理论价格公式和“劳务价格”公式。劳务价格是劳务劳动力价值或价格的转化形式。

$$\text{劳务企业的劳} = \frac{\text{综合系数}}{\text{劳务价格}} \left[ \frac{\text{劳动力价值}}{\text{劳动企业折旧费}} + \frac{\text{的管理与折旧费}}{\text{行业平均价值}} \times \frac{\text{社会价值投入}}{\text{社会价值盈利率}} \right]$$

依据这一统一综合价格基础论，可以制订出合理的动态理论价格体系。适用于制订各种商品价格的，考虑到供求关系等因素影响的社会主义商品价格总公式为：

$$\text{社会主义商品价格} = \frac{\text{综合系数}}{\text{成本投入}} \left[ \frac{\text{平均价值}}{\text{盈利率}} \times \frac{\text{社会价值投入}}{\text{利润率}} \times \frac{\text{加利系数}}{\text{同种商品内的社会必要劳动时间}} \right] \frac{\text{同种商品内的社会必要劳动时间}}{\text{各种商品间的社会必要劳动时间}}$$

社会主义理论价格是制订计划价格、浮动价格的浮动方向与幅度，和调节与控制市场价格的理论基础。可以在国有企业普遍实行逐步向动态理论价格靠拢的浮动价格，并普遍实行有各种区限的自由转产。这样，就可以既充分发挥价值规律的积极作用，又可以限制价值规律的消极作用，驾驭价值规律为社会主义经济建设服务。

六、物价稳定与币值稳定是保持联合劳动者经济利益关系相对平衡的重要条件，是实行宏观调控的必要条件。社会主义价格运动规律可用以下公式表示：

$$\text{社会主义商品价格} = \frac{\text{综合系数}}{\text{生产价格}} \times \frac{\text{社会主义生产价格}}{\text{币值指数}} \times \frac{\text{同种商品内的社会必要劳动时间}}{\text{各种商品间的社会必要劳动时间}}$$

因此，社会商品价格总水平的变化取决于币值的变化。

$$\text{商品价格} = \frac{\text{现价商品与劳务价格总额}}{\text{总水平}} = \frac{1}{\text{原价商品与劳务价格总额}} \times \frac{1}{\text{币值指数}}$$

纸币的币值取决于社会商品与劳务的供求关系。

$$\text{一定时期的纸币币值指数} = \frac{\text{同期原价商品与劳务价格总额}}{\text{同期货币表现的实用购买力}} \times 100\%$$

但是，不能说纸币贬值的经济条件是纸币发行量超过纸币流

通必需量。因为，纸币流通必需量公式包括同币值没有直接关系的现金支付，却没有包括非现金交换的商品与劳务价格总额这一决定币值的重要因素；而且没有排除纸币储存对货币流通量的调节这一影响币值的因素。纸币贬值的确切经济条件为：

$$\begin{array}{c} \text{一定时期货币} \\ \text{表现的购买力} \end{array} > \begin{array}{c} \text{同期按原价格计算的} \\ \text{商品与劳务价格总额} \end{array}$$

造成社会供不应求局面的直接原因有四：（1）通货膨胀形成的流通中的超发货币额；（2）派生存款贷出造成的购买力膨胀；（3）劣质产品在流通中的削价处理；（4）流通中野蛮装卸、保管不善造成的价值损失。

$$\frac{\text{社会供不}}{\text{应求差额}} = \frac{\text{流通中超发货币额}}{\text{派生存款贷出额}} + \frac{\text{劣质产品}}{\text{削价额}} + \frac{\text{流通中价值损耗额}}{\text{价值损耗额}}$$

造成社会供不应求局面的根源是消费基金膨胀。因此，只要彻底铲除消费基金膨胀，并从如上四个方面消除社会供不应求缺口，就能彻底解决因消费基金失控造成的社会供不应求这一难题，保证币值稳定与物价稳定。

七、对外开放是加速生产力发展、实现社会主义现代化的必要途径。发展对外经济关系必须在价值上有较大增益，才能加速社会生产力的发展。资产阶级经济学家的国际贸易价值增殖理论都是以两个进出口国家和地区为背景进行分析的，已不符合形成国际市场后的国际贸易实践。马克思的国际价值论正确地揭示了国际市场形成后国际贸易的价格基础。因此，用国际价值论解释国际贸易的价值增殖，将是最科学的国际贸易价值增殖理论。在当今时代，国际价值必然转化为国际生产价格。

$$\frac{\text{国际生产价格}}{\text{国际生}} = \frac{\sum \text{各国内生产价格} \times \text{可出口的商品数量}}{\sum \text{各国可出口的商品数量}}$$

当今的国际贸易必然以国际生产价格为基础。

$$\frac{\text{商品国际理论价格}}{\text{国际生}} = \frac{\text{国际生} \times \text{国际质量} \times \text{国际需求总量}}{\text{产价格} \times \text{差价系数}} + \frac{\text{国际运输}}{\text{国际供应总量}} + \frac{\text{国际运输}}{\text{保管加价}}$$

因此，在国际贸易中一种商品换回另一种商品的单位出口商品价值增殖公式为：

$$\text{单位出口商品价值} = \frac{\text{换回商品国内生产价格}}{\text{增殖额}} \times \frac{\text{出口商品国际生产价格}}{\text{进口商品国际生产价格}} - \frac{\text{出口商品国内生产价格}}{\text{进口商品国际生产价格}}$$

依据这一公式可以导出某宗对外贸易的价值增殖公式和一定时期对外贸易的价值增殖公式，形成一个国际价值论的国际贸易价值增殖理论体系。国际贸易的价值增殖是由对外贸易扩充进来的它国相对更为复杂的劳动创造的。这就是国际贸易价值增殖的劳动价值论基础。

取得商品国际高质量加价，也是通过对外贸易取得价值增益的重要途径。因为，国际市场存在级差很大的多层次性，所以国际市场上的质量差价也是很大的。

$$\text{某种单位商品的国际质量加价额} = \frac{\text{该种商品国际生产价格}}{\text{国际生产价格}} - \frac{\text{国际生产价格}}{\text{差价系数}}$$

如果有较多的商品打入国际高层次市场，就会取得大量的国际高质量加价，还会对本国的国民收入与国民生产总值的增长起到放大作用。

$$\text{稳值货币计算} = \frac{\text{用本国货币与不变价国民生产总值}}{\text{（国民收入）}} \times \frac{\text{定值本国单位货币}}{\text{（国民收入）}} \times \frac{\text{稳值货币汇兑额}}{\text{（国民收入）}}$$

国际高质量加价对本国国民收入与国民生产总值的放大作用是亚洲四个经济迅速增长的国家和地区人均美元计算的国民收入增长速度大大高于不变价国民生产总值增长速度的谜底。尽量取得对外贸易的价值增殖、国际高质量加价和初级产品与工业成品的差价，引进先进科学技术，发展本国生产力，使本国产品尽快更新换代，是通过对外开放迅速致富的机理。

八、社会主义企业的发展是国民经济发展的基础。企业生产发展的两个基本途径是企业内涵扩大再生产与企业外延扩大再生

产。

$$\begin{array}{c} \text{企业产值} = \text{企业资金总额} \times \text{企业资金产值率} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ (\text{增长为扩}) (\text{增加为企业外}) (\text{提高为企业内}) \\ (\text{大再生产}) (\text{延扩大再生产}) (\text{涵扩大再生产}) \end{array}$$

企业内涵扩大再生产的核心是提高企业经济效益，即提高企业成本产值率。

$$\begin{array}{c} \text{企业资金} = \frac{\text{企业成本}}{\text{企业资金额}} \times \frac{\text{企业产值}}{\text{企业成本}} \\ \text{产值率} \quad \text{企业资金额} \quad \text{企业成本} \\ (\text{节约使用资金}) \quad (\text{提高经济效益}) \end{array}$$

由于企业资金是在不断周转的，因此企业现实的经济效益应是指企业年全额成本产值率。企业经济发展的总指标可采用预期资金产值额。

$$\frac{\text{企业预期资金产值总额}}{\text{资金总额}} = \frac{\text{企业占用}}{\text{资金总额}} \times \frac{\text{企业年产值}}{\text{企业年全额成本}}$$

生产企业提高经济效益的具体途径和它们之间的相互关系，可以用企业年全额成本产值率的资金运动函数式和商品成本盈利函数式表示。

$$\begin{array}{c} \text{企业年} \\ \text{全额成本} = \frac{\text{企业年固定} + \text{企业年流动} + \text{企业年盈}}{\text{资金折旧额} + \text{资金周转额} + \text{利总额}} \\ \text{产值率} \quad \frac{\text{固定资} \times \text{折旧}}{\text{金总额}} + \frac{\text{流动资} \times \text{年流动资金}}{\text{金总额}} + \frac{\text{盈利转化的年}}{\text{周转次数}} + \frac{\text{企业消费基金}}{} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{年平均} \\ \text{商品成本} = \frac{\text{商品成本} + \text{商品盈利}}{\text{年固定资产折旧额} + \text{年流动资金周转额} + \text{年工资基金总额}} \\ \text{产值率} \quad \frac{\text{年产品产量}}{\text{年产品产量}} \quad \frac{\text{年产品产量}}{\text{年产品产量}} \quad \frac{\text{年产品产量}}{\text{年产品产量}} \end{array}$$

以此类推，还可以得出商业企业、劳务企业和服务行业企业的经济效益函数式，指示出这些企业提高经济效益的具体途径。企业的最佳经济效益是企业尽力取得的企业消费基金相应增长的最高年全额成本产值率。全民企业可以实行企业经营自治承包

制，由企业职工代表大会及其常委会拥有企业经营决策权，企业经营承包者拥有企业日常经营权；建立起国家利益、集体利益和个人利益相结合的企业净产值分配制度，用企业消费基金公式确定企业消费基金，并认真贯彻执行“各尽所能、按劳分配”原则，用企业最高税率公式限制正常经营企业的上缴税利总额。

$$\text{企业最高税率} = \frac{\text{企业净产值} - \text{企业应有消费基金} - \text{企业发展基金}}{\text{企业净产值}}$$

这样就可以促使企业取得最佳经济效益，增加企业预期资金产值总额。

九、社会主义国家社会生产的发展，也可以分解为社会资金内涵扩大再生产与社会资金外延扩大再生产。

$$\text{社会产品总值} = \text{社会资金总额} \times \frac{\text{社会产品总值}}{\text{社会资金总额}}$$

↑                   ↑                   ↑  
(增加为社会) (增加为社会外) (提高为社会内)  
(扩大再生产) (延扩大再生产) (涵扩大再生产)

社会主义社会外延扩大再生产也应符合马克思社会再生产公式的要求，保持两大部类按比例发展。但是，公式各项的含义却应作符合社会主义社会再生产性质与实践的解释。

$$\begin{array}{ccccccccc} I & & c & + & + & m & = & w \\ \text{劳动手段生} & & \text{劳动手段} & & \text{工资基金} & \text{价值投入平} & \text{劳动手段生} \\ \text{段生产} & & \text{转移价值} & & \text{基金} & \text{均盈利总额} & \text{产价格总额} \\ \\ II & & c & + & v & + & m & = & w \\ \text{消费资料生} & & & & & & & & \\ \text{料生产} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{array}$$

(公共占有)  
(有价值)

扩大再生产的前提条件：I(v+m) > IIc;

$$\text{扩大再生产的实现条件: } I(v + v_m + m_m) = II(c + c_m)$$

↑              ↑              ↑  
 追加工资基金    公共消费基金    追加劳动手段基金

从第Ⅰ部类分解为Ⅰ<sub>1</sub>、Ⅰ<sub>2</sub>子类, 存在社会内涵扩大再生产, 有机构成提高条件下的实现条件中, 可以证明劳动手段优先增长规律的存在。

劳务劳动力作为消费资料以其价值总额u参与社会再生产过程。对外贸易在社会再生产过程中起转换部类和增值作用。因此, 可在两大部类的盈利一项中设价值转换与增值系数y与z。这样, 就可以得到一个包括劳务和外贸的两大部类的再生产模式。

$$I \cdot c + v + ym = Iw$$

$$II \cdot c + v + zm + u = IIw$$

$$\text{扩大再生产的前提条件为: } I(v + ym) > IIc$$

$$\text{扩大再生产的实现条件为: } I(v + v_m + m_m) = II(c + c_m)$$

如果把第Ⅱ部类再分解为发展资料生产Ⅱ<sub>a</sub>子类与生存享受资料生产Ⅱ<sub>b</sub>子类; Ⅰ<sub>2</sub>子类也相应分解为Ⅰ<sub>a</sub>子类与Ⅰ<sub>b</sub>子类; 并设c、v、m为外贸转换与增殖后的价值构成, 那么, 存在社会内涵扩大再生产、有机构成提高条件下的两大部类的综合再生产模式为:

$$\begin{cases}
 \begin{aligned}
 & I_1 \cdot c + v + m = I_1 w \text{ 为 } I \text{ 生产的劳动手段} \\
 & c_m \quad v_m \quad m_m
 \end{aligned} \\
 \begin{aligned}
 & I_a \cdot c + v + m = I_a w \text{ 为 } II_a \text{ 生产的劳动手段} \\
 & c_m \quad v_m \quad m_m
 \end{aligned} \\
 \begin{aligned}
 & I_b \cdot c + v + m = I_b w \text{ 为 } II_b \text{ 生产的劳动手段} \\
 & c_m \quad v_m \quad m_m
 \end{aligned}
 \end{cases}$$
  

$$\begin{cases}
 \begin{aligned}
 & II_a \cdot c + v + m + u = II_a w \text{ 发展资料} \\
 & c_m \quad v_m \quad m_m
 \end{aligned} \\
 \begin{aligned}
 & II_b \cdot c + v + m + u = II_b w \text{ 生存享受资料} \\
 & c_m \quad v_m \quad m_m
 \end{aligned}
 \end{cases}$$

扩大再生产的实现条件为：

$$\textcircled{1} \quad b_2 I_b w = b_2 \Pi_b (c + c_m)$$

$$\textcircled{2} \quad b_1 I_a w = b_1 \Pi_a (c + c_m)$$

$$\textcircled{3} \quad (a + b) I_1 (v + v_m + m_m - \Delta c)$$

$$= (a_1 + b_1) I_a (c + c_m) + (a_2 + b_2) I_b (c + c_m)$$

社会劳动力总额的再生产同两大部类物质资料再生产的关系是：

$$\begin{array}{l} \text{社会劳} \\ \text{动力价} \\ \text{值总额} \end{array} = \begin{array}{l} \text{生存享} \\ \text{受资料价} \\ \text{值总额} \end{array} + \begin{array}{l} \text{发展资} \\ \text{料价值} \\ \text{总额} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{学习与科研劳动使} \\ \text{发展资料形成劳动} \\ \text{力价值的增值系数} \end{array}$$

这一综合社会再生产模式表明两大部类物质资料再生产同社会劳动力再生产的关系是一种三维交叉发展的立体关系。国民经济的综合平衡首先是三维经济关系的平衡。这一综合社会再生产模式还表明，与发展资料消费相联系的学习劳动与科研劳动是社会劳动力内涵扩大再生产的源泉，是推动国民经济发展的原动力。因此，必须保持科学与教育事业的超前发展，才能推动国民经济迅速而持久的增长，完成社会主义超越资本主义发展的历史任务。

十、本书所涉及的问题在社会主义经济理论书籍中到处都可以见到人云亦云的见解，但仔细推敲起来又是不能自圆其说的。要形成社会主义经济基本模式的科学理论体系，确实是一项艰巨的开拓性工程。在研究过程中，深感任务的艰巨，已花费近七年的时间，历经四稿，有的部分经数十次修改才算脱稿成书。就是这样，也难免有不少缺点和错误，望批评指正。

作者

1993年1月16日

# 目 录

<b>第一章 马克思劳动价值论的继承与发展</b> .....	<b>( 1 )</b>
<b>第一节 创造一般商品价值劳动的确切内涵与外延</b> ..... ( 1 )	
一、创造一般商品价值的劳动已扩展到物质生产领域内的全部有用劳动	( 1 )
二、生产资料对劳动凝结的价值量起缩放作用	( 4 )
三、机器人不能创造价值和剩余价值	( 5 )
<b>第二节 “劳务价值”的科学含义</b> ..... ( 7 )	
一、“劳务价值”应是从事劳务的劳动力价值	( 7 )
二、劳务劳动力价值构成服务对象的劳动力价值	( 9 )
三、各种活劳动在劳动力价值形成中的不同作用	( 11 )
<b>第三节 科研劳动与学习劳动同价值的关系</b> ..... ( 14 )	
一、科学知识再生产	( 14 )
二、科研劳动创造科研人员的劳动力价值和知识载体价值	( 16 )
三、学习劳动创造学习者的劳动力价值	( 18 )
<b>第四节 商品价值量的横向比较与纵向比较</b> ..... ( 20 )	
一、商品生产者单位时间所创造的价值量以企业劳动生产率为转移	( 20 )
二、“第二重含义的社会必要劳动时间”参与决定商品价格	( 22 )
三、不同行业劳动所创价值量的差别	( 24 )
四、单位商品价值量的变化趋势	( 25 )
五、社会劳动时间所创价值量的不断增长	( 26 )
六、从全方位劳动价值论看社会总产值和国民收入的计算	( 29 )

<b>第二章 资本主义生产方式的自我扬弃与社会主义经济制度的超越发展</b>	( 32 )
第一节 资本主义经济制度的天生缺陷	( 32 )
一、典型资本主义经济制度的基本特征	( 32 )
二、失业大军存在的确切数量依据	( 34 )
三、无产阶级贫困化是相对剩余价值生产和价值规律作用的必然结果	( 37 )
四、经济危机是资本主义经济制度的先天性绝症	( 38 )
第二节 资本主义生产方式的自我扬弃	( 41 )
一、资本主义生产方式自我扬弃理论的提出与实质	( 41 )
二、资本主义生产资料占有方式自我扬弃的发展	( 43 )
三、资本主义生产方式自我扬弃的全方位扩展	( 48 )
第三节 资本主义生产方式自我扬弃的作用和意义	( 55 )
一、顺应生产力要求，为生产力的发展开辟道路	( 55 )
二、扩大、加深，从而缓解资本主义基本矛盾	( 57 )
三、为社会主义经济制度的诞生准备充分条件	( 58 )
第四节 社会主义经济制度的超越发展	( 60 )
一、历史发展的正常程序	( 60 )
二、共产主义的早产儿	( 61 )
三、通向共产主义的捷径	( 63 )
<b>第三章 再绘共产主义蓝图</b>	( 66 )
第一节 马克思恩格斯预见的科学性和局限性	( 66 )
一、科学地预见未来	( 66 )
二、把预见立足于生产力的发展上	( 67 )
三、勾画共产主义社会轮廓	( 68 )
第二节 自动化生产系统和岗位家庭	( 70 )

一、自动化生产系统将贯穿整个行业	( 70 )
二、产品标准化与多样化的统一	( 71 )
三、未来的岗位家庭制度	( 73 )
四、私有制与阶级将葬入坟墓	( 75 )
五、岗位家庭将最稳定	( 77 )
<b>第三节 综合专业化分工协作体系与计划经济</b>	<b>( 79 )</b>
一、综合自动化生产系统之间的网络	( 79 )
二、产业结构与布局的节约化	( 81 )
三、消费品的“各取所需”	( 83 )
四、自动调节与计划调节相结合的计划产品经济	( 85 )
<b>第四节 高等有机体社会与世界大同</b>	<b>( 88 )</b>
一、社会结构面貌一新	( 88 )
二、业余公仆和业余艺术家	( 89 )
三、“全面发展的共产主义新人”	( 90 )
四、岗位家庭制度在全社会确立	( 93 )
五、“人不为己”共产之理	( 94 )
<b>第四章 社会主义所有制的基本模式</b>	<b>( 97 )</b>
<b>第一节 当代社会主义经济的基本特征</b>	<b>( 97 )</b>
一、当代社会主义经济制度的过渡性	( 97 )
二、当代社会主义经济制度面临的挑战	( 98 )
三、完善社会主义经济制度的历史任务	( 100 )
<b>第二节 社会主义公有制的不彻底性</b>	<b>( 102 )</b>
一、所有制的具体形态问题	( 102 )
二、社会主义公有制中的私有制残余和痕迹	( 104 )
三、社会主义制度下劳动力所有制的两重性	( 106 )
<b>第三节 社会主义社会的复合所有制</b>	<b>( 108 )</b>
一、各种经济成分的适度比重	( 108 )
二、农村的包产到户复合所有制	( 110 )
三、经济联合体复合所有制	( 111 )