

名碑名帖书法基础教程

楷书技法入门

施志伟 编著

颜真卿 『勤礼碑』

□ 北京体育大学出版社

名碑名帖书法基础教程

楷书技法入门

颜真卿 《勤礼碑》

施志伟 编著

北京体育大学出版社

策划编辑 李 正
责任编辑 张清垣
审稿编辑 杨 木
责任校对 长 春
责任印制 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

楷书技法入门·颜真卿《勤礼碑》/施志伟编著. - 北京:北京体育大学出版社,2009.5
ISBN 978 - 7 - 5644 - 0140 - 5

I. 楷… II. 施… III. 楷书 - 书法 IV. J292. 113. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 032865 号

楷书技法入门·颜真卿《勤礼碑》
施志伟 编著

出 版 北京体育大学出版社
地 址 北京海淀区信息路 48 号
邮 编 100084
邮 购 部 北京体育大学出版社读者服务部 010 - 62989432
发 行 部 010 - 62989320
网 址 www. bsup. cn
发 行 新华书店总店北京发行所经销
印 刷 北京市昌平阳坊精工印刷厂
开 本 880 × 1230 毫米 1/16
印 张 5

2009 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数 5000 册

定 价 13.00 元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

作者的话

“名碑名帖书法基础教程”丛书是一套切合书法基础教学和初学者自学的实用性很强的字帖。

“颜真卿《勤礼碑》楷书技法入门”以颜真卿《勤礼碑》为编写范本。此碑能给人一种雄强厚重，气势磅礴之感。其笔势开张，四满方正，宽绰疏朗，却不松散。取法外拓，内含富丽，拙中见美。这些都是该碑帖的神韵所在，也充分展示了颜体的风范。故为后世学颜书者不二选择。

本册在讲解传统书法技法，如点画、偏旁部首、间架结构和章法的同时，在范字中配画了毛笔运笔走势的轨迹，运用笔势图解的方法，使书法教学更为直观实用。从而使学书过程不再感到理解困难。是一本学校书法教学和初学者自学的实用教材。

为了配合教学，还选用原范字的偏旁、部首，运用计算机设计组合拼集了大量的范字，集字汇成常用成语、古诗等，引导学习者举一反三，加以变化运用，以达到事半功倍之效果。

本书在编写过程中得到了施俊烈、池劳荣、施芸卿、施佐腾很大的帮助，值此新书付梓之际对他们所付出的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

目 录

一 概述	1
颜真卿《勤礼碑》简介	1
《勤礼碑》技法特点	1
毛笔使用方法	1
执笔方法、书写姿势、运笔方式	2
运笔方法	3
二 《勤礼碑》点画技法	4
三 《勤礼碑》部首技法	11
四 《勤礼碑》结构技法	26
五 书法练习方法	34
六 书法常用形制与临创训练	35
山居秋暝（唐）王维	37
春晓（唐）孟浩然	40
枫桥夜泊（唐）张继	42
登鹳雀楼（唐）王之涣	44
望天门山（唐）李白	46
独坐敬亭山（唐）李白	48
山行（唐）杜牧	50
宿建德江（唐）孟浩然	52
黄鹤楼送孟浩然之广陵（唐）李白	54
寻隐者不遇（唐）贾岛	56
早发白帝城（唐）李白	57
鸟鸣涧（唐）王维	60
赠花卿（唐）杜甫	62
附：名碑名帖欣赏	64
颜真卿《勤礼碑》局部	64

一、概 述

◆ 颜真卿《勤礼碑》简介

颜真卿（公元709—785年），字清臣，祖籍京兆万年（今陕西西安），是唐代一位承前启后、创新成就杰出的大书法家。他出生于几代讲究文字学和书法艺术的封建士大夫家庭，幼年丧父，家境较贫，从小依靠外祖父生活。外祖父一家的学问极好，母亲殷氏亲自教他读书，他自己也非常用功，26岁时考中进士。34岁时，辞去所任醴泉县尉之职，师从大书法家张旭学书。公元747年，任监察御史，因秉性刚直，遭奸臣杨国忠排斥，出任平原太守。安禄山反叛，他首举义旗，被推为十七郡盟主，抵抗叛军。后入京，官至太子太师，封鲁郡开国公。他的书法在魏晋的基础上，融入篆、草笔意，用笔变方为圆，结构开阔，自成一体。他与唐代欧阳询、柳公权和元代赵孟頫被世人誉为“楷书四大家”。

《勤礼碑》是颜真卿晚年为他的祖父颜勤礼立的墓碑，系颜真卿撰文并书。全称《唐故秘书省著作郎夔州都督府长史上护军颜君神道》。刻于唐大历十四年（公元779年），44行，每行38字，1922年出土，现藏陕西西安碑林。此碑是颜真卿中晚期的代表作品之一，较其前书确实到了炉火纯青的地步。在其继承传统的基础上，大胆改变古法，自出新意，颜体的风格已经成熟。在用笔上，由方为圆，劲健爽利，左右两侧的长竖，已从相背形变为相向形，横细竖粗愈加明显，转折处不用折笔，而是提行另起，蓄藏笔势暗转，结构看似散淡，然开张舒展得宜，奇中生巧妙，险中见平稳。其转折处多提笔另起，而见筋骨。完全形成苍劲浑朴、气势磅礴的颜楷风范。

◆ 《勤礼碑》技法特点

《勤礼碑》能给人一种雄强厚重，气势磅礴之感。颜真卿书法，笔势开张，四满方正，宽绰疏朗，却不松散。取法外拓，内含富丽，拙中见美，这些都是该碑帖的神韵所在。观其运笔 即起收、方圆、藏露、提按等特点。做到笔到力到，宜送勿拖，表现出的点画线条应圆润饱满、力透纸背、有立体感。圆笔多于方笔，起收宜藏勿露，露锋过多，难免结体单薄，点画乏力。察其笔势 即长短、曲直、巧拙、和峻之别。体势开张，宽绰疏朗，分而不离。即使在结构紧凑的前提下，也应内紧外松，把颜体字疏朗宽博的风格表现出来。看其结字 即正侧、向背、疏密、大小。结体要肥不臃肿、疏密有致，点画宜展勿缩，字形宜大勿小。用外拓法向两侧略显弧形拱出。而运用古篆汉隶的笔意和技法更是《颜勤礼碑》的特征。临习时应注意领悟并掌握。重心平稳是楷书结构布势的基本法则。《勤礼碑》的结体布势之妙在于奇中见平，险中求稳，静中寓动，生生有姿。

总之，临习《勤礼碑》首先要注意观其特征，找其规律，并通过不断地实践领悟其用笔与结体的妙处，才能得以事半功倍的效果。是一个观察、临习、再观察、再临习，逐步积累深入，循序渐进的过程，只有勤学苦练，才能提高自身的书写能力和艺术欣赏水平。


◆ 毛笔使用方法

毛笔有大楷、中楷、小楷之分和长锋、中锋、短锋之别。笔毛的种类可分为软毫（羊毫）、硬毫（狼毫）和兼毫（狼、羊混合）三大类。初学书法可选笔毫不短于3厘米的羊毫长锋大楷。

好的毛笔其笔竿要直，粗细适中，笔毫聚拢时笔锋尖锐；笔锋发开后笔毫长短整齐；笔肚坚实，周围均匀饱满；笔锋劲健，弹性适度。

使用毛笔还应注意正确保养。新笔启用前，须先垂直置于冷水中，使笔锋自然泡开，且浸水时间不可太久，笔锋散开即可。写字前先以清水将笔毫浸湿，再吸去过多的水分，然后去蘸墨。蘸墨量适中，墨少则过干，不能运转自如，墨多则腰涨无力，皆不佳。若不经润笔即书，毫毛经顿挫重按，会变得脆而易断，弹性不佳。

书写之后应立即洗笔，否则笔毫干后必与墨、胶坚固黏合，再用时不不易化开，且极易折损笔毫。洗净毛笔且理顺笔毛后，应悬挂于通风的阴凉处自然晾干，以保持笔毫原形及特性，不可曝于阳光下。



◆执笔方法

“压”，是指食指的作用。用食指第一节斜贴住笔管外方，力由外向内，和拇指内外相当，配合起来，把笔管约束住。


“钩”，是指中指的作用。拇指、食指已经捉住了笔管，再用中指的第一节，弯曲如钩地勾着笔管的外方，以加强食指的力量。

“格”，是指无名指的作用。就是用无名指（第四指）背甲肉相连处从内向外顶住笔管。

“撮”，是指拇指的作用。执笔时，拇指要斜而仰地紧贴笔管，力由内向外。

“抵”，是指小指的作用。小指要紧贴无名指，助一把劲，顶住中指向内的压力，但小指不要碰着笔管和掌心。

书写中执笔位置的高低，其实没有绝对的尺度，通常而言，写一般的毛笔字，即3~4厘米的字，执笔大约掌握在“上七下三”的部位。写小字，执笔可略低些，写大字执笔可稍高些。写隶书、楷书，执笔低些，写行书、草书执笔宜高些。



◆书写姿势

正确掌握笔法，首先要端正写字的姿势。一般来说，不管是坐着书写还是站着书写，一定要做到头正、身正、手正。

坐姿的要求：凡写不是太大的字，一般可以坐着书写，身体要端正，头要正，两肩要平，胸不贴桌，背不靠椅，两脚分开平放于地，不可悬空（因为写字须用全身之力送出，脚不着地，则写字无力），双肘外拓，左手压纸，右手执笔，笔杆要正，且与右眼对正。

立姿的要求：写较大的字时，坐书会受到不少限制，身体的活动范围较小，视野不开阔，所以需要站着写。立姿与坐姿基本相同，只是书写时两脚自然分开，右脚稍向前，上身可略向前倾，腰部不要挺得太直，全身略微放松，且左手压纸，但不能用力过大以支撑身体，右手腕肘悬起，运气挥毫。



坐姿




站姿

◆运笔方式


运笔即用手腕运转毛笔，要学会运笔，就要弄清楚指、腕、臂各个部位的作用及其相互关系。一般来说，指的作用主要在于执笔，腕、臂的作用在于运笔。在书写字径3厘米以下的小字时，点画、间距较小，动作细微，就用五指协调行笔。如书写拳头般大小的字，由于运笔范围扩大，而以用腕为主，指则辅之。再大些的字，仅用腕也无济于事，就必须用臂来配合腕共同完成书写。



枕腕



悬腕



悬肘

枕腕 枕腕能使腕部有依托，因而执笔较稳定。枕腕较适宜书写小字，而不适宜书写大字。

悬腕 悬腕比枕腕扩大了运笔范围，能较轻松地运动手腕，所以适宜书写较大的字。但悬腕难度较大，需经过训练才能得心应手。

悬肘 悬肘能全方位顾及字的点画和笔势，能使指、腕、臂各部自如地调节摆动，因此多数书法家喜用此法。

◆运笔方法

1. 藏锋与露锋

藏锋，指在起笔时取一个和笔画前进方向相反的逆势，即写横画时“欲左先右”；写竖画时“欲下先上”。收笔用回锋，即在笔画行至末端，应将笔锋回转，将锋尖藏于笔画之中，收回锋可使笔画交待清楚，使之含蓄浑融，饱满有力。

露锋，指起笔用顺锋，收笔用出锋。也就是说，笔锋的方向与行笔的方向始终相同，锋尖都露在笔画之外，显得锋芒毕露，神采焕发。

2. 方笔与圆笔

“方笔”和“圆笔”是根据不同字体或笔画形状采用的两种不同的表现手法。从字体上讲，篆、隶以圆笔为主，方笔为辅，楷书则反之。一般以无棱角者为“圆笔”，笔画的起、收笔或转弯呈弧线形，多用提笔，含蓄而内敛；有棱角者为“方笔”，笔画起、收笔或折处棱角分明，多用按笔，锋芒毕露。在书法中“方笔”和“圆笔”须结合使用。

3. 中锋与偏锋

中锋又称正锋，是指书写笔锋始终在点画中运行，笔毫铺开，笔画两边如界，笔画圆润饱满。它是书法的根本笔法。由于笔锋在点画中间，因此在向下一笔画过渡时，能够做到“八面出锋”，使点画之间的气脉贯通，顾盼有姿。

偏锋，指运笔时将笔锋尖偏在点画一边。写出的点画往往有轻重不匀，一边光滑一边毛糙等弊病。一般书家以偏锋为败笔。

4. 提笔与按笔

提、按为用笔的上下运动。引笔向上为提，在行笔中笔锋着纸较少，笔画由粗变细；除收笔外，笔锋不可完全离纸。将笔下按谓按笔，在行笔中笔画由细变粗。

书法的点画，线条的粗细、浓淡、节奏等变化就是在提与按的运笔动作中完成的。此外，在转折时，提按起到了调整笔锋，保持中锋的关键作用。它是创造书法艺术形象的重要手段。

5. 一波三折与运笔速度

一波三折是指写捺画时，起笔要束得紧，颈部要铺得满，拓得开，所谓一笔之中有三折笔势。

运笔速度不宜太快，也不可过慢。运笔太快，势必浮而不实；运笔过慢，必然呆滞无神。不同的笔画要有不同的速度，横须慢，竖要快；捺应慢，撇要快；折应慢，钩须快。一笔之中也应有快慢，如写一捺，起笔要慢，然后由慢而快，至捺脚又由快而慢，最后捺尖又由慢而快。只有快、慢结合，写出笔画才能既爽利又厚重。


6. 转笔与折笔

笔锋回旋，写出浑圆的笔画称转笔；笔锋曲折，写出带棱角的笔画称折笔。转笔与折笔是运用毛笔的方法。转笔在运笔时，笔锋应势转而线条不断，因而转的过程中一般不停顿；折笔起笔写横画时先向左逆势落笔，然后折向右行笔，在转折时，要略提锋后再按笔，提按在改变运笔方向的同时，又在按的基础上加了


3 一个顿驻动作，以求得转角方整。



藏锋起笔



露锋收笔




方笔



圆笔



中锋写横




中锋写竖




按笔



提笔




一波三折



一波三折



折笔



折笔


二、《勤礼碑》点画技法

《勤礼碑》气势雄浑苍劲，雍容大方。用笔清劲健硕，笔法精熟又富有变化，字形端庄方正，结体匀称，疏密适当，重心稳定，最具颜体特色，是他的代表作之一。




《勤礼碑》用笔以圆笔为主，方圆结合，落笔多藏锋，行笔雄健苍劲，收笔多回锋。横细竖粗，横平竖正，结体相向，气势磅礴。在字中突出主笔，如中竖、长竖、长捺、长钩等，多充分伸展，且写得厚重有力。转笔略提轻按，呈内方外圆之形；横折则或断或连，或提笔另起，分为两笔。捺画“蚕头燕尾”，钩头厚重圆浑，出钩短而尖锐。


长 横 藏锋起笔，折向右下顿笔按，提转中锋向右行笔，至末端转锋上昂稍驻向下作顿笔，向左上回锋再提锋收笔。



短 横 尖锋或逆锋起笔，折笔向右下按，提笔转中锋向右稍行即转锋上昂，折笔向下作顿笔，向左回锋收笔。



垂露竖 轻锋向上逆入，把笔锋提到左上角，折笔向右下按，略挫动笔锋，将笔锋调中后引笔下行，至竖画末端稍驻再向下作顿笔，向左上(或右上)回锋收笔。




悬针竖 轻锋向上逆入，把笔锋提到左上角，折笔向右下按，略挫动笔锋，将笔锋调中后引笔下行，边行边提，最后出锋收笔。




短撇 逆锋起笔，撇头较大 折笔向右下稍驻；转锋向左下边行边提锋撇出，撇锋短劲。



长撇 藏锋起笔或尖锋落笔，顺势向右下稍顿，转锋向左下边行笔时微弯，边行边提快笔撇出，撇画长，笔锋送到撇尾。




竖撇 逆锋起笔，折笔向右下顿稍驻，转锋向下行笔时微向左弯，边行边提快笔撇出，撇画长，笔锋送到撇尾。




斜捺 逆锋或顺锋轻落起笔，翻锋向右下边行边按，或直或微弯，将至尽处稍顿蓄势，提笔向右捺出，捺脚较大。




平捺 逆锋起笔，折笔向右下稍顿，转锋提笔向右下徐徐行笔，取势平坦，至捺脚稍驻蓄势，提笔向右捺出，捺脚较大。




反捺 顺锋或逆锋起笔；顺势向右下行笔，边行边按顿，转锋向左上回锋收笔，捺脚呈圆形。




斜点 轻锋逆入起笔，折笔向右下铺毫运笔，轻提笔锋向左上回锋收笔。




平点 轻锋落入起笔，折笔向右稍行随即回锋收笔；取势略上扬，形体稍长时似短横。




撇点 轻锋向右上方逆入，折笔向右下稍按，折锋向左下提锋撇出，撇锋短劲。



挑点 轻锋落笔，顺势向右下作一斜直落点，回锋向左上蓄势。收笔时边走边提，挑锋不宜长。




组合点 点画形状要有变化，各点之间笔断意连，互相呼应。



挑 藏锋或折锋起笔，转中锋蓄势，挑头或方或圆，提笔向右上角挑出。



横钩 轻锋向右下落笔，折笔提转中锋向右行笔，至钩处提笔微昂向右下顿，折笔回锋蓄势，向左下钩出。



竖钩 藏锋向左上方起笔，折笔转锋向右按，提笔转中锋向下直行，至竖画末端稍驻顿，向上回锋蓄势，向左上钩出。




斜钩 逆锋轻落笔，折笔向右略按，转锋向右下作微弯行笔，至钩处轻顿，回锋稍驻蓄势，用力向右上钩出，钩锋或长或短。




卧钩 尖锋轻落起笔，顺势向右下边行边按作横弯势行笔，至钩处轻顿，向左回锋，稍驻蓄势，用力钩出。



竖弯钩 逆锋起笔，折笔转锋向下中锋行笔，至弯处向右圆折，边行边按向右行笔，至钩处驻笔蓄势，向上略偏左钩出，钩锋稍大。




横折竖钩 顺锋起笔，顺势向右上行笔，至折处提笔微昂向右下顿，转锋向下直行，折笔要写得粗重，按笔作围，回锋蓄势，向左上钩出。




横折斜钩 藏锋起笔，提转中锋向右上行笔至折处，按顿转锋向左下斜行，要写得粗重些；驻笔回锋蓄势，向左上钩出。



横折抛钩 藏锋起笔，折按提转中锋右行到末端，提笔上昂再顿笔转锋向下作弯势行笔，要写得粗重些；驻笔回锋蓄势，向左上钩出。




横折 逆锋起笔或折锋轻落，顺势向右上行笔，至折处向右下顿，转锋向下直行，折笔要写得粗重，驻笔回锋收笔或略向左露锋。



竖折 藏锋起笔，折笔向右按，转锋向下中锋行笔，转锋向右行笔或提笔向左微折，再转锋向右行笔，至末端回锋收笔。



斜折点 逆锋或顺锋起笔，折笔向右下稍按，转锋向左下行笔，边行边提，至折处转笔向右下行，边行边按，至尽处稍顿回锋收笔。



三、《勤礼碑》部首技法

学习碑帖书法，既要练习书写笔画的基本功，还要加强对基本范式，尤其对常见偏旁写法的训练。汉字除独体字外，其余都是合体字。汉字的偏旁部首，又是合体字的主要组成部分，一个常用部首可以组合成很多字。所以写好部首也是学习任何碑帖必须掌握的基本功。




书写上下结构的字，要写上顾下，写下应上。天覆者下须收束，地载者上宜聚敛；上常设险，下须拨正；下欲穿插者，上应预先挪让。


书写左右结构的字，要写左顾右，写右应左。既要考虑统一，又要变化。要处理好正欹、挪让、穿插、错落、开合、疏密等关系。

在实际书写中，字的态势变化丰富，学习者不可拘泥。

一部 斜点居中，横画向右上取势，擦点而过，横画的长短、粗细因字而异。



人部 撇捺角度较斜，不能写得太小，要协调自然，保持平衡。



宀部 一般要写得较宽。上点逆锋落笔再向下顿按，左点略向里弯。横钩右伸呈覆盖之势。



广 部 点取斜势居中，横不宜过长。撇画细长而劲挺，略带弧势。



尸 部 横长折短，折笔粗重略向里斜。下横画略短。撇画要长，写得沉稳而劲挺，略带弧势。



山 部 先写中竖，三竖要有变化，竖折与右竖要注意呼应；位居上部时，字形要稍扁且不宜太宽。



艹 部 繁体写成四笔，笔顺依次是竖、横、横、竖。左竖回锋，右竖作撇，意连下部笔画。

