

宋炳坤 编著

跟名帖练习硬笔书法

赵孟頫

《前赤壁赋》

法习
与
临摹


壬戌之秋七月既望蘇子與客泛舟於赤壁之下清風徐來水波不興舉酒屬客歌曰：「桂棹兮蘭舟，擊空明兮遙流兮渺渺。不知其所以飄渺也。」其人兮天一方兮，美人兮天一方兮。倚歌而和之，其聲如怨如慕，如泣如怨，餘音淒淒，舞幽壑之潛蛟泣蘇子愀然正襟危坐，而其聲豈非曹孟德之詩乎？其聲豈非曹孟德之詩乎？

河南美术出版社

跟名帖
练习硬笔书法

赵孟頫《前赤壁赋》

技法练习与临摹



宋炳坤
编著

河南美术出版社
郑州

图书在版编目（CIP）数据

赵孟頫《前赤壁赋》技法练习与临摹 / 宋炳坤编著 .—郑州：河南美术出版社，2017.1

（跟名帖练习硬笔书法）

ISBN 978-7-5401-3675-8

I. ①赵… II. ①宋… III. ①行书 — 硬笔书法 IV. ① J292.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 310602 号

跟名帖练习硬笔书法

赵孟頫《前赤壁赋》技法练习与临摹

编 著 宋炳坤

策 划 许华伟

责任编辑 梁德水

责任校对 谭玉先

装帧设计 张国友

出版发行 河南美术出版社

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 4

字 数 37 千字

印 数 0001-3000

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-3675-8

定 价 16.00 元

目 录

第一单元 笔画指导与练习	1
第二单元 偏旁指导与练习	9
第三单元 结字指导与练习	21
第四单元 通篇临摹练习	26
附：赵孟頫《前赤壁赋》原帖	53

第一单元 笔画指导与练习

“积点画而成字”，中国汉字都是由笔画组成的。笔画是指汉字书写时不间断连续写成的一个线条，它是汉字的最小构成单位。要想写好汉字首先必须写好笔画。

汉字笔画有数十种之多，分为基本笔画和复合笔画两种。基本笔画主要指点、横、竖、撇、捺、钩、提、折8种笔画；复合笔画则是由基本笔画演变、派生出来的，由两个以上基本笔画构成的多种复杂笔画。而行书笔画又是在楷书笔画基础上增加速度和流动感，较之楷书灵活多变、姿态各异、呼应关系明显。写好各种笔画是写好汉字的最基本要求，也是非常关键的一个环节。练习硬笔书法应当从练好笔画开始。

这里介绍赵孟頫行书《前赤壁赋》里的30种主要笔画，供硬笔书法爱好者临摹练习和借鉴。

左 点	右 点
向左下方或下方由轻入重快速运笔，至末端回锋收笔。多位于字的左侧，也称“垂点”。	向右下方由轻入重快速运笔，至末端回锋收笔。稍弯，多位子字的上端、右侧和下端，笔画长短和方向因字而定。
安 安	之 之
空 空	江 江
魚 魚	诗 诗

下连点	挑 点
起笔和运笔与右点写法基本相同，只是在收笔处向左下方或下方出锋收笔。	向右下方快速运笔至末端向右上方挑出，如打一个小对号。
少	少
不	未
矣	矣

长 横	短 横
起笔稍驻，然后快速向右运笔，至末端回锋收笔。笔画较长，呈左低右高状，角度在15度左右。	起笔较轻，笔画较短，运笔至末端提笔即收。
一	上
下	江
考	非

垂露竖	悬针竖
起笔稍驻，然后快速向下运笔，至末端回锋收笔。	与垂露竖写法基本相同，只是运笔至末端时出锋收笔。字的最后一笔竖画多用此竖。
𠂇 𠂇	𠂇 𠂇
𠂔 𠂔	𠂔 𠂔
𠂊 𠂊	𠂊 𠂊

短 竖	斜 竖
笔画较短，起笔和收笔没有过多的讲究。	分为向左斜和向右斜两种，笔画较短，分列左右，同时使用。右侧斜竖多与横画组合成横折。
𠂇 𠂇	𠂇 𠂇
𠂔 𠂔	𠂔 𠂔
𠂊 𠂊	𠂊 𠂊

带钩竖	平 撇
起笔写竖，运笔至末端时转笔向左上方钩出，或向左下方撇出。	起笔稍驻，转笔向左快速撇出。 笔画较短，斜度较平，多位于字头。
牛 牛	乎 乎
可 可	孤 孤
非 非	蛟 蛟

斜 撇	竖 撇
起笔稍驻，转笔向左下方快速撇出。笔画长短、斜度和弧度因字而定，或长或短，或直或弯。	起笔如写竖，运笔至中段渐向左下方撇出。笔画较长，弧度不大。
人 人	川 川
侌 侌	月 月
属 属	舟 舟

回锋撇	斜 捺
与斜撇、竖撇的写法基本相同，不同之处在于运笔至末端时回锋收笔，笔锋或隐或现。	从左上方向右下方由轻入重运笔，至末端时出锋收笔。笔画较长，要写得轻松快捷。
天 天 不 不 屬 屬	又 又 天 天 今 今

平 捺	反 捺
位于字的底部。写法与斜捺基本相同，笔画较长，斜度较平，一波三折。	与右点写法基本相同，笔画较长，又称“长点”。行书中多将斜捺写成反捺。
之 之 是 是 遺 遺	更 更 長 長 終 終

提	横 折			
又称“挑”。起笔稍驻，转笔向右上方快速挑出，笔画长短、斜度因字而定。		起笔写横，运笔至右端稍驻或直接转笔向下写竖，或向左下方写斜竖。		
如	如		口	
地	地		自	
我	我		昌	

竖 折	横 钩			
起笔写竖或斜竖，转笔向右写横，多竖短横长。		起笔写横，运笔至右端稍驻或直接转笔向左下方钩出。笔画较长。		
山	山		玄	
幽	幽		虚	
草	草		露	

竖 钩	斜 钩
与带钩竖写法基本相同，笔画较长，钩多向左上方钩出，角度有大有小。	起笔稍驻，然后向右下方运笔，至末端时稍驻，转笔向上出锋收笔。笔画较长，中段微曲。
于	代
可	裁
水	成

横折钩	竖弯钩
起笔较轻，运笔写横至折处稍驻或直接转笔向下或左下方写竖钩。	行书竖弯钩的写法较多，多与楷书写法相同，有的简写成挑钩，有的将钩省略不写。
月	也
而	危
羽	既

竖 提	横 撇
起笔写竖，运笔至末端稍驻，转笔向右上方写提。	起笔写横，由轻入重，运笔至右端稍驻或直接转笔写撇，或出锋，或回锋。横短撇长。
長	長
既	友
頃	若

弯 钩	横折斜钩
由轻入重运笔，笔画有长有短，弧度有大有小，钩的收笔多向左上方出锋。	由横和斜钩组成，两画转折处要稍驻。斜钩弧度要适中，既不能过弯，也不能太直。
乎	風
孤	飛
豪	飄

第二单元 偏旁指导与练习

中国汉字绝大多数都是合体字，一个合体字通常由两个或两个以上偏旁构成，古人把左右结构合体字的左方称为“偏”，右方称为“旁”。由于汉字结构复杂，许多汉字并不是左右结构，所以不再区分左右偏旁，将合体字的组成部分统称为“偏旁”。

偏旁是构成合体字的基本单位，一个偏旁又是由两个或更多的笔画组成。由于偏旁是构成合体字的部件，只要是合体字就一定有偏旁，因此，掌握偏旁的书写特点和技巧，对练好硬笔书法大有裨益。行书偏旁与楷书的写法大不一样，是在楷书偏旁基础上简化、省略、连带而成，变化较大，写法较多，应通过反复临习慢慢体会和把握。

这里介绍赵孟頫行书《前赤壁赋》里的50种主要偏旁，供硬笔书法爱好者临摹练习和借鉴。

立刀旁	单人旁
有两种写法：一是参用楷书写法，短竖有的以点替代，居竖钩左侧中间部位；二是参用草书写法，一笔带过。	撇长竖短，撇用回锋撇，竖在撇中间稍偏下处起笔。竖用垂露竖。
則 則	化 化
則 則	山 仙
苟 苟	何 何

八字底	八字头
位于字的底部，左用挑点，右用下连点，两画或断或连，间距较宽，左低右高，有的简写成横画。	位于字的上端，左点为挑点，与短撇遥相呼应，左低右高，多呈上开下合状。有的将两画分别写成左点和右点，上合下开。
廿	𠂔
其	曾
嘒	尊

京字头	两点水
点和横有断有连。横有长有短，应视下部笔画而定，下部有左伸右展笔画时横短，反之横长。有的连笔写成撇折。	点多用下连点，提稍长，两画少牵丝、多映带。
衣	況
寔	冇
豪	淩

人字头	言字旁
撇和捺左伸右展，收笔处多左低右高。两画也可简写成撇折。	楷书分七笔书写，行书多为两三笔完成，应注意其中的不同变化。
亻 亻	讠 讠
今 今	诗 诗
余 余	诵 诵

斜刀头	风字头
撇和横撇连成一笔书写，宜小勿大。	有两种写法：一是参用楷书法，笔笔到位；二是参用草书法，两画一笔写成。
𠂇 𠂇	凤 凤
走 走	風 風
魚 魚	𠂔 𠂔

提手旁	草字头
先写短横，再写竖钩和提，竖钩和提有的连成一笔写成。	有三种写法：一是先写斜竖，再写两短横，最后写短撇；二是先写挑点和短撇，或断或连，再写横；三是先写横，再写斜竖和短撇。
扣 扣	芻 芚
抱 抱	莫 莫
挟 挟	萬 萬

口字旁（左）	口字旁（右）
做左偏旁时参用草书写法，以两连点替代，或三笔并成一笔书写而成。宜小勿大。	做右偏旁时，应参用楷书写法，先写左竖，再写横折，最后写横。位于左部笔画右侧中间或稍靠下一些。
欷 欷	如 如
喰 嘉	知 知
𠙴 唸	和 和

口字底	双人旁
宜写得宽扁一些。有的参用草书写法，两点连成一笔带过。	有两种写法：一是两撇连写后，再写竖；二是参用草书写法，先写下连点，再写竖提。
名	得
多	徯
喜	徯

三点水	宝盖头
有两种写法：一是先写两点，再写提，三画间多有连带；二是先写首点，再写竖提。	首点用右点或下连点，居中，与横钩有断有连。左点与横钩即可分成两笔书写，也可一笔写成。要写得宽一些。
江	安
波	宀
清	寄