



名家书法教程

颜真卿多宝塔碑

姜克戈 ◎ 编著



北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

颜真卿多宝塔碑

常州大学图书馆
藏书章

姜克戈〇编著

图书在版编目(CIP)数据

颜真卿多宝塔碑 / 姜克戈编著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 9

名家书法教程

ISBN 978-7-80501-648-1

I. ①颜… II. ①姜… III. ①楷书—书法—教材
IV. ①J292. 113. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 157496 号

名家书法教程

颜真卿多宝塔碑

YAN ZHENQING DUOBAOTA BEI

姜克戈 编著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总 发 行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京施园印刷厂
版 次 2014年9月第1版
2014年9月第1次印刷
开 本 850毫米×1280毫米 1/16
印 张 3.5
字 数 10千字
书 号 ISBN 978-7-80501-648-1
定 价 12.00元
质量监督电话 010 - 58572393

用 笔

运用毛笔在纸上书写点画的方法称用笔法，简称用笔。每一笔画都有起笔、行笔与收笔三个步骤，三个步骤运用得好才能妙笔生花。

行 笔 法

行笔是起笔至收笔阶段的运笔过程，又称运笔、走笔。行笔时，必须注意行笔的顺序、速度、走向与提按。

一、顺序

中国字大都在两画以上，因而就存在行笔先后顺序的问题。一个字先写哪一笔，后写哪一笔，都是约定俗成的。这种笔画书写的先后次序称为笔序，又称笔顺。笔顺错了，不仅影响书写的速度和结字的美观，还会贻笑大方。古人在长期的书写实践中，总结出了七条原则：（1）先上后下。一个字中有两条或两条以上横画者，先写上面的，后写下面的，如“三”“二”等字。（2）先左后右。一个字中有两条或两条以上竖画者，先写左边的，后写右边的，如“川”“山”等字。（3）先横后竖。一个字中有横有竖者，先写横画，后写竖画，如“十”“土”等字。（4）先撇后捺。一个字中有撇有捺者，先写撇画，后写捺画。如“人”“夫”等字。（5）先中间，后两边。一个字中有左中右三部分，先写中间，后写两边，如“小”“承”等字。（6）先外后内。由外框与内部笔画构成的字，先写外框，后写内部，如“风”“问”等字。（7）先进后关。由围框与内部笔画构成的字，先写围框，再写内部，最后写围框下的横，如“回”“国”等字。当然，以上仅是笔顺的一般规律，此外有些特殊的字必须特殊处理。如“有”字旁的字，有横有撇，有些字要先写撇，再写横，如“有”“右”等字；有些字则要先写横，后写撇，如“在”“左”等字。又如“义”字，有些人先写一点，再写撇捺，有的人先写撇捺，后写一点，这都是可以的。但绝大多数字的笔顺都是有规律可循的，对于初学者来说，只有循规蹈矩才能把字写好。

二、速度

运笔的速度既不宜太快，也不宜太慢。太快则留不住笔，笔不入纸；太慢则无势，线条无神采。运笔时一定要有节奏感。唱歌时声音有高低快慢的变化才能悦耳动听；运笔时也要有快慢疾徐的动作才能使字有节奏感。不同的笔画要有不同的速度，以横、竖、撇、捺、点、折、钩而言，横须慢，竖应快；捺应慢，撇须快；折应慢，钩须快。单以竖而言，悬针竖宜慢，垂露竖宜快。而且，一画之间也有快有慢，如写一捺，起笔须慢，然后由慢而快，至捺脚又由快而慢，至捺尖又由慢而快。音乐没有快慢的节奏就会索然无味，书法也必须有快慢的节奏感才会丰富多彩。

三、走向

所谓行笔“走向”，即在运笔过程中笔尖的方向。楷书运笔时笔锋（尖）一般保持在点画的中线上运动，书家叫中锋，也称为正锋。由于中锋行笔的笔锋在点画中间，笔锋含墨较多；辅毫在点画两边，辅毫含墨较少，这样就使笔画中间墨色深，越到两边墨色越浅。这样的点画，不但沉着圆润，而且富有立体感。据说南唐书法家徐铉写的字，映着日光看，笔画的中心隐隐可见一条浓墨聚成的黑线，这就是中锋行笔的效果。如果行笔时笔锋偏于笔画的一边，而笔肚势必会屈折于笔画的另一边，会形成参差不齐的锯齿形，这就是偏锋。所以初学者用笔一定要保持笔笔中锋。需要注意的是，中锋行笔时，为了使笔锋处于点画的正中，起笔写横画时锋尖必定向左，写竖画时锋尖必定向上，起笔处就会形成枣核状，收笔时同样会产生枣核状，所以起笔与收笔时必须通过笔的提按转折来调整笔锋，起笔要逆锋，收笔要回锋。同时，由于中锋行笔笔锋在笔运行方向的后方，转折时如不调整笔锋，转折后的笔锋就会偏于笔画的一边，所以转折时必须提笔转锋或折锋调整笔锋，笔锋才能在转折后仍处于笔画的中间，否则，是难以做到笔笔中锋的。

四、提按


将笔从纸面上微微提起，笔锋着纸较少，称为提笔。将笔从纸面上微微按下，笔锋着纸较多，称为按笔。笔画的粗细变化是在提按动作中完成的，如果在行笔中渐渐提笔，笔锋着纸由多到少，笔画就由粗变细；反之，在行笔中逐渐按笔，笔锋着纸由少到多，笔画则由细变粗。即使笔画没有粗细的变化，从起笔、行笔到收笔的全过程也是在不断地提按中进行的。此外，在转折时，提按起到了调整笔锋、保持中锋的关键作用。因此，掌握好提按，对于写好点画是至关重要的。需要强调的是提按一定要适度，因为提得过高，写出的点画就轻飘；按得过低，写出的点画就死板；提按太突然，则会出现“蜂腰”的毛病。

横画

1. 长画

特点：逆起并收，方中带圆，万毫齐力，坚实挺拔。



行笔：逆锋干脆起笔下按稍驻笔；转笔成中锋向右行笔至适处顿笔向右下；短运笔后内扣回锋收笔，此处行笔有力慢收。



2. 短横

特点：方参以圆，实为妙也。起笔轻圆，渐按渐行，左轻右重。

行笔：上短横，行笔如长横，上短横逆锋起笔，中锋稍向右上行笔稍驻后下按内扣收笔。




竖画

1. 竖画

特点：逆起逆收，两头稍重。


行笔：逆锋起笔回锋下行；均匀用力行笔至适处稍顿回锋向左上短收笔。



2. 悬针竖

特点：中锋行笔，渐提渐行，出锋亦有收敛，多用于字的最后一笔。

行笔：下笔轻缓，逆锋而起，回锋行中锋线，渐行渐提走中锋，至适处露锋自然收笔。



3. 短中竖（下尖竖）

特点：重起轻收，下部连接其他笔画。

行笔：逆锋起笔，折锋向右，自然用力下行；至适处短促有力提笔。



土 上

撇画

1. 斜撇

特点：提笔均匀，轻掠出锋，切忌散锋或鼠尾。

行笔：逆锋起笔，稍用力；折笔右下，至适处左下中锋行笔；自然出锋提笔，把握好提笔力度。



力 在

2. 坚撇

特点：身直尾弯，提按有度。

行笔：逆锋起笔，折笔下行；至适当位置笔锋向左下，略挑收笔露锋。



未 大

3. 短斜撇

特点：短促有力，形似钢刀。

行笔：逆锋起笔，折笔短促左下；果断收笔，露出笔锋。



生 年

4. 短平撇

特点：刚劲峻利，形呈三角。
行笔：下笔有力，略平行笔或折笔略平行笔；收笔短而有力，使出刚劲之势。



掠画

1. 斜掠

特点：起笔轻掠脚重，出锋峭，形似金刃。
行笔：斜笔逆锋而起，转而折笔略向上；稍顿即转右下行笔渐行渐提收笔，露出笔锋。



2. 平掠

特点：一波三折舒展优美。
行笔：逆锋起笔，转笔略向上；稍顿转右下行笔；渐行渐收，自然起笔。



3. 反掠（长点）

特点：形状偏长，略带弧形。
行笔：下笔轻，逆锋行笔；内收笔向右下行；转笔向左上回笔并收笔。




点画

1. 斜点（右侧点）

特点：顺锋轻起，重按提收，形似三角。

行笔：逆锋果断起笔，稍顿折笔略向右下按；略顿左上回锋用力收笔，不拖泥带水。



2. 横点

特点：形似短横，短而有力，干脆有形。


行笔：逆锋起笔，略右上排行笔；短行至适处下按提笔，快速收笔。



3. 竖点

特点：轻起轻按，形瘦而直。

行笔：轻起笔，收笔时稍重切有短回笔。



4. 撇点

行笔特点：重按迅提快出，短促有力似钢刀，形似三角。



5. 挑点

特点：与撇点写法相同，方向有异。

行笔：轻式顺锋起笔，落笔稍重；稍停笔转笔上挑，有力，急收笔。



法 证

6. 曾头点

特点：上开下合，左映右带。

行笔：左边点回旋起笔，顺势下按收笔，笔法同斜点；右边点内扣起笔，向左下行笔，与左边点呼应，成内合之势。



首 並

7. 左右点

特点：左右对称，形离神合。

行笔：弧形下笔，顺势回旋向上挑起，露笔锋；右边点轻下笔顺势下按内扣，短停收笔。左右点相呼应。



尔 小

8. 上下点

特点：点须饱满，下点紧贴，首尾呼应。

行笔：上点弧形行笔，收笔内收，短而有力；下边点平起笔，顺势下按收笔，无回笔；两点间上下呼应，层次有序。




松 舟

9. 相背点（其脚点）

特点：点距拉开，上下分明。


行笔：左边点下笔略用力，折笔顺锋而行，自然有力收笔露锋；右边点轻落笔，转笔内扣下按，回锋有力收笔；两点笔形呼应。



10. 心字点

特点：一点定形，三点一气呵成。

行笔：第一点行笔如挑点；第二点起笔略向上扬；第三点逆锋起笔，快速下按回锋，向左上挑锋收笔。




钩画

1. 横钩

特点：方笔侧锋，重按快出。


行笔：逆锋轻起笔，折笔向下；回行至中锋，至适处转笔右下；下按稍顿，向左下钩出，顺势收笔。



2. 竖钩

特点：蓄势足出锋疾，上沿平，似万钧之怒。

行笔：逆锋起笔蓄势；折笔下行走中锋；至适当位置稍停，用力带钩，稍露锋。



3. 弯钩（竖弯钩）

特点：上滑出钩，飘如雁尾。
行笔：逆锋起笔，转笔内扣下行；至弯处缓转笔向右下行；适当位置蓄势挑钩，短促有力。



见 先

4. 挑钩（右向钩）

特点：钩不宜重，出锋启下。
行笔：逆锋起笔，下按、中锋行笔。至适当位置劣行起笔，顺势右上，用力上挑，自然有力收笔。



食 衣

5. 戈钩（斜钩）

特点：蓄势紧走，意尽钩出。
行笔：逆锋斜侧起笔，折笔向右下；稍停笔后转笔顺行而下，至适当处稍顿起钩，用力短快提笔。



咸 武

挑画

特点：重起轻提，短促有力。
行笔：逆锋起笔顺势下按；稍停运笔，转笔向右上挑出，短促有力。



少 地

折画

1. 横折

特点：按笔蓄势，稍驻即行，得侧锋方峻之姿，但笔锋须由侧转正，切忌一偏到底。

行笔：逆锋果断起笔，折笔行中锋；至适当处稍停，转而向下行笔，后转笔回锋收笔。




日 白

2. 竖折

特点：转折处筋节微露，以显骨力。

行笔：逆锋起笔，转笔斜下运笔；转折处稍顿运笔，逆锋稍斜行，适当处回锋收笔。



山 手

3. 横折撇

特点：劲在转折，功在收笔。

行笔：顺锋起笔，短促右行，转笔右下顿笔蓄势；顺势左下，渐行渐提自然顺锋收笔。



外 名

4. 撇折

特点：撇笔饱满，勿使尾尖。


行笔：逆锋稍用力起笔，稍顿右下运笔，后转笔左下；至折处顿笔，后转笔稍向左上斜行，力行有度，顺势收笔。



角 美

5. 斜折


特点：以斜附曲，上短下长。
行笔：逆锋重力起笔，沿右下方向行笔；至折处提笔，另起笔沿右下行笔；至适当位置向右下按，稍用力下按，后转笔左上收笔。



6. 斜横折

特点：以斜附曲，上短下长，收笔显劲。

行笔：逆锋稍用力起笔，转笔均匀轻缓向左下运笔；至折处顿笔，转笔右下行笔，至适当处回锋，稍左上方向即收笔成形。



7. 角折

特点：锋露劲显干脆有力。


行笔：顺锋起笔切露锋；左下顿笔蓄势后右行中锋，至折处稍停转笔左下；顺势而行，自然收笔可露锋。




重横

特点：上短下长，偶数粗细相当，奇数时，中细上下稍粗。

行笔：逆锋起笔，中锋行笔，至终点处下按内扣收笔；有多横时，行笔方法大致相同，但要注意结构。



如果一个字中出现较多的横，尤其要注意用笔的变化。如“畫”（画）字中有九横，就有长短、曲直、藏露的不同。



重竖

特点：左用垂露，右用悬针。
行笔：注意在重竖中的灵活变形。



重撇（两撇）

特点：左直右曲，左长右短。
行笔：按照基本行笔方法，但要注意结构的组合。



如果一个字中出现较多的撇，要笔笔不同。如“後”（后）字四撇就有长短藏露的变化。



大

千

寶

唐

福

佛

西

寺

塔

京

多

感

