

中国书法基础教程



图示解析·易懂易学·事半功倍

欧阳询楷书习字帖

九成宫碑

施志伟编著

上海科学技术文献出版社

中国书法基础教程

欧阳询楷书习字帖

图示解析·易懂易学·事半功倍

九成宫碑

施志伟编著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧阳询楷书习字帖·九成宫碑 / 施志伟编著. —上海：上海
科学技术文献出版社，2013.1
(名家名碑习字帖)
ISBN 978-7-5439-5690-2

I . ①欧… II . ①施… III . ①楷书—碑帖—中国—唐代
IV . ① J292.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 310155 号

责任编辑：应丽春
封面设计：晋唐翰墨工作室

欧阳询楷书习字帖·九成宫碑
施志伟 编著

*
上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
上海社科院印刷厂印刷

*
开本 890 × 1240 1/16 印张 4.5
2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5439-5690-2
定价：12.00 元
<http://www.sstlp.com>

作者的话

《中国书法基础教程》丛书是为广大书法初学者和中小学生精心编写的一套通俗、实用、由浅入深的入门级书法用书。它从内容和形式上都很适合于中小学生、书法教师作书法基础学习辅导的教学参考。

书法基础的学习一般都要经过两个阶段。第一阶段是字的基本笔画和偏旁部首的练习，第二阶段是字的间架结构与技法的练习。本书在编排结构上，遵从循序渐进的原则，分别对各名家书体的基本笔画、偏旁部首、结字规律，通过大量的例字作了较为详细的临习辅导，同时对临创作品的章法布局、落款方法及钤印位置做了简明的指导。

临摹是每一个学书者的主要学习方法。初学书法必始于临摹古人碑帖，历代书法大家都有代表作，这些经典的作品最能代表书法家的风格，因此它们也是后人择帖的首选。本书以欧阳询《九成宫碑》为编写范本。该碑为欧阳询晚年的代表作，笔力刚劲，法度森严，点画工妙，丰腴有致；于秀美中含刚健，于平正中见险峻，形成险劲刻厉而不失温润的独特风格。历代对此碑评价极高，谓之为“此碑笔笔具法则，字字应规矩”，也因此成为历代学习书法的范本。

为了配合教学，本帖将所有的范字还原成墨迹，使其更接近书法大师的真迹，同时适度放大和在笔画中用细白线勾勒出运笔方法，使学书者更容易领悟大师书体的风格特点，以提高书法基础训练的效果。

《中国书法基础教程》丛书分为《九成宫碑·欧阳询楷书习字帖》、《多宝塔碑·颜真卿楷书习字帖》、《颜勤礼碑·颜真卿楷书习字帖》、《玄秘塔碑·柳公权楷书习字帖》、《胆巴碑·赵孟頫行楷习字帖》、《曹全碑·隶书习字帖》、《史晨碑·隶书习字帖》、《兰亭序·王羲之行书习字帖》、《圣教序·王羲之行书习字帖》、《蜀素帖·米芾行书习字帖》十册。

本书在编写过程中得到了施俊烈、池劳荣、施芸卿、施佐腾很大的帮助，值此新书付梓之际对他们所付出的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

目 录

一、欧阳询及其作品简介	1	7.挑 扈	36
二、毛笔、执笔与运笔	2	10.覆盖	37
三、基本笔画与技法	3	11.贴 零	37
斜点、竖点、撇点	3	12.粘 合	38
挑点、短横、长横	4	13.捷 速	38
垂露竖、悬针竖、短撇	5	14.满而不虚	39
长撇、竖撇、回锋撇	6	15.意 连	39
斜捺、平捺、反捺	7	16.覆 冒	40
挑、横钩、竖钩	8	17.垂 曳	40
弯钩、斜钩、卧钩	9	18.借 换	40
竖弯钩、横折、竖折	10	19.增 减	41
竖提、撇折、斜折	11	20.应 副	41
四、基本部首与技法	12	21.撑 柱	41
人部、丿部、亻部	12	22.朝 揖	41
右阝部、力部、左阝部	13	23.救 应	41
宀部、宀部、宀部	14	24.附 丽	41
土部、辵部、广部	15	25.回 抱	42
巾部、口部、扌部	16	26.包 裹	42
夊部、彳部、彳部	17	27.却 好	42
女部、犭部、尸部	18	28.小 成 大	43
丶部、子部、女部	19	29.小大成形	43
心部、火部、灬部	20	30.小大小	43
戈部、木部、王部	21	31.左小右大	44
斤部、文部、日部	22	32.左高右低左短右长	44
穴部、欠部、月部	23	33.褊	44
目部、石部、立部	24	34.各自成形	45
矢部、禾部、皿部	25	35.相 管 领	45
羊部、纟部、皮部	26	36.应 接	45
成部、各部、米部	27	六、集名言佳句成语	46
古部、寺部、竹部	28	志同道合、饮水思源	46
每部、贝部、足部	29	天地和同、鸿朗高畅、任重道远	47
青部、车部、言部	30	泽如时雨、敬业乐群、心平气和	48
喘部、隹部、者部	31	清风峻节、凝思静听、春华秋实	49
扬部、喝部、页部	32	势与天通、凤鸣朝阳、叶落归根	50
鱼部、雨部、乚部	33	云中白鹤、枕流漱石、鸢飞鱼跃	51
五、基本结构与技法	34	天朗气清、惠风和畅、龙蟠虎踞	52
1.排叠、2.避就、3.顶戴	34	嫩竹初荷、孤云野鹤、世外桃园	53
4.穿插、5.向背、6.偏侧	35	源远流长、松竹含韵、秋月春风	54
八、原碑帖欣赏《九成宫碑》	60	满园春色、山重水复、万紫千红	55
七、书法作品常用形制	58	学源于思、行云流水、登峰造极	56

一、欧阳询及其作品简介

欧阳询（公元557年~641年），字信本，潭州临湘（今湖南长沙）人。其容颜丑陋，但特别聪明，平时读书一目十行。早在隋代，他的书法就很有名，“尺牍所传，任以为法”，曾经做过太常博士。到了唐朝，官至银青光禄大夫、太子率更令、弘文馆学士，深得李渊、李世民器重，及年近古稀之高龄，尚在弘文馆教授书法。他与虞世南、褚遂良、薛稷并称为唐初四大书法家；与唐代颜真卿、柳公权和元代赵孟頫被世人誉为“楷书四大家”。


欧阳询书法以二王（王羲之、王献之）为基础，又吸收诸家之长并加以融会贯通，从而形成自己的独特风格。欧阳询的楷书，用笔精到，笔画方润，结构爽健，于平正中见险绝，世称“欧体”。

《九成宫醴泉铭》又称《九成宫碑》，是欧阳询76岁时所书，刻于贞观六年。现在陕西省麟游。这个碑是奉皇帝之命，由魏征撰文，欧阳询书写的。碑文记载唐太宗在九成宫避暑时发现涌泉之事。此碑24行，每行44字。因为是专心致志地挥毫，在用笔和结构上没有丝毫的舛误。此碑在欧书碑刻中，字体较大，行亦正方。写的既肥厚又挺拔，有晋人的风韵，并开唐人的作风。解体则较为开张，能擒能纵，无施不可。此碑浑厚沉劲，气韵生动，是千余年来楷书中登峰造极之作。

该碑为欧阳询晚年的经意之作，点画工整，笔力刚劲；意态精密，法度森严；用笔工妙，丰腴有致；于秀美中含刚健，于平正中见险峻，形成险劲刻厉而不失温润的独特风格。历代对此碑评价极高，谓之为“此碑笔笔具法则，字字应规矩”，欧体风格跃然纸上，人称唐楷之冠，为历代书家推崇。也因此成为历代学习书法的范本。

碑中的字笔画以方为主，点、横、竖更为明显，方圆并用。起笔多采用露锋，或尖、或方、干净利落。点画虽然瘦硬，但神采丰润饱满，向上的挑笔出锋含蓄，带有隶书笔意。字体结构典雅大方，法式严谨，看似平正，实则险劲。字形采用长方形态势，字句、行距都较大，章法显得宽松而清晰。故其笔法点画劲挺刚直，劲险刻厉，呈显方正峻利的风貌。后人评其笔法如“武库矛戟、雄剑欲飞”。行笔劲健含蓄，笔到力到，力透纸背，有立体感。横竖画直劲，撇弯捺直。转角方圆兼施，劲挺秀丽。其字的笔画间讲究彼此呼应，善于穿插，笔势相背得神，富于变化。间架平稳匀整且于平正中造险势，看似偏斜欹侧之形，却于险峻中取得平衡。结构严密紧凑，字体疏朗秀美，精丽俊逸，法度森严。其字多呈纵势，挺拔劲险，字字亭亭玉立，端庄色妍。后人评其书“骨气劲峭，法度严整，尽得晋人规矩。”

总之，学习《九成宫碑》，是一个观察、临习、再观察、再临习，逐步深入，循序渐进的过程，切莫“一曝十寒”，字内字外勤为本，古往今来的书家，无一例外。只有勤学苦练，才能提高自身的书写能力和艺术欣赏水平。



欧阳询《九成宫碑》


二、毛笔、执笔与运笔

1、毛 笔

毛笔有大楷、中楷、小楷之分和长锋、中锋、短锋之别，笔毛的种类可分为软毫（羊毫）、硬毫（狼毫）、兼毫（狼、羊混合）三大类。初学书法可选笔毫不短于3厘米的羊毫长锋大楷。

好的毛笔其笔杆要直，粗细适中，笔毫聚拢时笔锋尖锐；笔锋发开后笔毫长短整齐；笔肚坚实，周围均匀饱满；笔锋劲健，弹性适度。

使用毛笔还应注意正确保养。使用前要用清水浸润，使笔毫全部发开，除去散毛。用后要清洗干净，然后用手顺笔根至笔锋排出水分。放置毛笔最好悬挂，以免笔锋受损。




2、执 笔

“压”，是说明示指的作用。用示指第一节斜而俯地出力，贴住笔杆外方，力由外向内，和拇指内外相当，配合起来，把笔杆约束住。

“钩”，是说明中指的作用。拇指、示指已经捉住了笔杆，再用中指的第一节，弯曲如钩地勾着笔杆的外方，以加强示指的力量。

“格”，是说明环指的作用。就是用环指（第四指）背甲肉相连处



从内向外顶住笔杆。

“撮”，是说明拇指的作用。执笔时，拇指要斜而仰地紧贴笔杆，力由内向外。

“抵”，是说明小指的作用。小指要紧贴环指，助一把劲，顶住中指向内的压力，但小指不要碰着笔杆和掌心。

3、运 笔

即用手腕运转毛笔，要学会运笔，就要弄清楚指、腕、臂各个部位的作用及相互关系。一般说来，指的作用主要在于执笔，腕、臂的作用在于运笔。在书写字径3厘米以下的小字时，点画、间距较小，动作细微，就用五指协调行笔。如书写拳头般大小的字，由于运笔范围扩大，而以用腕为主，指则辅之。再大些的字，仅用腕也无济于事，就必须用臂来配合腕共同完成书写。

(1) 枕 腕


枕腕能使腕部有依托，因而执笔较稳定。枕腕较适宜书写小字，而不适用书写大字。

(2) 悬 腕


悬腕比枕腕扩大了运笔范围，能较轻松地运动手腕，所以适宜书写较大的字。但悬腕难度较大，经过训练才能得心应手。

(3) 悬 臂

悬臂能全方位顾及字的点画和笔势，能使指、腕、臂各部自如地调节摆动，因此多数书法家喜用此法。



枕 腕



悬 腕

悬 臂

三、基本笔画与技法

《九成宫碑》用笔方整刚劲、含蓄有势，方笔多于圆笔，如长横起笔多见方笔，短横则变化较多，或方或圆笔、或藏或露锋，且横画多取仰势故字势多呈现偏侧；长竖如居字中，则劲挺有力，中段收腰变细；撇画爽利直挺，长撇弧度较大；捺画体势开张、顺势平发、一波三折；点画多为斜点，有时用短竖、短横代替；钩的变化较多，但出锋一般都平而短，竖弯钩、弯钩，颇有隶意钩的出锋稍长；转折一般用方笔，提按分明。顺势略提暗过，或提笔另起笔、行笔在竖弯转角处顺势转过。

欧体楷书以二王为本，参以魏隶而成，于秀美之中含刚健，于平正之中见险绝，韵味含蓄，意态传神，《九成宫碑》历来为世人学习楷书的经典范本之一

撇 点







①藏锋起笔，撇头较大；
②折笔向右下稍按；③转锋向左下提锋撇出，撇锋短劲。

竖 点

①逆锋或折锋起笔；②折笔向右稍行即转锋左下稍驻；
③竖直向下稍行，即回锋收笔。

斜 点

①轻锋逆入起笔；②折笔向右下按顿；③转锋向左上回锋，再向左下出锋意连下笔。



长 横


①藏锋起笔；②折向右下顿笔按；③提转中锋向右行笔；④至末端转锋上昂稍驻向下作顿笔；⑤提笔向左上回锋收笔。

短 横

①折锋或逆锋起笔；②折笔向右下按；③提笔转中锋向右稍行即驻；④向左回锋收笔。

挑 点

①尖锋轻落笔；②顺势向右下按；③回锋向上蓄势后右上挑出，挑锋不宜长。



短 撇












①逆锋起笔，撇头较大；
②折笔向右下稍驻；③转锋向左下边行边提锋撇出，撇锋短劲。

悬针竖

①藏锋起笔；②折笔向右下按；③转笔中锋向下行笔；
④行至近竖画末端，边提笔边出锋收笔。

垂露竖

①藏锋起笔；②折笔向右下按；③提转中锋向下行笔；
④至竖画末端稍驻蓄势笔；⑤向左上(或右上)回锋收笔。



回锋撇







①藏锋起笔；②折笔向右下顿；③转锋向下作弯势行笔；④至撇尾直接回锋向左上收笔，或稍驻蓄势，再向左上钩出。

竖 撇

①逆锋起笔，撇头较大；②折笔向右下顿稍驻；③转锋向下行笔时微向左弯；④边行边提快笔撇出，撇画长，笔锋送到撇尾。

长 撇

①尖锋落笔，顺势向右下稍顿；②转锋向左下行笔时微弯；③边行边提快笔撇出，撇画长，笔锋送到撇尾。



反 捺




①顺锋轻落起笔；②顺势向右下行笔，边行边按顿；③转锋向左上回锋收笔，捺脚呈圆形。

平 捺

①逆锋起笔；②折笔向右下稍顿；③转锋提笔向右下徐徐行笔，取势平坦；④至捺脚稍驻蓄势，提笔向右捺出，捺脚较大。

斜 捺

①逆锋或顺锋轻落起笔；②翻锋向右下边行边按，或直或微弯；③将至尽处稍顿蓄势；④提笔向右捺出，捺脚较大。



求

造

尺

深

邀

及

歌

进

史

竖 钩




①藏锋向左上起笔；②折笔转锋向右按；③提笔转中锋向下直行；④至竖画末端稍驻顿；⑤向上回锋蓄势，向左上钩出。

横 钩

①轻锋向右下落笔；②折笔提转中锋向右行笔；③至钩处提笔微昂向右下顿；④回锋蓄势，向左下钩出。

挑

①藏锋或折锋起笔；②转中锋蓄势，挑头或方或圆；③提笔向右上角挑出。



未

未

梦

梦

到

到

事

事

客

客

物

物

东

东

冠

冠

孙

孙

卧 钩

①尖锋轻落起笔，顺势向右下边行边按作横弯势行笔；
②至钩处轻顿，向左回锋；③稍驻蓄势，用力钩出。

斜 钩









①尖锋轻落笔，顺势向右下顿；②转锋向右下作微弯行笔；③至钩处轻顿，回锋稍驻蓄势；④用力向上钩出，钩锋稍长。

弯 钩

①顺锋起笔，顺势中锋向下作弯势行笔，边行边按；②至竖画末端稍驻，向上回锋蓄势；③向左钩出，钩势稍平。

楷书习字帖

基本笔画与技法



竖 折










①藏锋起笔；②折笔向右按；③转锋向下中锋行笔；④至折提笔向左微折，再折笔转锋向右行笔；⑤至末端回锋收笔。

横 折

①逆锋起笔或搭锋轻落；②顺势向右上行笔；③至折处向右下顿；④转锋向下直行，折笔要写得粗重；⑤驻笔回锋收笔或略向左露锋。

竖弯钩

①逆锋起笔；②折笔转锋向下中锋行笔；③至弯处向右圆折，边行边按向右行笔；④至钩处驻笔蓄势，向上略偏右钩出，钩锋稍大。



山

石

巴

北

品

光

世

古

亲

斜 折








①逆锋起笔；②折笔向右下稍按；③转锋向左下行笔，边行边提；④至折处稍驻，转笔向右下行，边行边按；⑤至尽处稍顿后回锋收笔。

撇 折

①藏锋起笔；②折笔向右下顿；③转锋向左下行笔；④至折处稍驻作折角；⑤转笔向右或右上，边行边提笔。

竖 提

①尖锋轻落笔，顺势向右下按；②提转中锋向下直行笔；③行至竖画末端向左再向下折笔作围；④向上回锋蓄势，向右钩出，钩锋稍长。



四、基本部首与技法

汉字除独体字外，其余都是合体字。汉字的偏旁部首，又是合体字的主要组成部分，熟悉不同偏旁的结构用笔，进行反复地练习，可以熟练地加以变化运用。所以练习汉字结构，先从部首开始，是比较容易入门的。书写左右结构的字，要写左顾右，写右应左。既要考虑统一，又要变化。要处理好正欹、挪让、穿插、错落、开合、疏密等关系。

书写上下结构的字，要写上顾下，写下应上。天覆者下须收束，地载者上宜聚敛；上常设险，下须拨正；下欲穿插者，上应预先挪让。

在实际书写中，字的态势变化丰富，学习者不可拘泥。

亻部

先撇后竖，竖画多用垂露竖，形态向里回抱。当右边部分笔画少时撇尾稍长，笔画多时撇尾稍短。

刂部

位居字的右边。短竖不宜长，竖钩要直而挺，竖钩与短竖之间要注意间距。

人部

撇、捺画角度较斜，不能过坦，要协调自然，保持平衡。

