

卷
戰
殲
敵
戰
法

第二戰區司令長官司令部翻印

巷戰殲敵戰法目錄

第一 堅定巷戰殲敵信心

第二 巷戰武器使用法

第三 巷戰設備

1、軍事要點

2、房院據點

子、樓房

丑、平房

寅、瓦房

3、街巷設備

子、丁字街

丑、十字街

寅、拐尺街

卯、一字街

第四 設置障礙物的注意

第五 巷戰戰法

1、地區劃分

2、兵力部署

3、打敵人的佈置

4、打敵人的方法

5、敵人由城牆或城門衝入之處置

巷戰殲敵戰法

第一 堅定巷戰的殲敵信念

要說打仗，數敵人攻進城來好打，因為敵人的火器用不上，人用上的也很少，我們的火器人都能用上，還有房屋街道對敵人的限制，可以說城外打敵人需要十分的力，城內打敵人有一分的力就行。

我們要做到家家關門有戰鬪力的上房，阻絕了不必要的街巷，街巷口上做上碉堡或火點，或用麻（草）袋堆成掩體，步步編成口袋狀的陣地，敵人竄進口袋裏，有多少敵人也能把他全打死。

第二 巷戰武器使用法

巷戰的第一種最好武器是輕重機關槍，但要用在縱射上，第二種最好的武器是手擲彈手雷滾雷，但要用在屋頂上，第三種最好的武器就是射雷，但要用在街道上，用低角度在敵人稠密的地方百十米達以外的街道上爆炸，因大角度會在房屋以上爆炸，打傷了我們屋頂上的守兵，尤其唐克車裝甲汽車打敵人，是最有效的武器，汽車輸送我們增援的部隊，是最有效的工具。

如敵人已經佔領了我們城內某一部分，此一部分就不惜用山野炮輕重迫擊砲彈燒夷彈，連房屋帶敵人一齊毀滅了。



第三 巷戰設備

巷戰的設備，可分為軍事要點、堅固據點、房院據點、各式街巷三種，（如第一圖）茲將各種設備法分述於左。

1、軍事要點

在城內選定堅固且高的房屋，（如樓房、鼓樓等）作成軍事要點，這個要點要能控制附近的房院，並作指揮的重心，要在房頂上配備上輕砲、重機槍，要能打附近的各房院，如可能時配備上山砲或重迫擊砲，應由正規部隊守備，太原城中至少亦須選八個堅固據點，分別控置全城內各區域，使敵人攻入城內無法活動，各就各區殲滅之。

2、房院據點

房院據點要能控制住附近的各房院，如果臨街巷時，配合上街巷要能封鎖住街道。

房有樓房、平房、瓦房三種，樓房高峻，投手擲彈方便，平房易於行走，瓦房有

脊梁易於掩護，茲就各房設備分述如左。

子、樓房

樓房要在樓頂上用麻袋堆成輕（重）機槍縱射的掩體，如係軍事要點，並要配備上平射砲，以便控制附近的房院，並利用各層窗戶做成射擊或投彈設備，樓周圍佈上雷，防止敵人接近，樓的下層要伏上步槍兵，一面用刺刀刺殺牆上挖洞的敵人，一面操縱拉雷，（如第二圖其一）

丑、平房

平房在房頂上用麻袋堆成掩體，並要配備上輕砲及縱射的輕（重）機槍，要能打附近房上的敵人，利用窗戶做成射擊設備，並在背牆和山牆上挖上槍眼，以打近處的敵人，在四周佈上雷防止敵人接近，在房內伏上步槍兵，一面用刺刀刺殺牆上挖洞的敵人，一面操縱拉雷，（如第二圖其二）

寅、瓦房

瓦房利用房脊作掩護，在房脊後用麻袋或木板作成掩體，並要在背後用麻袋堆成背牆，在兩側用麻袋堆成橫牆，在橫牆和背牆上也要作上射擊設備，以便射擊側方及後方的敵人，並要在房頂上配備上輕砲及縱射的輕機槍，控制附近的房院，在房內利用窗戶作射擊設備，並在背牆和山牆挖上槍眼，射擊近處的敵人，在房的四周佈上雷，防止敵人接近，在房內伏上步槍兵，一面用刺刀刺殺在牆上挖洞的敵人，一面操縱拉雷（如第二圖其三）

3、街巷設備

巷不過四種，丁字街，十字街，拐角街，一字街，丁字街最宜巷戰，十字街拐尺街設備好也好，一字街最不宜於巷戰，但一字街兩頭通的很少，如有盡頭處，反能有了效用，茲將各街設備法詳述如左，

子、丁字街

在丁字街頭三面的街口上，擺上拒馬，拒馬後拿土口袋堆成立射的輕重機槍掩體，配備上輕重機關槍，並要留下伏射和跪射的射口，但跪射射口須離地九十生的，在射手跪的地方墊起十生的來，因拒馬橫樑上緣高爲八十生的，這樣槍口在拒馬的橫樑上伸出去，拒馬橫樑才能不妨礙射擊，在拒馬前按上射雷，射雷要用低角度，在百米達以外敵人稠密的街道上爆炸，在拒馬前兩邊房頂上，配備上投彈兵，使用手擲彈滾雷和拉雷消滅敵人，把拉雷掛到桿子上，效力更大，（如第三圖）。

如在使用唐克車裝甲汽車或普通汽車的增援路上設備掩體和拒馬時，丁字街頭的輕重機槍掩體要用土口袋堆在丁字街頭的桿脚下，並要堆成長方形的，以便縱射街上的敵人，這個掩體的背後如有門時，即可利用門道到房院內，如沒有門時，可在這個房子的桿脚下挖上暗道向院內交通，拒馬擺在街口上，（如第四圖）。

丑、十字街

在十字街的四面街口上擺上拒馬，拒馬後用土口袋堆成立射的輕重機槍射擊掩體，配備上輕重機關槍，並要留下伏射和跪射的射口，但跪射射口須離地九十生的，在射手跪的地方墊起十生的來，因拒馬上緣高八十生的，這樣槍口在拒馬的橫樑伸出去，才能不妨礙射擊，在拒馬前按上射雷，射雷要用低角度在百米遠以外敵人頭上爆炸，在拒馬前兩邊的房上配備上投彈兵，使用手擲彈滾雷和拉雷消滅敵人把拉雷掛到桿子上效力更大，（如第五圖）

如在用唐克車裝甲汽車或普通汽車的增援路上設備掩體或拒馬時，還要留出交通路來，用土口袋在十字街的中心堆成方形掩體，以便縱射街道上的敵人，拒馬擺在街口上，這樣的設備，用在街道寬街道直的地方，（如第六圖）或在四邊牆角的街上靠一邊留下車的道路，堆成長方形的掩體，把拒馬擺在掩體前面，這樣的設備用在街道窄街道不直的地方，（如第七圖）

寅、拐尺街

拐尺街的街上設備及房上設備和丁字街一樣，但須把街上的掩體和拒馬設備到拐尺街拐角的街口上，（如第八圖）

如在用唐克車裝甲汽車或普通汽車的增援路上設備掩體或拒馬時，掩體要堆在拐尺街頂點牆脚下，對着兩邊的街道，以便縱射街道上的敵人，拒馬擺在兩邊街口上，（如第九圖）

卯、一字街

一字有兩種。

1、死衚衕：死衚衕房上及街上的設備和丁字街一樣，但要把街上的掩體和拒馬設備在盡頭處。

2、通巷：通巷房上及街上的設備和丁字街一樣，但要把街上的掩體和拒馬設備在中間，或有高房的地方，對着兩邊街道用土口袋背對背的堆成掩體，這兩邊的掩體越近越好，以便用兩邊的掩體互相作了背牆，掩體前邊擺上拒馬，（如第十圖）如在用唐克車裝甲汽車或普通汽車的增援路上設備掩體和拒馬時，在街道上前後錯開，留下車的通路，堆成兩個長方形的掩，體拒馬擺在掩體前面，（如第十一圖）

第四 設置障礙物的注意

有用唐克車裝甲汽車或普通汽車的增援路上，不敢作如壘胸牆不易移動的固定障礙物，但無此顧慮時，可臨時設固定障礙物，如是一個寬的街道，可留下裝甲汽車汽車走的路以外，也可以設固定障礙物，但應預先存儲材料，臨時很快的設置。

第五 巷戰戰法

1、地區劃分

在城市作戰，要把城內劃開若干指揮區，中間劃一中心區，並要在挨城牆的方面，構成若干個殲滅區，以達分區負責，步步設防的目的，（如第十
二圖）

2、兵力部署

各區除以最小限兵力配備到軍事要點，房院據點，和重要街巷外，每個地區要有區預備隊，中心區要有總預備隊，預備隊中要預備梯子隊，担架隊，消防隊，運輸隊，（各該隊任務及用法另詳）總預備隊中並要預備汽車隊，預備臨時開往需要地點。