

北魏

张黑女墓志

历代名家楷书临摹教程

• 谢道佑 编著

解字雅系精含五
性高奇識量冲
中書侍郎除沖
福守敵既被



安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

北魏《张黑女墓志》/ 谢道佑编著. —合肥:安徽美术出版社, 2004.12

历代名家楷书临习教程

ISBN 7-5398-1328-8

I . 北... II . 谢... III . 楷书 - 书法 - 教材
IV . J292.113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 108449 号

历代名家楷书临习教程 谢道佑 编著
——北魏《张黑女墓志》

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编:230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥义兴印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 5

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1328-8 定价: 15.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系

《张黑女墓志》

信故司徒及漢魏
高皇及漢魏
空不因舉燭
其假置水火
和吏水火
遠祖和吏水
潔請人
明甚其
古不因
司徒及漢
便自古不
故人請人
便自古不
司徒及漢
信故司徒
及漢魏

魏故南陽張府君墓誌銘
之苗裔也出自有皇
陽自水人也出
之苗裔昔在中葉

前 言

《历代名家楷书临习教程》是特地为热爱楷书的书法爱好者策划编辑的。

楷书是以静态为主的书体，其笔画、偏旁部首、结构等都有一定的规范，也有较为固定的规律可循。所以，很多书法爱好者都将楷书作为书法入门的书体，许多老师教学生学习书法也将楷书作为首选。历代写楷书的人很多，留下来的楷书遗迹也很多，风格差异也很大，后人学习可供选择的余地也很大。但是，在书法史上产生深远影响的名帖仍是我们极佳范本。基于这种考虑，这套《历代名家楷书临习教程》选择了北魏《张猛龙碑》和《张黑女墓志》，唐代欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良的《雁塔圣教序》、颜真卿的《多宝塔碑》和《颜勤礼碑》、柳公权的《玄秘塔碑》，元代赵孟頫的《妙严寺记》八本。

这套教程以技法为主，内容涉及楷书的点画、偏旁部首、结构和章法。其特点一是加强编辑含量。从选题的开发和论证、提纲的编写、作者的选择、字帖版本的选择、封面和版式的设计等，编辑都全程参与，并积极征询专家的建议，力图以好的质量面向读者。二是提高编写质量。这套教程重在使基本技法全面化、微观化、具体化和可操作性强，所选例字针对性强，所附解释的文字要言不繁，切中题义。

下面对这八部字帖的主要特征作一简要的介绍。

《张猛龙碑》是魏体书法高度成熟的作品。此碑纯用方笔，笔画精到；结构紧密，奇正相生。启功先生谈到此碑对学习者的作用时曾说它是：“一剂强心健骨方。”

《张黑女墓志》又称《张玄墓志》，是魏体书法的代表作品。其书风淳厚古雅，风流跌宕，并融入较多的隶书笔意。欧阳中石先生谈到此帖的临习技巧时说：“如用大笔少墨，从容斟酌，轻轻点画，便极易得其面目。”

《九成宫醴泉铭》是欧阳询的代表作品。此碑瘦硬遒劲，结构谨严。学习此碑不应太过循规蹈矩，应该在森严的法度中参悟其粗细参差的变化和活脱。

《雁塔圣教序》是褚遂良的代表作品。此碑风格典雅娟秀。其笔画瘦劲舒展，细而有力；其结构开阔，似有汉隶遗韵。临习此碑应体会其用笔的轻灵精到和提按顿挫的巧妙，还要注意以柔克刚、细而不弱。

《多宝塔碑》是颜真卿早期的代表作品，为后人初学书法的极佳范本。但是，此碑并没有形成颜真卿宽博雄浑的风格特点。此碑用笔笔笔藏锋、笔笔回锋，结构疏密匀称，风格严谨庄重。临习此碑应注意用笔的提按转折、结构的内紧外松和上紧下松。

《颜勤礼碑》是颜真卿晚年的代表作品。此碑用笔劲健，结体俊拔，风格高古苍劲，端庄雄伟。临习时应注意其用笔的方圆并施和结构内松外紧、上松下紧的特点。

《玄秘塔碑》是柳公权的代表作品。此碑用笔清劲锐利，干净利落；结体中宫收紧，端正紧密。临习此碑应注意其用笔的方圆兼施，方起圆结，勿使其筋骨暴露。

《妙严寺记》是赵孟頫的代表作品。此帖用笔精到，结构严谨，多有行书笔意。临习此帖应注意其用笔的轻松灵活，起笔、收笔不要太循规蹈矩。

目 录

一、《张黑女墓志》基本笔画及其变化、组合的写法	1
二、《张黑女墓志》常见偏旁部首的特征和写法	9
三、《张黑女墓志》结构的基本特征	19
四、《张黑女墓志》的章法特征及集字创作示范	27
(一)《张黑女墓志》的章法特征	27
(二)《张黑女墓志》集字创作示范	28

一、《张黑女墓志》基本笔画及其变化、组合的写法

 垂点顺锋下笔，铺毫向左下行笔，至尾部转笔向上，回锋收笔。	 侧点露锋顺势直入，头部较小，向右下逐渐铺毫，再转锋向下顿笔，后向上回锋收笔。	 撇点起笔侧势方切，铺毫向左下行笔，渐行渐提，收笔出尖。	 挑点侧笔中锋，铺毫几与笔头等阔，渐向右上提笔，逐渐收笔提尖。
室	言	松	人
出	守	羌	原
悲	奇	唯	次
乾	建	若	光
靈	蒲	普	漢

 <p>长点顺锋下笔，铺毫右下至尾部，笔锋转下围切，背部呈三角棱形后，顿笔向左上回锋。长点比侧点稍长，如“不”、“矣”等字。</p>	 <p>短横侧笔中锋右行，行笔取平直势，也可顺锋向右上行笔，至末端，笔锋稍驻，轻点回收。斜短横在字中用的较多，要注意微妙变化。</p>	 <p>长横取势平直，略呈左低右高状。中部行笔宜紧敛，起笔有平起、侧起、逆起；收笔有顺收、隶收和顿收。</p>	 <p>垂露竖起笔宜采用侧势或逆势。侧势起笔笔锋横切后向下行笔；逆势笔锋落纸时欲下先上，翻转笔锋在竖末驻笔，转锋向右上收笔。</p>
<p>不</p>	<p>玉</p>	<p>二</p>	<p>平</p>
<p>矣</p>	<p>巨</p>	<p>十</p>	<p>悦</p>
<p>秩</p>	<p>在</p>	<p>五</p>	<p>年</p>
<p>人</p>	<p>故</p>	<p>丁</p>	<p>阳</p>
<p>速</p>	<p>量</p>	<p>七</p>	<p>精</p>



悬针竖起笔方法同垂露竖，或侧或逆，中锋铺毫下行，收笔时笔锋渐提出尖，于空中虚势收锋。



短撇多粗壮丰肥，起笔或侧或逆，铺毫侧势向左下行，渐行渐提，出锋空回。



直撇起笔以藏锋为主，向左下徐徐行笔，逐渐提笔，至笔离纸，引伸出锋，隐含下弧之意。



竖撇起笔或虚逆或实逆，竖向行笔，行笔须有提势，向左下转锋稍行即提笔出锋。

辛

辛

部

作

人

月

東

东

行

令

底

神

乎

舉

周

举

周

帝

於

參

羣

于

参

群

<p>回锋撇起笔或虚逆或实逆，略具侧势，向下行笔至尾部，驻笔稍顿，或回锋饱满，或向左上折回成钩状。</p>	<p>反捺起笔露锋顺入，随即铺毫，收笔将笔锋渐提，从中部出锋，笔势空回。反捺的长短因字而异，如“女”、“假”字的反捺就稍长。</p>	<p>平捺起笔或虚逆或实逆，向右下渐行渐按，线条略有弧度。收笔时捺脚重，按驻笔后，右平出提笔，力送捺尖。形如水中行舟。</p>	<p>斜捺起笔多逆势，向右下铺毫行笔，线条略带下弧意，至捺脚处按笔最重后驻笔，转笔尖向右上平出，力送捺尖。</p>
<p>葬</p>	<p>复</p>	<p>迅</p>	<p></p>
<p>轨</p>	<p>假</p>	<p></p>	<p></p>
<p>为</p>	<p>游</p>	<p></p>	<p></p>
<p>岁</p>	<p>徒</p>	<p>散</p>	
<p></p>	<p>裔</p>	<p>远</p>	


挑下笔或藏
锋逆入，或侧起
方切，转锋向右
上渐提，力送末
端。挑法用在字中有大有小，
因字而异。



竖钩下笔逆
锋，可方可圆，中
锋下行至钩处驻
笔，向左上提笔
出锋，可圆曲，可
方棱。


右向钩
起笔藏锋逆
入，中锋下行
至连接处，笔
锋稍驻，转笔锋向右上，渐行
出锋。


横钩起
笔侧锋斜
入，即向右
横行，至右端提笔转锋再按，
向左下方顺势提笔出锋。

墳

坟

守

予

昏

昏

字

北

军

接

敕

刺

長

所

所

招

时

良

霄

宵

泯

泯

府

鄉

乡

薨

薨

<p>竖弯钩起笔笔锋侧势横落,中锋向下缓行,竖笔常左倾并外弧,至转弯处提笔转锋右行,行至钩处驻笔稍顿,侧势向右上轻推出锋。</p>	<p>戈钩起笔侧锋竖切或横切,向右斜下行,线条下弧,至底部驻笔,折锋向上勾出。</p>	<p>卧钩顺锋入笔,由轻渐重,略具右下笔意,即转向右上,至末端驻笔顿挫,再向左上出锋。 背抛钩顺锋下笔,向右横行取上斜势,转折处腕低而折锋作顿,再向右下斜行至钩处驻笔稍顿,侧锋向上平推,出锋提尖。</p>	<p>横折钩下笔顺锋直入,或斜势侧落,右行写横,至转角处提笔转向,侧势下行写竖,行至钩处驻笔,左推出锋,出锋短小精锐。</p>
	<p>式</p>	<p>志</p>	
	<p>歼</p>	<p>痛</p>	<p>明</p>
	<p>茂</p>	<p>德</p>	<p>尚</p>
<p>气</p>	<p>识</p>	<p>风</p>	<p>高</p>

 <p>斜折又称撇折。撇画稍短，线形粗壮，转角处暗含提笔，再次行笔向右或右下。“妻”、“海”二字斜折笔画较长。</p>	 <p>横折下笔或顺入或逆入，右行写横，横稍上弧，至转弯处笔锋略具提意，按笔用折法，侧势下行写竖，至尾部呈垂露状。</p>	 <p>竖折折笔处多用两式。一为方折，行笔时竖画渐提，至折处用锋颖在收笔处轻点停驻折锋，向右写横；二为圆折，行至折处，圆转右行写横。</p>	 <p>短折和横折用笔相同，横画和折画稍短，有横细折粗之态，折画稍收。</p>
去 終 潔 妻 海	白 具 苗 相 轎	世 區 宅 葉 幽	悟 加 君 謂 諱
<small>终</small>	<small>苗</small>	<small>坂</small>	
潔 潔	苗 苗	宅 宅	君 君
叶 叶	相 相	謂 謂	<small>叶</small> <small>謂</small>
韻 韻	轎 轎	諱 諱	<small>韻</small> <small>諱</small>

<p>点的组合 点在字中出现最多,多点组合,应于形态、大小、轻重、方圆变化中以别主次,自然有参差之美。</p>	<p>横的组合 一字中有两横以上并列时,宜有长短、粗细、方向、直弧、藏露等对比关系的变化,才能使字生动而有情趣。</p>	<p>竖的组合 字中出现两个以上的竖,要注意长短参差、粗细、直曲和收笔的藏露等变化。如“解”、“诵”字里的竖有垂露,有悬针;“州”字中三竖,有了曲有直。</p>	<p>撇的组合 字中多撇组合,要有形态、粗细、方向、位置、长短、曲直等变化,合变化于统一之中。如“伤”字有四个短撇,粗细各有不同;“严”、“威”等字撇画长短各不相同。</p>
 <p>照</p>	 <p>三</p>	 <p>解</p>	 <p>傷</p>
 <p>然</p>	 <p>王</p>	 <p>州</p>	 <p>被</p>
 <p>羽</p>	 <p>書</p>	 <p>誦</p>	 <p>威</p>
 <p>泣</p>	 <p>達</p>	 <p>精</p>	 <p>狀</p>
 <p>榮</p>	 <p>羣</p>	 <p>無</p>	 <p>嚴</p>

二、《张黑女墓志》常见偏旁部首的特征和写法

<p> 撇画有波折，垂露竖多横锋落笔，高于左部，一般木字旁窄于右部。</p>	<p> 左耳旁应写得窄小些，垂露竖要倚靠钩画，并不宜写成粗笔画。</p>	<p> 两粗短撇要有变化，一般为上小下大，和单人旁有相同特点，但不宜写高。</p>	<p> 短撇粗壮，垂露竖不宜写长。如“俱”、“傅”字，虽右部较高，但单人旁写得较短。</p>
<p></p>	<p> 阴</p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p> 阳</p>	<p> 从</p>	<p></p>
<p></p>	<p> 阳</p>	<p></p>	<p></p>
<p> 枝</p>	<p> 除</p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p> 陈</p>	<p> 傍</p>	<p> 傅</p>

<p>日 “日”字作左旁要写窄,折画横从左竖上端下笔,折画竖低于左竖。封底横作挑点,位于左上部,如“映”、“晓”、“晖”等字。</p>	<p>忄 竖心旁左右点要呼应,竖画下部稍向左边偏移。右点稍高于左点。竖心旁一般小于右部。</p>	<p>土 土字旁下横为短提画,土字旁不宜写长,位于左上部。土旁加一点是异体写法。</p>	<p>示 示字旁一般高于右旁,上点可侧可平,横撇可连写,角度要小。示字旁不宜写宽。</p>
<p>時 时</p>	<p>情</p>	<p>坂 坂</p>	<p>祖</p>
<p>暎 映</p>	<p>悽</p>	<p>城</p>	<p>被 被</p>
<p>曉 晓</p>	<p>性</p>	<p>壘 壘</p>	<p>褐 褐</p>
<p>暉 晖</p>	<p>悅 悦</p>	<p>墳 坟</p>	<p>神</p>
<p>曜 耀</p>	<p>悟</p>	<p>場 场</p>	<p>祿 祿</p>

<p>卓 卓字旁上十字写小，下十字写大，垂露竖向左偏移，中间日字呈上宽下窄状。</p> <p>言 言字旁上点为侧点，第一横和下两横收放明显，口字不宜写大。</p>	<p>言 言字旁根据汉字的不同会有不同的情态处理，如“谢”、“识”、“讳”三字的“言”字，向上倾斜，有迎右之势；而“诮”的言字旁则取正势。</p>	<p>糸 绞丝旁两斜角折要收敛，横三点可分写可连写，呈左低右高状。</p> <p>氵 三点水可分写也可连写，分写时挑点粗壮，连写时把第二点作竖和挑点相连。</p>	<p>氵 三点水在汉字中所占左右空间较少，连写时这个特点更加突出。所以，三点水在汉字中处于次要地位。如“泯”字，左窄右宽，主次分明。</p>
<p>幹</p> <p>干</p>	<p>謝</p> <p>谢</p>	<p>終</p> <p>终</p>	<p>清</p>
<p>朝</p>	<p>誦</p> <p>诵</p>	<p>純</p> <p>纯</p>	<p>海</p>
<p>翰</p> <p>翰</p>	<p>诮</p> <p>诮</p>	<p>流</p> <p>流</p>	<p>泯</p> <p>泯</p>
<p>誌</p> <p>志</p>	<p>識</p> <p>识</p>	<p>河</p>	<p>浦</p> <p>蒲</p>
<p>謂</p> <p>谓</p>	<p>諱</p> <p>讳</p>	<p>潔</p> <p>洁</p>	<p>澤</p> <p>泽</p>

<p>車 车字旁一般高于右部，因笔画较多要写紧聚，垂露竖要挺拔有力，下部横画应长于上部横画。</p>	<p>才 提手旁竖钩多作垂露竖，横和提不宜写长。提手旁下部较窄，意在让右。</p>	<p>禾 禾字旁上紧下松，上撇粗短，下横稍长，竖画一般低于左部。禾字旁重心偏移，为了让右。</p>	<p>辵 走之底对汉字形成左下半包围，使整个汉字显得紧密，这也要求被包围部分应有向左下相迎之势，不能疏离。如“速”字，“束”字就有左倾之意，目的就在加强偏旁部首间的联系。</p>
<p>軻</p>	<p>推</p>	<p>和</p>	<p>迅</p>
<p>轎</p>	<p>拾</p>	<p>秋</p>	<p>運</p>
<p>軌</p>	<p>椎</p>	<p>遠</p>	<p>速</p>
<p>轍</p>	<p>接</p>	<p>進</p>	<p>通</p>
<p>軒</p>	<p>哲</p>	<p>達</p>	<p>遐</p>