


国棋定式

以后的下法

日本九段 大竹英雄著 杜维新译



围棋定式以后的下法

日本九段 大竹英雄 著
杜维新 译

男 儿 书 展 出 版 社

**责任编辑：丁开明
封面设计：陈克刚**

围棋定式以后的下法 日本九段 大竹英雄 著 杜维新 译

蜀蓉棋艺出版社 成都 提督街 46 号

四川省新华书店发行 成都印刷一厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 6 印张 140 千字

1986年 7月第 1 版 1986年 7月第 1 次印刷 印数：1—60,000 册

统一书号：7457·0042

定价：0.90 元

前　　言

提高读者中盘战力是本书的宗旨。

中盘阶段的作战，或相互纠缠，或你争我夺，或扩大模样，或围地坚守，作战方式多种多样，各不相同。与中盘作战方式相关联，而又有所差别的“定式以后的下法”，将是本书研究的主要内容。

研究定式以后的下法，就是要掌握定式的特征和性质，思考怎样将定式的结果活用于中盘。一个定式，双方所得有实利和外势之分，雄厚的外势，自然不会受到对方的攻击，但如果就此满足，外势就会象十足的大傻瓜，大而无用。因此，外势越是雄厚，发挥它的潜力就尤为重要。反过来，如果出现了薄的棋形，对于对方在什么时间、以什么手段可能进行的攻击，也要有敏锐的感觉，并适时地加以补充和加强，这一点同样也是十分重要的。

明确了以上两点，认识了棋的活的实质，当然就能在中盘战中取得主动。

“定式”，说起来只有两个字，它的数量却以千计，这就给我们讨论“定式以后的下法”带来很大的困难。全面罗列既然不可能，所以本书仅聚焦于最近较多使用的十七种定式的棋型上，对于定式本身及其边缘的难点，以大量的实战例来进行分析和说明。

本书讲到的定式数量虽然较少，但是只要通过学习本书而掌握一般的思考方法，对其他各种定式的选择和使用，就一定会有举一反三的思路。

到实战中去验证吧！我想大家都会如愿以偿。

大竹英雄

作者简介

大竹英雄九段，一九四二年生，日本福冈人。九岁学棋，一九五六年入段，一九五七年二段，一九五八年三段，一九五九年四段，一九六一年五段，一九六三年六段，一九六五年七段，一九六七年八段，一九七零年九段。在日本国内各项重大比赛中，多次获得“名人”、“碁圣”、“十段”、“王座”等称号。十多年来，雄视日本棋界，气势长盛不衰，是当今日本屈指可数的超一流棋手之一。

大竹九段棋风踏实，棋路纯正，在棋艺上追求棋理的明晰和棋形的完美，对于定式的理解和运用造诣尤深。《围棋定式以后的下法》一书，较为突出地表现了大竹九段理论和实战高度统一的技术特征。

编者

目 录

第一章 定式以后的下法

.....	(1)
掌握定式的利弊 (2)
定式的性质 (3)
一间高夹 (3)
小飞夹 (7)
二间高夹 (9)
一间高夹的条件 (11)
一间跳——强手 (14)
白棋的弃子作战 (20)
第二章 流行定式及其变化(小目) (23)

围棋要按照自己的想法下

..... (24)	
<第 1 型>二间高夹 (25)
<第 2 型>二间跳以后的飞压 (43)
<第 3 型>二间跳后的靠退 (56)
<第 4 型>三间夹 (65)
<第 5 型>一间高夹后的飞出 (73)
<第 6 型>一间夹后的单关跳 (80)
<第 7 型>托退——虎 (83)

〈第 8 型〉托退——接	(104)
〈第 9 型〉雪崩型定式	(109)
〈第 10 型〉小飞夹	(118)
〈第 11 型〉二间高夹大飞罩	(127)
〈第 12 型〉中国流布局	(133)

第三章 星定式及其变化

	(141)
--	-------

星定式以后关于角上的问题

	(142)
〈第 1 型〉一间夹点三三	(143)
〈第 2 型〉点三三	(150)
〈第 3 型〉拆三以后的打入	(165)
〈第 4 型〉大飞以后的打入	(175)
〈第 5 型〉尖顶以后扳粘	(179)

第二步：进三兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒。

第三步：进三兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒。

第四步：进三兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒，再进一兵，吃一卒。

第一章 定式以后的下法

前面已经讲过，定式以后的下法，就是指在双方已经走完定式之后，再继续进行的下法。

在定式以后的下法中，最重要的是“弃子”，即“丢卒保帅”、“丢炮保将”等。

在弃子时，要注意以下几点：一是要选择合适的弃子点；二是要选择合适的弃子方式；三是要选择合适的弃子时机。

掌握定式的利弊

定式是一种局部的定型。从互相争夺角上的要点开始到告一段落为止，黑白双方都尽了最大的努力，到了一个局部结束的时候，最常见的结果是两分的形势。因此，胜负便从今后开始了，通过定式以后的战斗，就使优势劣势明确起来。为了加强这一阶段的战斗，应该怎么办呢？首先要掌握定式的特质，并知道这个定式的优缺点，才是重要的。不但对自己的棋形，对对方的棋形也应随时注意。

下一步研究怎样全面地运用定式。确保了实利的定式，以后就不能指望在外面有多大的发展了。对于占据外势的定式，其发展潜力是很大的，但如不能作到充分的运用，就已经形成了给与对方以实利，就不能顽强地战胜对方。换言之，如果不能发挥超出对方所得实利的效果时，形成大势落后的局面，就是理所当然的了。

还有对于某个定式，也有实利与外势都不明确的情况，这种棋根据以后的下法，其结果是难以预测的。

本章中举实战例，阐明了定式的性质，和下一步怎样利用这种棋形。比如在这一章里，就例举了我较爱使用的“一间高夹”定式。

这里所说的一间高夹，讲的是对小目小飞挂后采用一间高夹的定式，也许有的读者对它还不太熟悉，不过即使不走一间高夹，而采用二间夹或三间夹，它们的基本战略思想却是一致的。

选用各种定式，然后对各种定式分别掌握其特点，并按照自己的想法，对照书本参考，看怎样运用是最佳的，我认为在提高真正的棋力方面是一个好方法，这样也许在围棋战术方法上能够开辟一条新的道路。


定式的性质

一问高夹


通过这一定式例子，叙述应该注意从哪些方面来进行学习。

基本形（一问高夹定式）


这是基本定式。对于它的下法，应该加以说明，因为与以后的内容有密切的联系。这里首先从定式开始。



〔基本型〕



1图



2图

1图（高挂）

挂角的意图是不让对方守角。如放置不走，黑a位或1位守角，白即失去挂角的机会。暂且不讲a位的挂，这里白1高挂，是一种重视中腹的挂角方法。例如黑以后——

2图（托退）

黑1、3托退，这个角地就成了黑棋的了。从白方来说，局部实地没有了，不用说白棋是考虑到这点的，下一步白a接或b虎，在右边构成外势。当然，重视实地的棋手，一般都不愿采用1图白高挂的下法。

对白1高挂，黑棋在此也有各种各样的下法。

3图(应)


黑2位飞(也可走a位)是一种应法。这是重视上边，同时又不使白棋坚固的下法。

4图(告一段落)

白棋难以脱先(黑a位夹攻严厉)，自3以下至7止是普通的定式。

5图(夹)


黑棋也有积极地于3位夹击的手法。(或者a位、b位等处夹)



3图



4图



5图

定式的分析

6图(一间高夹)


黑2一间高夹。至于它的严厉性，可以说是最强的夹攻。

7图(继前图)


白3一间跳是普通的走法。如果脱先被黑a位等处攻击，白在这一边将陷入苦战。

8图(小飞)


7图的白3改在1位小飞，被黑2跨断。白3以下到7提一子，黑可强硬地在a位压，或者在b位打，可以看出白1小飞不是好棋。



6图



7图



8图

9图(拆二应)


黑1也有拆二的应法。以后白单于a位夹，或b位托退，也是定式。

10图(接7图)


黑4拆一普通。这着棋虽比前图黑1速度缓慢一些，但是比较结实，对白产生一种压迫力。

11图(严厉的一手)


10图黑4后白棋任意脱先是不行的，因为黑1小飞十分严厉。



9图



10图



11图

12图(各自都跳)


10图黑4后白5继续跳，若黑不走6位，白6位跳下严厉，黑二子被封住是不行的。

13图(告一段落)


如图白于7、9定形，在此告一段落。黑10虽是后手，却关系到双方的根据地，是似小实大的一着。不过黑不下10位，当然也不致于就担心有什么危险。

14图(白安心)


被白1扳后，白安心了，而且以后还留有a位严厉的逼。



12图



13图



14图

15图(形势分析)

从以上的顺序产生了定式这个形。白棋加强了，在白棋已成为厚势的情况下，黑△一子过于接近白厚势而稍感不满。如果黑夹攻的一子在a位附近是可以的。现在回溯到前面。

16图(如果二间夹)

在这里留下了黑2位二间夹的问题。但是对黑


2 —

17图(难解定式)


白可于3位大飞求变化。白之所以不愿意走象16图那样的一间跳，其原因就在于结果黑2的位置不错。

18图(绝好的开拆)


15图的定式完成后白如脱先，被黑于1位(或者a位)开拆是不行的。白棋煞费苦心经营的厚势就不起什么作用了。




15图



16图



17图



18图

小飞夹

19图 (夹击)

因此，普通白1（或者a位）夹攻。只有通过这样的攻击，白棋的厚势才能发挥作用。在此以白1夹为重心，对于双方的应接作详细的叙述。黑如脱先——

20图 (白渡)


白1使左右获得联络，这是白棋所希望的。

21图 (尖)


黑2也有小尖的，但是被白3飞应后，也许稍嫌重。不过黑2产生a位尖和b位飞压两个好点，也是可以的。

22图 (黑重形)


白1下飞，黑2尖阻渡。如白a、黑b、白c，黑便有d位虎顽强的手段，但是白单于3飞应后，整个黑棋即呈重形，黑不好。




19图



20图



21图



22图

23图 (飞压)

对白1飞，黑2飞压

好，以后还瞄着a位的尖。

24图 (黑厚实)

前图后白3如爬，至黑6长，黑在上方构成外势。


除了以上的变化——

25图 (试探)


对白1，黑2觑试白应手，象这样的下法是有的。白于3位顶是形，黑可a位或b位接。

26图 (白联络)


若黑1位接，白2定形后于4位联络。白取得了联络，黑于3位硬长出去，也算满意。




23图



24图



25图



26图

27图 (允许白棋联络)

黑1从上面接，是允许白棋从下边联络的下法。

28图 (证明)

黑1小尖，白2飞，以后黑a、白b、黑c、白d渡过。但是27图黑1也愿这样下（后述）。


二间高夹

29图 (考虑围进来)


白1二间高夹也是常见的下法。白对自己的联络完全没有考虑，而是考虑如果黑脱先，白a位飞罩，最大限度地把黑围进来。

30图 (黑无策)


黑如平凡地于2位跳，白3以下至5止，黑无味。应该考虑更轻灵的腾挪吧。




27图



28图




29图



30图

31图 (轻灵的腾挪)


黑从1位觑，白2，黑3接后再于5位飞出。但是黑8——



31图

32图 (接的方向)


黑1接是有问题的一手。因为白2、黑3交换后，白棋有在4位飞罩的走法。



32图

33图 (顺序颠倒)


黑1先飞，白2，黑再走8位怎样呢？黑5接后白如果从6位顶，黑还可以。但是白在6位定形之前——



33图

34图 (反击)

白也许于1位反击。黑如a位跳出，白有b位跨断等手段，黑形即崩溃。（又如黑c、白d）



34图