

函 授 教 材

世界经济

辽 宁 大 学 经 济 系
函 授 部

函授教材

世界经济

辽宁大学经济系

函授部

一九八二年十月

目 录

第一章 战后美国经济

第一节	美国垄断资本统治的加强·····	(1)
第二节	美国国家垄断资本主义的发展·····	(10)
第三节	美国工业的发展与经济危机·····	(25)
第四节	美国农业的发展·····	(38)
第五节	美国垄断资本的对外经济扩张·····	(44)

第二章 苏联经济的几个问题

第一节	战后经济的发展以及存在的问题·····	(59)
第二节	国民经济结构的变化与农业生产问题·····	(72)
第三节	经济管理体制的改革·····	(82)
第四节	苏联的对外经济联系·····	(100)

第三章 战后日本经济

第一节	战后日本工业的恢复和迅速发展·····	(116)
第二节	促进战后日本工业迅速发展的主要因素·····	(125)
第三节	“农地改革”和农业现代化·····	(138)
第四节	战后日本垄断资本的发展及其特点·····	(148)
第五节	战后日本对外经济关系的发展·····	(160)
第六节	日本经济内外矛盾加深及其发展趋势·····	(169)

第四章 发展中国家经济

第一节	独立前后的社会经济特点·····	(179)
-----	------------------	---------

第二节	发展民族经济的措施·····	(184)
第三节	发展中国家发展民族经济取得的成就和存在的问题·····	(195)

第五章 国际经济一体化 与欧洲经济共同体

第一节	国际经济一体化的发展·····	(205)
第二节	西欧共同市场的发展·····	(213)
第三节	西欧共同市场的对外经济关系·····	(225)

第六章 战后资本主义国际投资 与跨国公司的发展

第一节	战后发达资本主义国家国际投资的迅速增长·····	(239)
第二节	战后帝国主义国家的国家资本输出·····	(244)
第三节	战后发达资本主义国家的私人对外直接投资·····	(251)
第四节	跨国公司及其对世界经济的影响·····	(263)

第七章 战后资本主义国际贸易

第一节	资本主义国际贸易的地位和作用·····	(277)
第二节	战后国际贸易的主要特点·····	(284)
第三节	战后国际贸易领域里的矛盾和斗争·····	(296)

第八章 资本主义国际货币体系

- 第一节 以美元为中心的资本主义国际货币体系的建立…………… (324)
- 第二节 以美元为中心的国际货币体系的崩溃…………… (333)
- 第三节 资本主义国际货币体系的改革…………… (338)

第九章 战后资本主义世界经济危机和周期

- 第一节 战后资本主义经济危机和周期的概况…………… (354)
- 第二节 战后资本主义世界经济危机和周期的特点…………… (369)
- 第三节 影响战后资本主义经济危机和周期变化的主要因素…………… (377)

第十章 世界经济发展的不平衡与国际经济矛盾

- 第一节 战后发达资本主义国家经济发展不平衡性的加深…………… (385)
- 第二节 发达资本主义国家之间的经济矛盾…………… (396)
- 第三节 发展中国家与发达资本主义国家之间的经济矛盾…………… (401)
- 第四节 苏美两个超级大国争夺世界霸权的斗争…………… (428)

第一章 战后美国经济

美国是一个最典型的帝国主义国家。第二次世界大战后，它藉助于在战时所取得的经济和军事优势，一度在资本主义世界处于前所未有的霸主地位。战后，美国垄断统治不断加强，国家垄断资本主义获得了空前的发展。同时，工农业生产继续有所增长。然而，由于资本主义所固有的各种矛盾和帝国主义发展不平衡规律的作用，美国经济愈加困难重重，其国际经济地位急剧下降。

第一节 美国垄断资本统治的加强

伟大导师列宁指出：“帝国主义最深厚的经济基础就是垄断。”（《列宁选集》第二卷，人民出版社1972年版，第817页）战后美国垄断资本有了进一步的发展。私人垄断财团的实力较战前有大幅度的增长，对国民经济的垄断程度大大提高。一小撮最大的垄断资本家主宰着美国经济、政治、文化和社会生活，对内进行压迫、剥削，对外侵略、掠夺。只要这个经济基础不改变，美帝国主义的本性就不会改变，美国推行世界霸权主义的政策也不会改变。

战后美国生产和

资本的高度集中

垄断是生产集中和资本集中的结果。第二次世界大战后，美国生产和资本集中进一步加剧，美国垄断资本的统治不断加强。1948年美国制造业最大的200家公司的资产占这个部门资产总额的48.2%。1960年，上升到56.3%，1977年又上升到58.4%，近几年这一比重又

有所增长。

大公司的急剧发展是战后美国生产集中和资本集中进程空前加快的重要标志。资本超过10亿美元的大公司，1901年只有1个，1939年达到31个，1970年达252个，1974年又增加到366个。1976年，在美国20多万家工业公司中，最大的200家公司的销售总额相当于国民生产总值的57%，而其中资产超过10亿美元的有179家，即不到工业公司总数的0.1%，它们的销售额却占到全部工业产值的60%。与此相反，资产在1,000万美元以下的中小公司的势力则日益削弱，1960~1971年，它们在工业公司资产总额中的比重由19%下降为12%，在利润总额中的比重由12%下降为6%。

生产集中和资本集中，除了依靠企业的内部资本积累外主要是通过企业兼并，即“大鱼吃小鱼”实现的。战后美国工矿企业的兼并比战前更加剧烈，企业规模不断增大，垄断程度更加提高。战后美国企业的兼并有以下几个特点：

第一，企业兼并宗数迅速增长。被大垄断资本吞并的不仅有中小企业，也有资产在1,000万美元以上的大企业。企业兼并的结果，使少数大公司对工业生产的控制比过去大大加强。战后出现三次企业合并的高潮。第一次是五十年代中期至五十年代末，合并宗数三千多件。第二次是1966年—1970年，合并宗数八千多件。第三次始于七十年代中期，目前还在继续。

第二，综合性合并成为主要形式。过去的企业合并不外是在同一行业内，即所谓横向合并；或生产过程相近的企业合并，即所谓纵向合并。而战后被兼并的许多企业，有的既不属于同一行业，也不属于相近的生产程序，因而出现了第

三种合并形式，即所谓综合性合并。战后在大企业的兼并中这种综合性合并占绝大多数。这种综合性合并也就是跨行业的兼并，使得一个垄断组织可以控制许多不同的经济部门和生产领域，从而壮大自己的经济实力。这是战后美国垄断资本扩展中出现的一个新现象。

第三，战后美国垄断资本大量兼并国外企业，使大垄断组织发展成为跨国公司。早在二次大战前，美国的大银行、大公司就在国外设立分支机构，经营业务，牟取利润，但当时偏重在银行、保险、运输、商业等领域和掠夺自然资源方面。战后，美国垄断组织利用其他资本主义国家削弱的机会，大量输出资本，加速并吞外国的企业，包括一些规模较大的企业。特别是兼并工业企业，以便在战后发展较快的一些工业部门建立垄断势力。到1972年，据美国报刊透露已有3,400家公司在国外开展活动。美国资本家在国外拥有8,000个企业，其中除一部分是新建的以外，大部分是兼并当地企业所取得的。国际电话电报公司就是一个典型的经营多样化的跨国公司，1980年它拥有250多家企业，资产总额达154亿美元，在国内外雇佣职员40万人；它的海外子公司分布于60个国家，它们约占国际电话电报公司资产总额的一半，占职工总数的70%，占销售总额的40%和纯利润的 $\frac{1}{3}$ ；国际电话电报公司的销售网遍布100多个国家和地区，它的年销售总额1970年为64亿美元，1980年升为185亿美元。

战后，美国国民经济各部门中，垄断的程度是相当高的。据统计，在42个主要工业部门中，8家大公司控制50%以上的产量的有28个部门；而在汽车、炼钢、机车、制铝、电机制造、化学、烟草等一系列部门，最大4家公司控制着产量

的75—100%。近年来，通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司垄断了美国小汽车生产的90%以上，其中通用汽车公司年产小汽车400多万辆，占到总产量的一半左右。“美国钢铁”、“伯利恒”、“国民”“共和”四大钢铁公司产钢6000多万吨，占美国钢产量的近60%，其中美国钢铁公司产钢，占全国钢产量的四分之一。随着战后综合性合并盛行，从而使得经营多部门的混合联合公司广泛发展。这就使得，美国垄断资本集团及其为数不多的最大公司，对整个国民经济的控制比战前进一步加强了。同时应该看到，战后美国垄断企业还通过经济合同，使大量中小企业为它们生产组件和零部件，从而控制着成千上万的中小企业。与此同时，美国银行业的资本集中和垄断统治也在不断发展。美国金融组织的资产，战后时期增长的相当迅速。1950—1977，所有金融组织的资产总额由3,430亿美元增加到31,134亿美元，即增长了8.8倍，超过了同期美国国民生产总值的增长。

战后美国银行业集中和垄断的发展，主要表现在：银行兼并加剧、国内外分支行迅速增多以及巨额资产和存款日益集中到少数最大的银行等方面。1953—1977年，美国银行合并达3,645家，平均每年146家。值得指出的是，还出现罕见的大银行之间的合并浪潮，如1955—1961年间，在纽约10家大银行分别合并的基础上，先后组成了第一花旗银行、大通曼哈顿银行、摩根保证信托公司、纽约化学信托银行和制造商汉诺威信托公司。这五家规模巨大的银行，当前都在美国最大的前十名商业银行之列。美国商业银行的分支行总数增长得颇为迅速，1945年仅4,168家，1977年高达32,890家，增加了6.9倍。事实上，只有大银行才拥有众多的分支行，

例如美国最大的商业银行美洲银行，七十年代初在美国拥有上千家分支行，在国外还有近百家支行。大量中小银行则很少有或者没有分支行，它们对外埠的业务，常通过建立同业往来关系委托大银行代理，结果不得不服大银行控制。

通过银行之间的合并和广泛设立分支行，美国银行业的集中和垄断进一步加强，1960—1977年，最大50家商业银行在全部商业银行资产总额和存款总额中的比重，也各由40%弱提高到了50%以上。同一时期，最大的10家商业银行在全部商业银行中所占的比重，就资产额或存款额说来，都由 $\frac{1}{5}$ 上升到 $\frac{1}{3}$ 强。1977年，其中最大的美洲银行，拥有职工7.3万人，资产820亿美元和存款664亿美元，获得纯利近4亿美元，成为历史上空前庞大的银行垄断组织。

战后美国金融业的高度集中和垄断，还表现在人寿保险公司等其他金融垄断组织的高度集中上面。1977年，美国最大50家人寿保险公司的资产额和保险金额各为2,781亿和18,329亿美元，即分别占到全部人寿保险公司资产和保险金额总额的79.1%和71%。其中最大的10家资产和保险金额达到1,905亿和12,160亿美元，它们在最大50家保险公司资产和保险金额中，分别占到68.5%和66.3%。这一年，最大的谨慎人寿保险公司拥有职工6.2万人，资产464亿美元和保险金2,944亿美元，获得纯利2亿美元。

战后美国垄断 财团实力的增长

生产集中和资本集中的发展，使美国工业垄断资本与银行垄断资本相溶合的财团的垄断地

位进一步加强。

每一个财团都是以大银行、大保险公司为核心，并由几家或几十家规模巨大的工商企业（包括工矿业、运输业、公用事业、商业等）为主组成的。这些大银行和大公司之间通过资本参与、金融联系和人事结合（互兼董事、指派主要掌权人等）溶合交织在一起，形成庞大的经济集团。衡量财团的实力，主要看该财团控制金融业、工矿业和公用事业的企业资产数额。一般说来，判断一家企业属于哪个财团控制，主要取决于以下几方面的情况：（1）企业股票的最多表决权掌握在哪家财团的金融机构手里；（2）企业董事会中的主要人员来自哪一财团；（3）企业的借入资金依靠哪些财团的金融机构；（4）企业同财团在历史上的联系等。目前在美国财团中实力最大的十个是：洛克菲勒、摩根、第一花旗银行、波士顿、杜邦、梅隆、克利夫兰、芝加哥、美洲银行、得克萨斯等财团。经过第二次世界大战和战后日益激烈的竞争，各财团的发展很不平衡，实力对比发生了重大变化。靠军工、电子、化学等部门起家的美洲银行财团、第一花旗银行财团和得克萨斯财团等新兴财团后来居上，排挤了库恩——罗比、克利夫兰、杜邦等老财团，进入了前列；芝加哥财团、波士顿财团、梅隆财团等起起伏伏，但基本上照旧居于中游；洛克菲勒团和摩根财团仍居前列，但进入七十年代后，双方已互换其位置。各财团不同时期的情况如下页表（资产单位：亿美元；比重为%）：

这十大财团按实力大小以及对美国经济、政治控制程度的不同，可以划分为两大类：一类是具有全国性影响的大财团，如洛克菲勒团和摩根财团；另一类是影响小一些的地方性财团，如中西部财团（芝加哥财团、克利夫兰财团），

财团名称	1935年			1948年			1955年			1968年			1974年		
	资产	比重	名次	资产	比重	名次	资产	比重	名次	资产	比重	名次	资产	比重	名次
洛克菲勒	66.1	10.8	3	267.0	21.7	2	614.0	26.4	2	1,246.0	21.6	2	3,305.0	26.4	1
摩根	302.1	49.5	1	553.0	45.0	1	653.1	28.1	1	1,675.0	29.0	1	3,018.9	24.1	2
美洲银行	—	—	—	—	—	—	281.9	12.1	3	667.0	11.5	3	1,670.9	13.4	3
第一花旗银行	—	—	—	—	—	—	131.8	5.6	7	329.0	5.7	5	1,280.8	10.3	4
芝加哥	42.7	7.0	4	93.0	7.5	4	220.1	9.4	4	550.0	9.5	4	1,201.5	9.6	5
波士顿	17.2	2.8	7	60.0	4.9	6	—	—	—	281.0	4.9	7	560.2	4.5	6
梅隆	33.3	5.5	5	58.0	4.7	7	105.0	4.5	8	297.0	5.1	6	454.3	3.6	7
得克萨斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0	4.8	8	368.3	3.0	8
杜邦	26.3	4.3	6	65.0	5.3	5	160.2	6.9	5	217.0	3.6	10	330.8	2.7	9
克利夫兰	14.0	2.3	8	31.0	2.5	8	156.6	6.7	6	240.0	4.2	9	313.8	2.5	10
库恩——罗比	108.5	17.8	3	103.0	8.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	610.2	100		1,230.0	100		2,322.8	100		5,779.0	100		12,504.5	100	

西部财团（美洲银行财团，南部财团（得克萨斯财团）东北部财团（波士顿财团）等。

洛克菲勒和摩根两大财团，都是美国进入帝国主义阶段就已有很大影响的东部老财团。大半个世纪以来，它们的财势不断膨胀，不仅在美国居于统治地位，而且在全世界到处伸手。洛克菲勒财团靠石油起家，其金融中心是大通曼哈顿银行，重要金融机构还有纽约化学信托银行以及都会、公平两大人寿保险公司。这个财团主要以石油工业为基础，现拥有埃克森公司等七家大石油公司，它们总共生产世界石油产量的 $\frac{1}{4}$ ，洛克菲勒财团还打进军火、化学、电器、电子、船空空间，原子能、钢铁、橡胶、公用事业等部门，它至少控制了20多家资产各在10亿美元以上的大公司。摩根财团的金融中心是摩根保证信托公司和银行家信托公司。这个财团是靠南北战争期间做军火买卖，随后又大搞股票投机和垄断铁路与钢铁工业起家的。它在美国基础工业及军火工业部门一直占有垄断地位，在钢铁、电器、电子、汽车、化学、有色金属等方面实力更为突出。它长期控制着通用电气公司、国际商业机器公司、宾夕凡尼亚中央运输公司等大企业。它还同别的大财团联合控制了一些大公司，如同洛克菲勒财团共同控制了美国电话电报公司和伯利恒钢铁公司；同第一花旗银行财团共同控制了美国钢铁公司，同杜帮财团共同控制了通用汽车公司，等等。洛克菲勒财团和摩根财团既是美国也是资本主义世界的两个最大的金融垄断集团。它们控制的资产各达3,000多亿美元，远远超过美国其他大财团所控制的资产。在美国最大财团行列里，次于他们的是美洲银行财团。美国政府的对内对外政策，主要反映大财团首先是洛克菲勒

和摩根两个头等财团的利益和要求。

战后美国垄断

财团的发展特点

战后科学技术和生产的发展，以及生产和资本集中的加强，使美国财团的经营重点、内部结构及相互关系

具有一些新的特点。

第一、财团经营更加多样化。资本主义的集中和垄断最初是按照生产部门发展起来的。因此，在垄断基础上形成的财团一般都具有经营重点。如，洛克菲勒财团长期以石油工业为支柱，摩根财团的重点曾在钢铁和铁路方面，梅隆财团侧重于石油和制铝工业，杜帮财团为化学工业。战后，由于经营多样化的发展和综合性大公司的出现，美国垄断财团已逐步改变原来的经营重点，向多种经营发展。财团越来越具有综合性的特点。从六十年代以来，摩根财团除了在钢铁等传统工业部门继续保持优势，还在电子、电器、汽车、石油、化学、常规和尖端武器、航空、原子能、国内商业等领域扩大自己的势力范围。目前，它几乎成为一个无所不包的综合性大财团。洛克菲勒财团也已经成为一个综合性财团，它的主要势力范围除石油外，还有化学、电子、航空、原子能、军火、食品和公用事业等部门。

第二、财团在海外的利益分布更加广阔。战后初期，摩根财团的主要利益在西欧，洛克菲勒财团的主要利益在亚非拉，中西部和南部等地方性财团的主要利益在国内。近十多年来，垄断财团为了加强竞争和追求高额利润，越来越多地把生产和销售环节转移到国外，财团的跨国性进一步加强。目前各大财团在海外的利益犬牙交错，几乎遍布世界一切可以打入的国家和地区。

第三，财团间的相互渗透进一步加强。美国垄断财团之间的关系目前极为错综复杂，你中有我，我中有你，相互渗透大大加强。这种相互渗透既是为了竞争，也是出于勾结的需要。各垄断财团无时不在伺机削弱对方，扩大自己的势力范围。由于大企业早已被各财团控制，进一步的争夺就只能向对方财团所属的企业渗透。另一方面，一些财团经营范围的相似或重叠，这就使它们之间的争夺和勾结更为加紧。同时，各大财团金融实力更加雄厚，使得它们有可能更多的收买其它财团的企业股权或提供贷款，从而取得一部分控制权，这就使美国的大企业一般由一家财团控制的传统逐步发展成为由几个财团共同控制的局面。

第二节 美国国家垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义的迅速发展，是当代帝国主义的一个重要现象。战后美国国家垄断资本主义迅速发展，它在美国政治生活和经济生活中的作用正在不断增长。战后生产集中和垄断的加剧，是国家垄断资本主义迅速发展的重要基础。战争和经济危机的频繁爆发，则更加速了它的发展。国家垄断资本主义的特点是国家机构从属于垄断组织，垄断组织利用国家机构全面地干预经济生活。资产阶级国家机构本来就是资产阶级进行阶级统治的工具。资产阶级国家机构从属于垄断组织是随着垄断组织经济实力的增长，以及在政治上控制力的扩展而逐步确立起来的，同时也是通过资产阶级内部以及垄断资本各集团间尖锐争夺实现的。

战后美国垄断资本对国家机构控制的加强

战后，美国国家垄断资本主义发展到了一个新的阶段。由于美国经济危机、政治

危机、社会危机不断加剧，国内外矛盾进一步尖锐化，在这样的条件下，美国垄断资产阶级为了继续获取高额利润和维护他们的反动统治必须更牢固地控制国家机构，采取各种措施来发展国家垄断资本主义。与此同时，政府机构不断膨胀，在政府机构中工作的人数已从1947年的550万人增加到1976年的1,510万人，其在美国就业总人数中所占的比重达17%。战后，美国垄断资本集团对国家机构的控制，有两点比以前更为突出：第一是垄断资本家本身以及垄断资本家的代理人加紧钻进国家机构，占据主要职位。例如战后第一任总统杜鲁门就是摩根等财团的代理人，他曾任命了五十个大资本家到政府担任要职。第二任总统艾森豪尔就是摩根及洛克菲勒等大财团扶进白宫的，他的内阁成员有86个大资本家。后来的肯尼迪和约翰逊本人也是大资本家。他们之后的尼克松、福特、卡特和现任总统里根都是在垄断财团的支持下登上总统宝座的。此外，垄断资本家还派遣他们的代表人物进入国会，制定有利于他们的法案和内外政策；第二是垄断资本家组成所谓“民间”的各种团体和研究机构，加紧搜罗为他们服务的各种专家学者给政府出谋献策。如洛克菲勒等大财团所控制的对外关系委员会、美国经济发展委员会和商务委员会等，经常研究和起草各种报告和方案供政府“参考”，实际上这些组织机构就是美国政府的参谋部。

从美国国家垄断资本主义的发展过程来看，每当战争时期或国内政治、经济危机严重之时，美国垄断资产阶级就利

用时机，加强政府对国民经济的控制，把国家垄断资本主义向前推进一步。国家垄断资本主义的实质，就是垄断资本利用国家机构来保证获得超额垄断利润和巩固金融寡头的统治。国家机构从属于垄断组织后，垄断资本集团就可以通过增加政府军事订货取得更多的利润。在经济危机不断深化之时，代表垄断资产阶级的政府又通过一定的财政金融政策和其他措施给垄断组织种种优待以保证他们的收入。

美国国家垄断资本主义的主要形式

战后，美国国家垄断资本主义主要形式有三种，即国家企业和国有财产、国家消费、政府的监督和调节。

国家企业和国有财产

资本主义国家经营的所谓国有企业主要通过两种办法实现的：一种是由政府直接拨款投资兴办国有企业；另一种是通过资本主义国有化，把私人资本主义企业变为国有企业。战后西欧一些国家往往对整个工业部门实行国有化，如它们曾把采矿业、冶金工业或铁路运输等部门实行国有化。但战后美国的所谓国家企业并不是采用国有化的形式建立起来的，而主要是由国家拨款直接投资兴办的。这是因为美国垄断资本实力比西欧强大，一般不需要由国家把濒于破产的企业高价收买变为国有企业；同时美国也不存在迫使政府对一些部门实行国有化的强大社会运动。五十年代以来，美国政府每年的投资一直占到国内全部投资的将近20%，依靠这些投资新建的企业，只有10—12%为国家所有，大多数都交给垄断资本家经营或代管，使垄断资本家得到了很大好处。美