


# 最新版手编织

## (棒针和钩针编织)



< 基础篇 >

大众文艺出版社

# 棒针编织

棒针编织是编织中使用最多的技法，本书以一看就了解的照片和插画解说棒针编织的基础技法，对于初学棒针的人或是已会织而想要记住正确基础的人都是很容易明了的。若是毛衣织到一半遇到不会的地方，本书可以帮您解决。



# 目 录

棒针的种类.....	4
棒针的拿法和线的挂法.....	4
起针.....	5
基本的编织方法.....	7
织目记号和编织方法.....	8
减针的方法.....	16
加针的方法.....	18
引返编织.....	20
配色花样和横条配色.....	24
织目的收缝边法.....	26
扣洞.....	29
接合方法.....	30
缝合方法.....	32
挑针的方法.....	34
接线的方法.....	35




# 棒针的种类


为了要织出手感好而且穿起来不会坠的织片，所以需配合线改变棒针的粗细。

一般来说身片、袖子等的比较大的织片正反操作时都是使用附有头的2号针，领子等的轮状编织的场合，使用4号针，5号针或轮针。

## 针的粗细




- ①附有头的2号针（身片、袖子等作片状编织）
- ②5号针（身片、领子等作轮状编织）
- ③4号针（领子、袖子等作轮状编织）
- ④钩针（起针时使用）
- ⑤麻花针（使用于交叉针）
- ⑥缝针（使用于缝合）
- ⑦轮针（身片、袖子、领子等作轮状编织）



## 棒针的拿法和线的挂法

线由左手的食指往后挂，再由中指、无名指的前面通过如图由小指的后侧穿出。




左右的棒针如图拿着、左手的食指如同天线边织边调节。（图为以右手棒针由前穿入针目挂线引出线来，是在织下针的情形。）



# 起针




## 别线锁针的起针



- ① 左手拿着起针用的线，钩针放于线的后侧。
- ② 钩针如写“6”字的要领回转。
- ③ 大拇指押住轮圈的交叉处，钩针挂线。
- ④ 由轮状中引出线。
- ⑤ 拉紧线端，重复③、④的操作。





第1针




表侧

里侧


锁针的里山




- ⑥ 端边的1针不算，接下来是起针的第1针。
- ⑦ 最后再钩1针引出线来，上图为锁针的表侧和里侧。
- ⑧ 由锁针的结束侧起以作品的线开始编织。
- ⑨ 由锁针的里山穿入棒针每1个引出1针。




## 手指挂线的起针



- ① 由线端起约是宽度的3倍处作成轮状。
- ② 由轮状的下面引出线。
- ③ 穿入2支棒针，拉紧短线。
- ④ 短线挂于大拇指上，线团的一方挂于食指上。
- ⑤ 针尖依箭头记号挪动挂线。



- ⑥ 暂时放掉大拇指上的线。



- ⑦ 大拇指依箭头记号穿入拉紧。





- ⑧ 第2针完成，重复⑤~⑦作出必要的针数。




- ⑨ 起针完成的状态，在此算第1行亦即是表侧。

## 单松紧针编织的起针



别线锁针的起针




① 起别线锁针数为 (必要针数 + 2) ÷ 2, 以作品的线织 3 行稍松的平针。




② 织片翻面, 第 1 针和第 1 行端针的沈环一起编织上针。



③ 以左手棒针依箭头记号穿入第 1 行的沈环。




④ 沈环挑上来织下针。




⑤ 左手棒针上的针目织上针。



⑥ 以左手棒针挑第 1 行沈环, 重复 3 ~ 5。





⑦ 最后的针目不织移至右手棒针, 以左手棒针挑起第 1 行的沈环, 再将原先的针目穿回左手棒针。



⑧ 2 针一起织上针, 单松紧针的起针完成, 拆掉别线锁针。

## 双松紧针编织的起针



别线锁针的起针



① 起别线锁针数为 (必要针数 + 2) ÷ 2, 以作品的线织 3 行稍松的平针。




② 第 1 针和第 1 行端针的沈环一起编织上针。




③ 第 2 针也织上针。




④ 以左手棒针依箭头记号挑第 1 行的沈环 2 针。




⑤ 2 针都织下针, 接下来的 2 针都织上针, 重复 ④、⑤ 的操作。



⑥ 最后的针目不织移至右手棒针, 左手棒针挑起第 1 行的沈环。





⑦ 原先移至右手棒针的针目穿回左手棒针, 2 针一起织上针。





⑧ 双松紧针编织的起针完成。此行算为第 2 行, 拆掉别线锁针。

# 基本的编织方法

## 起伏编织




- ① 以手指挂线的方法起针，在此算第1行。
- ② 第2行由于是看着里侧编织的行，所以要织和记号相反的针目（上针织下针）。
- ③ 重复（由针目前面穿入挂线，引出线），全部的针目织下针。





- ④ 第3行看着表侧编织的行，所以织和记号相同的针目（下针）。
- ⑤ 第3行的编织结束处。
- ⑥ 每行都是织下针，图是织好8行的起伏针，再织第9行。

## 平面编织




- ① 由别线锁针的里山引出针目，在此是第1行。
- ② 第2行，看着里侧编织的行，织和记号相反的针目（上针）。
- ③ 线放于前方，棒针如图依箭头记号穿入，挂线引出线。



- ④ 织好第2行。
- ⑤ 第3行织下针，由针目的前方穿入棒针挂线。
- ⑥ 引出线，放掉左手棒针上的针目。
- ⑦ 织好第3行。

## 轮编




- ① 由别线锁针的里山引出针目是为第1行。
- ② 针目等分于3支棒针上，作成轮状，以第4支针穿入第1针的针目。
- ③ 使用第4支针棒针织第1针，以后都作成轮状的编织。


# 织目记号和编织方法

织目记号是 JIS（日本工业规格）所制定的，请记住记号的看法和正确的操作顺序。花样编织是由织目记号组合而成的，有如织 2 并针或 3 并针时花样就显出来的针目和织挂针于下 1 行才显出花样的针目。


## I 下针



① 线置于后侧，右手棒针依箭头记号由针目的前方穿入。




② 右手棒针挂线，依箭头记号引出线。




③ 下针完成的状态。


## — 上针



① 线置于前侧，右手棒针依箭头记号由针目的后方穿入。





② 如图挂线，依箭头记号向后侧引出线。




③ 上针完成的状态。


## ○ 挂针



① 右手棒针如图挂上线。




② 下 1 针作普通的编织。



③ 织好下 1 行的状态。

## ↘ 右上 2 并针




① 右侧的针目由前方穿入，不织移至右手棒针。



② 左侧的针目织下针。





③ 移至右手棒针的右侧针目套收于左侧的针目上。




④ 右上 2 并针完成的状态。


## 右上2并针 (上针)



① 将右针目放于左针目上呈交叉状的交换位置。





② 依箭头记号穿入棒针, 2针一起织上针。




③ 上针的右上2并针完成的状态。


## 左上2并针



① 依箭头记号由2针的左侧一起穿入棒针。




② 2针一起织下针。




③ 左上2并针完成的状态。


## 左上2并针 (上针)



① 依箭头记号由2针的右侧一起穿入棒针。




② 2针一起织上针。




③ 上针的左上2并针完成的状态。

## 中上3并针




① 依箭头记号棒针穿入右边的2针, 不织移至右手棒针上。



② 第3针织下针。




③ 右边没织的2针套收于织好的针目上。




④ 中上3并针完成的状态。


## 中上3并针 (上针)




① 中央的针目和左侧的针目交换位置。



② 依箭头记号3针一起穿入棒针。




③ 3针一起织上针。




④ 上针的中上3并针完成的状态。


## ↗ 右上3并针



1 针不织移至  
右手棒针上



① 最初的针目不织移至右手棒针上。



② 接下来的2针依箭头记号穿入棒针，一起编织下针。




③ 移至右手棒针上的针目套收于织好的针目上。




④ 右上3并针完成的状态。


## ↗ 右上3并针(上针)



交换位置




① 右边的1针和左边的2针交换位置。



② 如图以右手棒针移针目交换位置。




③ 3针一起穿入棒针编织上针。



④ 上针的右上3并针完成的状态。


## ↖ 左上3并针



① 依箭头记号由3针的左侧一起穿入棒针。




② 3针一起编织下针。




③ 左上3并针完成的状态。


## ↖ 左上3并针(上针)



① 线置于前面，依箭头记号3针一起穿入棒针。





② 3针一起织上针。




③ 上针的左上3并针完成的状态。


## ↘ 右加针




① 右手棒针穿入下1针的前行里。



② 编织下针。




③ 挂在棒针上的也织下针。




④ 右加针完成的状态。

## 左加针



① 由织好的针目前2行依箭头记号穿入右手棒针。



② 移至左手棒针织下针。




③ 左加针完成的状态。


3

## 编出的加针


(下针·挂针·下针)



① 先织1针下针。



② 针目仍挂在左手棒针上，右手棒针织挂针。




③ 相同的针目再织1针下针，编出的加针完成。


3

## 编出的加针


(下针·上针·下针)



① 先织1针下针。



② 于相同的针目织1针上针。




③ 再从同一针目中织1针下针，编出的加针完成的状态。




① 由1针织出5针，先织下针。



② 接下来织挂针、下针。



③ 重复作挂针和下针，织好5针的情形。



④ 只在编出的5针织3行的平针。

## 5针·5行的玉针




⑤ 右边的3针由左侧一起穿入棒针移至右手棒针上。



⑥ 左边的2针由左侧一起穿入棒针2针一起织下针。




⑦ 移至右手棒针的3针由左侧依顺序套收于织好的针目上。



⑧ 5针·5行的玉针完成。

## ✕ 右上1针交叉针




① 棒针依箭头记号于右针目的后方通过穿入左针目。

② 织下针。

③ 右针目也织下针。

④ 右上1针交叉针完成。

## ✕ 右上1针交叉针（上针）



① 左针目由右针目的后方引出编出上针。

② 右针目织下针。

③ 2针都由左手棒针放掉即完成。

## ✕ 右上1针交叉针




① 依箭头记号左针目由前方穿入棒针。

② 编织下针。

③ 右针目也依箭头记号穿入棒针编织下针。

④ 左上1针交叉针完成。

## ✕ 左上1针交叉针（上针）




① 左针目由前方穿入棒针编织下针。

② 右针目织上针。

③ 2针都由左手棒针放掉即完成。

## ✕✕ 右上2针交叉针



① 右边的2针以麻花针取下放于前面。


② 左边的2针编织下针。

③ 麻花针上的2针织下针。

④ 右上2针交叉针完成。




### 左上 2 针交叉针



- ① 右边的 2 针以麻花针取下放于后面。
- ② 左边的 2 针织下针。
- ③ 麻花针上的 2 针织下针。
- ④ 左上 2 针交叉针完成。




### 左套右交叉针




- ① 左针目 (2 的针目) 套于右针目 (1 的针目)。
- ② 编织 2 的针目。
- ③ 接下来 1 的针目也织下针。
- ④ 左套右交叉针完成。



### 右套左交叉针



- ① 2 针依箭头记号穿入不织移至右手棒针上。
- ② 1 的针目套于 2 的针目上。
- ③ 先织 2 的针目，再织 1 的针目 (都织下针)。
- ④ 右套左交叉针完成。





- ① 3 针不织移至右手棒针上，右针目套于左边的 2 针上。
- ② 针穿回左手棒针，右针目织下针。
- ③ 接下来织挂针。
- ④ 剩下 1 针织下针完成。




- ① 第 3 针穿入右手棒针套收于右侧的 2 针。
- ② 右针目织下针后挂针。
- ③ 剩下的 1 针织下针完成。


## 滑针



① 线放于后侧，依箭头记号穿入棒针不织移至右手棒针上。





② 下1针起作普通编织。




③ 滑针完成。


## 浮针



① 线置于表侧，依箭头记号不织移至右手棒针上。




② 下1针起作普通编织。



③ 浮针完成。


## 引上针 A



① ●的行作挂针，针目不织移至右手棒针上。



② 只重复记号的行数（在此是2行）。




③ 于记号的下1行将针目和挂在棒针上的线一起编织。



④ 引上针 A 完成。

## 引上针 B



① 最后再拆解的编织方法，记号的上1行的1针前都作普通的编织，棒针由记号的最下面1行（▲记号）的针目穿入。





② 织下针，左手棒针的针目放掉。




③ 引上针 B 完成。


## 引上针 A (上针)




① ●的行于棒针上作挂针，针目不织移至右手棒针上。



② 只重复记号的行数（在此是2行）。





③ 于记号的下1行将针目和挂在棒针上的线一起编织。




④ 上针的引上针 A 完成。

## 引上针 B (上针)





- 1 记号的上1行的1针前都作普通的编织，棒针由记号的最下面1行 (▲记号) 的针目穿入。
- 2 线由后侧引出编织上
- 3 左手棒针的针目放掉。
- 4 上针的引上针 B 完成。

## 扭针




- 1 右手棒针依箭头记号穿入。
- 2 挂线引出线。
- 3 织目的基部呈扭状。
- 4 扭针完成。

## 扭针 (上针)



- 1 线放于前侧，依箭头记号穿入棒针。
- 2 编织上针。
- 3 上针的扭针完成。

## 扭针的引上针



- 1 ● 的行棒针挂线，针目以上针的扭针的要领穿入棒针不织移至右手棒针上。
- 2 只重复记号的行数 (在此是 2 行)。
- 3 于记号的下 1 行将针目和挂在棒针上的线一起编织。
- 4 扭针的引上针完成。

## 卷加针



- 1 依箭头记号穿入棒针挂上线。
- 2 也有以手指作成轮状挂在棒针上。
- 3 拉紧挂线，织下 1 针。
- 4 织好下 1 行的状态。

# 减针的方法


使用于织袖圈、领围线等的弧度线或斜线时。端针作为缝分，为了容易缝合，在此介绍端针1针立针的减针。

左侧


右侧

## 端针1针立针的减针


下针的图示





① 左端的2针依箭头记号穿入右手棒针。




② 棒针挂线引出线，2针一起编织。




③ 左侧的端针1针立针的减针完成。




① 右端的针目不织移至右手棒针上，编织下1针。



② 左手棒针穿入右针目，套收于第2针上。




③ 右侧的端针1针立针的减针完成。




左侧

右侧


上针的图示





① 左端的2针依箭头记号穿入棒针。




② 2针一起织上针。




③ 上针的左侧减针完成。




① 右端的2针依箭头记号移至右手棒针上，改变了针目的挂线方向。




② 穿回左手棒针上，再依箭头记号2针一起穿入棒针编织上针。



③ 上针的右侧减针完成。




## 2 针以上的减针




—— 右侧 ——


第1行




① 端边的 2 针织下针。



② 左手棒针穿入右手棒针的右针目作套收。




③ 织好 1 针的套收针，第 3 针织下针，和 ② 相同要领作套收。




④ 第 4、5 针也是同样的编织作套收，图是套收好 4 针的状态。


第3行




⑤ 第 2 次起的套收针，最初的针目不织移至右手棒针上。



⑥ 第 2 针织下针。




⑦ 左手棒针穿入最初的针目套收，再重复作 1 次。




⑧ 右侧的第 1 行 4 针，第 3 行 2 针的减针完成。

—— 左侧 ——


第2行




① 左侧看着里侧的行套收，端针的 2 针织上针。



② 左手棒针穿入最初的针目套收于第 2 针上。



③ 套收好 1 针，第 3 针织上针，和 ② 相同要领织套收。




④ 第 4、5 针也是同样的编织作套收，套收好 4 针的状态。


第4行




⑤ 第 2 次起的套收针，最初的针目不织移至右手棒针上。



⑥ 第 2 针织上针。



⑦ 左手棒针穿入最初的针目作套收，重复再作 1 次。



⑧ 左侧的第 2 行 4 针，第 4 行 2 针的减针完成。