

汉  
字  
书  
法

吳述鄭編著

# 汉 字 書 法 教 学

吳 述 郑 編著

山 东 人 民 出 版 社  
一九六四年·济 南

# 汉字書法教學

吳述 鄭編著

\*

山东人民出版社出版 (济南經9路勝利大街)

山东省書刊出版業營業許可證出001号

山东新华印刷厂印刷 山东省新华書店发行

\*

書号：3765

开本787×1092毫米 1/32·印張 1 7/8·字數19,000

1962年9月第1版 1964年4月第3次印刷

印数：38,001—103,000

統一書号： 7099·665

定 价： (5) 0.15元

## 目 录

一 学习汉字書法的意义.....	1
二 汉字書法的基本知識.....	4
三 对中小学汉字書法教学的几点建議.....	52
后 記.....	57

## 一 学习汉字書法的意义

語言文字是表达和交流思想的工具，也是学习一切文化科学知識的最基本的工具。汉语是我国应用最广的语言；用来记录汉语的文字就是汉字。对于使用汉字的人來說，認識和会讀汉字与会写会用汉字，是具有同等重要意义的。单就写字这一項來說，如果把字写得歪歪扭扭，不成行、不成个，模糊不清，錯字連篇，使人看不懂，或者誤会成別的意思，就不能达到表达和交流思想的目的。因此，我們把写字作为中小学語文課基本訓練的一項重要內容。

汉字不只是有它的实用价值，而且汉字書法还有它的艺术价值。在我国，书画向来是并称的。汉字就是由图画变来的。大家知道，象形字是汉字的基础。所謂“象形”，就是模拟描繪自然界的各種形象。例如“山”字原来是“”，象峯巒綿延，以后逐渐演变成为“”“”，最后成为楷書的“”字；“火”字原来是“”，象火舌上吐，以后逐渐演变成为“”“”“”，最后成为楷書的“”字；“泉”字原来是“”，象泉水流出而成川，以后逐渐演变成为“”“”“”，最后成为楷書的“”字；“雨”字原来是“”，象雨大則注如直線，雨小則成点滴，以后逐渐演变成为“”“”“”，最后成为楷書的“”字。

所以，汉字不仅能够表现自然物的各种静态，而且能够表现自然物的各种动势。由于伟大的书法家们能够创造性地“取形用势，写生揣意”，因此，他们写的字也就象绘画一样，各有独特的风格。古人评王羲之书“飘若游云，矫若惊龙”；卫恒书如“插花美女，舞笑镜台”；欧阳询书如“草里蛇惊，云间电发”；徐浩书如“怒猊抉石，渴骥奔泉”。虽然为了便于实用和随着书写工具的不断改进，汉字的形体也在逐渐变化着，但是这种“取形用势，写生揣意”的精神，却在汉字书法中一直保存下来。古人说，“见蛇斗而草书长”，这是说看到两蛇相斗而领悟到草书运笔的方法，使自己的草书有了进步。唐代著名书法家张旭，看了公孙大娘舞剑器而悟草法，也是这个道理。

古人认为，书法还能够表现写字人的性格、修养和风度。有人说颜真卿“虽犯难不可屈，刚正之气，发于诚心，与其字体无异”。这就是说颜真卿为人刚正严峻，正象他写的那种刚健笃实的字体一样。宋朝的朱熹说：“欧公作字，如其为人。外若优游，中实刚劲。”这是说，欧阳修写字，和他的为人一样：外表虽然恬淡、平和，但是骨子里却有一股刚劲之气。此外，在许多伟大的书法家的书法理论著作中，都阐发了左右相应、起伏相承、欲下先上、似欹反正的道理，这也表现了我国先人在书法方面的朴素的辩证观点和美学思想。这就使得汉字书法成为我国特有的伟大的传统艺术之一。所以，把字写得工整、美观，不仅能够更好地达到实用的目的，而且能够使人感觉舒畅愉快，精神焕发，获得美的享受。

由此看来，在中小学的語文課中，指导学生写好汉字，切实掌握汉字書写的規律，使学生能够把汉字写得正确、工整、熟練，是非常必要的；同时，通过汉字書法教学，培养学生領略、欣賞汉字書法艺术的初步能力，丰富学生的文化修养，以及培养学生热爱祖国的思想感情，也是非常有意义的。

汉字書法教学，应先从楷書教起。因为，楷書用处最大，平时学生在閱讀和写作中，用得最多的是楷書，学好楷書就有利于达到学以致用的目的；其次，楷書具有点、横、豎、撇、捺、折、钩等基本笔画，用笔变化較多，結体丰富多样，如能学好了楷書再練习其他書体，就比較容易。所以，楷書是学习汉字書法的基础。

写字可以用鉛筆、鋼筆或毛筆，但是，練习汉字書法必須用毛筆。因为，汉字本来就是用毛筆写的，不用毛筆写，就不能充分體現汉字笔画和結構的特点。例如写楷書講究运笔，不用毛筆写就不容易体现出来。同时，因为毛筆拿到手里，不象鉛筆或鋼筆那样輕便，如果随便一写，势必成为漆黑一团，自己看了也不象样子，这样就会促使写字的人按照汉字的書法規律，規規矩矩地写；及至养成习惯，再用鉛筆或鋼筆写字，也就具有法度了。因此，練习毛筆字又是写好汉字楷書的基本功。

## 二 汉字書法的基本知識

毛筆是練習漢字書法的最重要的工具，教師教學書法，必須先教給學生選擇、使用和保護毛筆的知識。毛筆是用禽或兽的毛做的。有鬃筆、鼠須筆、紫毫、狼毫、羊毫、鷄毫和兼毫等。不同的原料制成的筆有不同的性能。鬃筆、鼠須筆最硬，紫毫、狼毫次之，羊毫較軟，鷄毫最軟。兼毫如五紫五羊、七紫三羊等，則取其“剛柔相濟”。初學書法，用羊毫比較適宜而且易得。使用毛筆時，不要把筆毫完全用水泡開，要在距離筆管下端的地方，留下一、二分，保留膠性，以免筆毫散弱无力。有的學生寫字時把筆毫完全泡開，加上用力過猛，寫起字來如同往紙上刷墨一般，這是必須糾正的。毛筆用過之後，要用清水洗淨，並套上金屬的或膠質的筆帽，這樣便不會損傷鋒穎，且能耐久、好用。此外，初學書法還要注意紙、墨的選擇和使用。用的紙不宜太光滑，墨不宜太淡；用比較生澀的紙和濃淡適宜的墨練習書法，才容易見功效。

練習漢字書法，除應適當地選用工具外，還必須具有執筆、運筆、結體和臨摹等基本知識。以下分別論述。

## (一) 执 笔

学习汉字書法，必須学会执笔。只有执笔得法，写起字来才能运转自如，事半功倍。初学書法，如果一开始执笔不得当，及至养成习惯，便很难矫正。关于执笔的方法，前人总结了不少的經驗，这些經驗是應該繼承的。

执笔法分为指法和腕法。

### 1. 指法

指法是講五指执笔的方法，它說明执笔时五个手指應該怎样安排和使用。前人講究指法的理論很多，而最重要的是唐代陆希声所传的“五字法”或称“五字訣”。这五个字是“捩”、“压”、“鈎”、“格”、“抵”。

“捩”是用大指的上节端按住笔管的左方。


“压”或写作“押”，是用食指的上节端压住笔管的右方。

“鈎”是用中指的上节端鈎住笔管的前、左两方。

“格”是用无名指指甲与肉相接的地方頂住笔管的后、右两方。

“抵”是用小指抵住无名指，給无名指以輔助力量。

清代著名書法家包世臣在他的“安吳論書”中介紹書法家



图一 执笔法

黄小仲的执笔法是：食指放在大指的上面，把笔管放在食指中节的头上，用食指的上节斜钩着笔管，并且使大指指尖对着中指中节以顶住笔管，笔管正好在食指的上节和中节相交的弯处；大指节骨突出向外，上节端按住笔管使向右，食指骨横压笔管使向左，左右两边力量保持平衡；然后用中指尖钩住笔管的外面，用无名指指背顶住笔管的里面，使小指的上节骨靠着无名指的上节。这样，五个手指分布在笔管的左右前后，各尽其力，而掌心空虚，形如握卵。这就是运用五字法的双钩执笔法。

## 2. 腕法

腕法是运用腕、臂、肘的方法。腕法有三：枕腕、提腕、悬腕。

枕腕：枕腕是把左手垫在右手腕下；或者把右手腕平放在桌面上。这种方法适宜于写小楷和中楷。

提腕：提腕是右肘靠在桌面上，而右手腕提起来。这种方法适宜于写中楷和大楷。

悬腕：悬腕是手、腕、肘、臂都离开桌面，虚悬空中。这种方法便于写大楷和匾额、对联等等。

有人总结前人执笔的经验，提出五个要领，即实指、虚拳、竖掌、平腕、竖锋，这都是值得吸取的经验。

“实指”是说手指执笔要实在，要松紧适度。太紧就运转不灵，太松就使不上力量。指能实，才能做到“毫无虚发，墨无旁溢”。

“虚拳”是说执笔时手指不要贴近掌心，要使“拳可容卵”。

这样才能使轉縱橫，揮运如意。

“豎掌”是說执笔时手掌要豎起来，不要象拿鋼筆或鉛筆那样使手掌平臥着。

“平腕”是要求右手腕的背面和紙面成为平行面。

“豎鋒”是說执笔时要使毛笔的主毫豎立在輔毫的中央。这样写起字来才不会象拿着刷子刷东西一样。

明代的著名書法家丰坊，在他所著的“筆訣”中說：“書有筋、骨、血、肉。筋生于腕，腕能悬，則筋脉相連而有勢。骨生于指，指能实，則骨体堅定而不弱。血生于水，肉生于墨。水須新汲，墨須新磨，則燥湿調勻，而肥瘦适可。”这是說，每个字都有筋、骨、血、肉。筋就是字的轉折脉絡，骨就是字的間架骨骼。筋的关键在于腕，腕能悬，才能使筋脉相連而具有灵活飞动的风神、气势。骨的关键在于指，指能实，才能使点画劲挺而不致流于軟弱。血指的是燥湿，肉指的是肥瘦。用新汲的水，新磨的墨，写出字来才能燥湿合度，肥瘦适中。

五指握管的地方，也有一定的尺寸。唐代著名書法家虞世南說：“筆長不過六寸，真一，行二，草三。指實掌虛。”宋代著名書法家姜夔說：“真書执笔近头。行書寬縱，执宜稍远。草書流逸，执宜更远。远取点画长大，易于分布齐匀。”（引自明潘之淙著“書法离鈞”）这是說写楷書的时候，无名指第一节背面抵住笔管的地方，距离笔管的下端約一寸；写行書，距离約二寸；写草書，距离約三寸。此外，写小楷，执笔要稍低；写大楷，执笔就要高一些，这样才便于運轉。

练习书法，除了要懂得指法和腕法以外，还要注意身体的姿势。写字的时候，头、颈要正，两肩要平，腰、背要直，两脚要平放在地上，胸部不要紧贴着桌子，这样才便于用力，而且使力量用得均匀。

以上所讲的指法、腕法和练习书法时全身应当保持的姿势，对于初学汉字书法的人来说，都是重要的基本训练。教师教学书法时，在这些方面必须对学生作严格要求，务使养成习惯。


## (二) 运 笔

运笔也叫做用笔或行笔，是讲各种点画起止运行的规律的。写楷书怎样运笔，前人也创造了不少的方法，总结了不少的经验。其中比较简易的是“三折法”。“三折法”也叫做“三过法”。王羲之在“笔势论”中说：宋翼作书，“每作一波，常三过折；每作一点，常隐其锋而为之”。姜夔说：“一点一画，皆有三转；一波一拂，又有三折”（见所著“续书谱”）。就是说，写每一种笔画，都有起笔、行笔和收笔三步；笔锋都是欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上。运笔不要单纯地直来直去，而要“收笔藏锋”，“逆入平出”，“无往不收”。这是汉字楷书运笔的基本规律。此外，我们经常听到的还有“永字八法”，此法的好处是教人知道“永”字具备了汉字书法中最基本的八种笔法，即：侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔（图二）。这八法虽然还不能将一切笔法包括在内，但是

从中参酌变化，对掌握汉字的書写規律、提高書写水平是很有帮助的。下面就汉字楷書的点、横、豎、撇、捺、折、钩等七种基本笔画，用示意图加以具体說明。

### 1. 点（永字八法的“侧”）（图三）

写点，笔本欲右下行而先向左上行，这是第一折；紧接着向右下方行笔，这是第二折；到尽头处一駐，再回轉笔鋒向左上方輕輕帶过以收笔，这是第三折。




图二 永字八法



图三 点

### 2. 橫（永字八法的“勒”和“策”）（图四）

写横，笔本欲右行而先向左折；稍为停頓，再引笔鋒向右行；到尽头处，再稍为停頓（即駐筆），然后轉过笔鋒向左行以收笔。



图四 橫


### 3. 豎（永字八法的“努”）（图五）

写豎，笔本欲下行而先向上折；稍为停頓，再引笔鋒向


下行；到尽头处，再稍为停顿（即驻笔），然后轉过笔锋向上行以收笔。

#### 4. 撇（永字八法的“掠”和“啄”）（图六）

写撇，笔本欲左下行而先向右上折；然后回轉笔锋向左下方斜撇而出；到尽头处，稍为停顿（輕輕地驻笔），再循原路向右上方輕輕带过以收笔。




图五 竖



图六 撇

#### 5. 捺（永字八法的“磔”）（图七）

写捺，笔本欲右下行而先向左上折；然后回轉笔锋向右下方行笔；到捺将出时，又稍为一停，向右行笔以出捺；到尽头处，再稍一停顿（輕輕地驻笔），然后回锋左行，輕輕带过以收笔。



图七 捺


#### 6. 折（图八）

写折，写横到尽头处，笔本欲轉折向下行，则先提笔向上折；按照写“点”的路数，将第一頓使成点，随即引笔下行；到尽头处，稍为停顿（即驻笔），然后回锋上行以收笔。

### 7. 钩（永字八法的“趯”） (图九)

写钩，写豎到尽头处，笔本欲轉折向左上方挑出，则先循原路向右上方折；稍为停顿，就轉过笔锋向左上方挑去；到尽头处，稍为停顿（輕輕地駐筆），然后循原路向右下方輕輕带过以收笔。

这样的运笔，就是“收笔藏锋”，“逆入平出”，“无垂不縮”，“无往不收”，做到了“笔笔中锋”，“笔笔力到而匀”。笪重光說：“能运中锋，虽敗笔亦圆；不会中锋，即佳穎亦劣。优劣之根，断在于此”（見所著“書筏”）。所謂“中锋”，就是在运笔的时候，总要使笔的主毫在笔画的中間。这样刻苦练习，功夫到了，才能达到“如印印泥，如錐画沙”，“綿裹鐵笔”的境界。“如印印泥，如錐画沙”，是說自然而然，不見起止的痕迹；“綿裹鐵笔”，是說力量藏在点画之内，而外面不



图八 折



图九 钩

露圭角。

以上是汉字楷书运笔的基本方法。至于篆书和隶书则多用圆笔、裹锋。这种运笔的方法是：起笔的时候，要使笔尖在正中，把笔锋裹住，不要让它散开，然后提笔运行，到末尾稍为停顿，再逆行以收笔。分书（也叫做“八分”）多用方笔、逆锋。这种运笔的方法，就是上面所讲的“逆入平出”的方法。真书（也叫做“碑书”）有的用圆笔，例如“石门铭”、“郑文公碑”、“云峰山石刻”等；有的用方笔，例如“龙门造象”、“弔比干文”等。行书和草书多用侧笔、偏锋。这种运笔的方法是：起笔的时候，要使笔锋偏斜而下，就象用刀斜着切下去一样。这仅是就一般情况来说的，有些书法家的运笔方法，也并不完全拘执于这些地方。例如颜真卿的行、草书就多用圆笔；邓石如的篆书多用方笔，并参合分、隶笔意；何绍基作分、隶，则多用圆笔、逆锋。

有的人可能感觉这样写法未免太麻烦、太拘束了。但是，这些规律都是历代书法家通过反复的实践和研究总结出来的，不是可有可无的。对于初学楷书的人来说，这是必不可少的基本训练。只有刻苦不断地练习、揣摩，掌握这些规律并且养成习惯，写起字来，才能得心应手、左右逢源，达到“婉仰进退，收往垂缩，刚柔曲直，纵横转运，无不如意”的境界。

运笔除了要遵守以上所讲的那些规则和要求以外，还要防止以下八病。这八病是：

1.牛头（图一〇）：起笔太重，疙疙瘩瘩，象牛头一样。

图一〇 牛头




2. 鼠尾（图一一）：行笔用力不均匀，越来越轻，笔画越来越细，象老鼠尾巴一样。写撇时容易犯这种毛病。

3. 蜂腰（图一二）：首、尾重而中间细小，象蜂腰一样。写折画左斜钩“ㄅ”和右弯钩“ㄆ”时容易犯这种毛病。



图一一 鼠尾



图一二 蜂腰

4. 雀膝（图一三）：两头轻，中间重。写折画左斜钩“ㄅ”时容易犯这种毛病。

5. 竹节（图一四）：写横画或写竖画，中间细，两头粗，象竹节一样。

6. 稼角（图一五）：起笔、收笔不干净，露稜角。



图一三 雀膝



图一四 竹节



图一五 稼角