

增补本

# 钢笔字写法

邓散木 著

上海书画出版社

269768

## 再 版 说 明

这本《钢笔字写法》写于一九五九年前后。在整理出版和增订再版过程中，有几点情况说明如下：

一、本书的“简化汉字”、“汉字简化偏旁”，是依据国务院一九五六年公布的《汉字简化方案》书写的，所以对其中在后来的简化方案中有所变动的个别字，编者根据不同情况作了删改。

二、一九六四年以后简化的部分汉字，在本书中以繁体出现。为了保持原作面貌，编选时未作改动。

三、原稿“行书部分”中的“行书基本笔画”部分散失，现根据作者生前出版的《行书练习本》（文字改革出版社一九六一年十一月出版）中有关内容补上，但字形、体例和后文的示范写法不尽一致，仅供参考。

四、附录的“邓散木钢笔正行草字范”，收集了作者不同风格的作品，使读者从中可以欣赏到作者整体的艺术风貌。

编者

一九八九年三月

钢笔字写法 增补本 269768

J292.1/4-1P

10119983-XCP

洛阳工程专科学校

1990.8.31.

图书馆藏

## 目 录

### 一、楷书部分

1. 楷书的练习方法.....	1
2. 楷书的基本笔画.....	9
3. 楷书的示范.....	13
4. 简化汉字写法示范（繁简对照）.....	19
5. 简化偏旁写法示范.....	30

### 二、行书部分


1. 行书的基本笔画.....	40
2. 行书示范.....	43
3. 简化汉字写法示范（繁简对照）.....	49
4. 简化偏旁写法示范.....	60
5. 简化汉字写法示范.....	62

附：笔记的写法.....	70
邓散木钢笔正行草字范.....	77

269768

# 楷书的练习方法

执笔和运笔：一般的钢笔执法，笔杆和纸面的距离角度，大都在 $40^{\circ}$ 至 $50^{\circ}$ 之间。（图一）根据我个人经验，钢笔字最小可写到四毫米左右，最大可写到二十五毫米左右，其主要关键，在于执笔的斜度。例如写四毫米左右的小字，笔杆的斜度，要在 $70^{\circ}$ 至 $75^{\circ}$ 之间。（图二）写十毫米



（图一）



（图二）

左右的字，笔杆的斜度，要在 $50^{\circ}$ 至 $60^{\circ}$ 之间。（图三）写二·五厘米左右的字，笔杆的斜度，要在 $10^{\circ}$ 至 $20^{\circ}$ 之间（图四）。总的原则是，字越小，笔杆和纸面距离的角度越大，字越大，笔杆和纸面距离的角度越小。因钢笔近



左：（图三）

上：（图四）

尖处的一条细缝，能开能合，富有弹性，合则细，开则粗。写小字时，笔杆几乎垂直，笔尖轻轻着纸，可以划得很细，转折处稍为用力按压，

笔尖微微张开，笔画就比较粗些，这样，即使很小的字，也能像毛笔字一样显出笔势来了。但要注意，笔尖垂直，很易触破纸面，墨水也很易往下流注，所以写小字要用稍厚的纸张，下笔要轻，墨水要蘸得少些。写大字时，笔杆卧下，按得较重，使笔尖或开或合；横直画起笔及转折处，多用些力，使笔尖尽量张开，然后慢慢收拢。一般钢笔尖的性能，划得最粗可达一毫米到二毫米，所以就是大字，也有可能写到像毛笔中楷那样漂亮的，不过纸张要特别厚实，不然更容易被触碎。（这里所介绍的，只是普通蘸墨水的钢笔用法，


金笔笔尖弹性较差，所以不可能写得太大太小，但如运用得法，也能写出粗细笔画来的。)至于笔画的某些地方宜轻而细，某些地方宜重而粗，每一笔有每一笔的规律，要多多参阅“楷书基本笔画”里有。记号之处，记熟了这些，自然就能运用自如了。

横平竖直：开始学习楷书时，由于过分当心，不免写得呆板，这并不要紧，不用怕，一熟练自然会生动。拿第一天写的字来比一比第五六天写的字，自然会产生信心，有了信心，对写好钢笔字的努力，也自然会有决心了。不过应该注意写字的第一个基本原则：“横平竖直”。“横平竖

“直”的平，不是一般的平，而是带斜势的平。因为人的两眼，视觉并不平衡，横画真正画得平了，由于眼睛的错觉，看去就像向右倒了下去。（图五）所以横画必须稍带斜势，但又不可斜得过分。大致横画斜度应为 $5^{\circ}$ 至 $7^{\circ}$ 左右。（图六、七）超过这角度，



图五



图六



图七

太平，（图九）  
都不好看。所  
谓“竖直”，就是

每一个直画，不论中间、左右、上



图八




图九

下，都要画得很直，不可歪斜倾侧。  
(门的左直，人、彳等的直画例外。参阅  
“楷书基本笔画”1下。)

**掌握重心：**写字的第二个基本原则是：“掌握重心”。由于汉字是由点、画、撇、捺等笔画所组成，所以形态各有不同，有正方形的，有长形的，有扁形的，有顺三角形的，有倒三角形的，有不等边多角形的，写时必须掌握每一个字的重心，不然字就站不稳。(图十)

**注意匀称：**练习楷书，如能掌



图十

握上面两个原则，已能达到整齐美观的要求，但字和字的排列，还须注意“匀称”。“匀称”是适当，不是均匀。字形有长短、大小，笔画有多少、斜正，如每字都依方格，四平八稳地写成同样大小，均匀是均匀了，可是看去不顺眼。东晋时代有名的大书法家王羲之说：“字写得像算盘珠

一样，一颗颗排列得整整齐齐，便不能算写字”。所以一定要依着字形笔画，作适当安排。例如目字狭长，不能写成正方作目，日字和国字大小悬殊，不能写得跟国字一样大。总之，字形大的，写得大些，字形小的，写得小些；笔画多的，写得大些，笔画少的，写得小些，这样就不会觉得呆板。

# 楷书的基本笔画

(注意:有。的地方写时要按得重些)

名称	笔划	写法	字例
点	丶	丶	为 以 义 小 心
	丨	丨	𠂇 言 齐 庄
	、	、	冠 空 心 性 点
横	一	一	三 旦 廿 丁 万
	一	一	牛 扑 机 轮 粮
直	丨	丨	十 半 年 中 车
	丨	丨	门 什 往 性 骨
	ノ	ノ	人 会 左 乃 寿

名称	笔划	写法	字	例
撇	一 ノ ノ	一。 ノ。 ノ。	平乎后乔重 月居头川庄 入众乍向往	
捺	＼ 一	＼。 一。	八大反吞春 之乏运走足	
挑	ノ 一 ノ	ノ。 一。 ノ。	江朴特将 云去丢玄虫 冷地理红轮	

名称	笔划	写法	字	例
	丨	丨。	丁 可 东 划 事	
	丨	丨。	了 子 手 际 部	
	レ	レ。	以 民 农 长 铃	
	し	し。	戈 氏 犭 民 武	
勾	し	し。	儿 元 毛 党 札	
	ヽ	ヽ。	心 必 志 思	
	乙	乙。	几 气 风 飞 九	
	フ	フ。	刀 力 句 母 即	
	一	一。	写 买 宇 皮 勇	

名称	笔划	写法	字	例
折	フ	フ。	门日用国	
	フ	フ。	今回扫罗咸	
	L	L。	亡升击区甚	
	フ	フ。	么乡系红幼	
	フ	フ。	又冬麦社登	
	フ	フ。	女母毋巢巡	

# 楷书示范

## 沁园春 雪

北国风光，  
千里冰封，  
万里雪飘。  
望长城内外，  
惟余莽々；  
大河上下，  
顿失滔々。  
山舞银蛇，  
原驰腊象，  
欲与天公试比高。  
须晴日，  
看红装素裹，

分外妖娆。

江山如此多娇，  
引无数英雄竞折腰。  
惜秦皇汉武，  
略输文采；  
唐宗宋祖，  
稍逊风骚。  
一代天骄，  
成吉思汗，  
只识弯弓射大雕。  
俱往矣，  
数风流人物，  
还看今朝。