

故宫珍藏历代名碑法帖技法系列

龙藏寺碑

技法精讲

故宫博物院编

紫禁城出版社

故宫珍藏历代名碑法帖技法系列

《龙藏寺碑》技法精讲



故宫博物院编

紫禁城出版社

《龙藏寺碑》技法精讲

图书在版编目(C I P)数据

《龙藏寺碑》技法精讲 / 任正雷撰. — 北京 : 紫禁城出版社, 2010.4

(故宫珍藏历代名碑法帖技法系列 / 姚建杭主编)

ISBN 978-7-80047-985-4

I. ①龙… II. ①任… III. ①楷书—书法 IV.

①J292.113.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第061302号

定 书 版	印 开	印 制	总 策 划	王亚民 赵国英
价 号	次 次	张 张	主 编	姚建杭
	印 刷	本 刷	编 写	任正雷
二十八元	七	八开	责 任 编 辑	程同根 付韦鸣
			装 帧 设 计	吴涤生 刘远
			责 任 印 制	马静波
			出 版 发 行	图片提供 故宫博物院资料信息中心
			地 址	北京市东城区景山前街4号
			电 话	010-8500七八一六 010-8500七八〇八
			传 真	010-6512九四七九
			邮 编	100009
			杭 州 典 集 文 化 艺 术 有 限 公 司	北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

一、基本笔画 点 横



横：横画一般为左低右高，书写时笔锋轻轻逆向着纸直下（或斜下）落笔，随即提笔翻毫，调整笔锋后铺毫右行至收笔处，利用笔毫的弹性，提笔向左顿收。其中起笔的轻重是变化的关
键。基本的横有长横和短横。如『长』的长横、『王』的首横起笔作顿势、『与』的下横、『其、旨、王』的第二横等，起笔则为轻势。

点：书写时先朝左上方轻轻落笔，笔尖着纸后，即折锋向右下侧铺毫，继而向左下行笔，至点的下端提笔调锋，折回点的中心，收笔离纸。需要出锋的点，则收笔出锋。书写时要保持起笔、行笔、收笔过程的完整。基本的点有侧点、长点、撇点、挑点、仰点、俯点等。如『广』字首点为侧点；『复』字为长点；『恶』字为仰点和俯点；『法』字第三点为挑点等；『充』字为横点，『定』字为竖点。

年

军

拂

闲

于

粗

竖：竖画直立挺拔，常在字中起支柱作用。基本的竖有悬针和垂露之分，其中『年、军』的竖画为悬针竖；『拂、闲』为垂露竖；『于、粗』为带钩竖。

使

途

遥

奉

度

八

撇：基本的撇有长斜撇、短斜撇、平撇、兰叶撇等。其中『遥』字为平撇；『度』字为兰叶撇；『八、使』字第一撇为短斜撇；『途』字为斜撇；『奉、使』字第二撇为长斜撇。

人

含

建

之

故

发


捺：基本的捺有纵捺、横捺和反捺。纵捺和横捺的区别在于笔势的平斜不同，反捺则是捺的一种变化方式，写法与长点相同。如『人』字的纵捺和『达』字的平捺起笔较轻，而『含』字的

纵捺和横捺则起笔作顿势。


提：基本的提有竖提和平提两种。其中『坏、长、食』三字为竖提；『地、琮、按』三字为平提。平提的写法与挑点相同，起笔作顿略重，收笔轻，提笔出锋，竖提的折处可方可圆。



钩：基本的钩有竖钩、横钩、背抛钩、戈钩、横折钩、横折弯钩等。其中竖钩、斜钩、坚弯钩的起笔一般都用顿势，坚弯钩的折处须用提笔，行笔较为圆畅。横折弯钩起笔可轻可重，折处可提可顿，可圆可方。『章』字的坚弯钩收笔作顿不露锋钩出，是竖弯钩的一种变化方式。



折：折的基本形态有横折、竖折和撇折。如『名、自』为横折；『安、至』为撇折；『匪、区』为竖折。折的书写关键是折处的提按和表现形态的方圆。



二、偏旁部首

单人旁



双人旁：第一撇略短而平，第二撇略长而斜，两撇画笔势相连但不平行。竖画用垂露竖，带有一定的弧度。双人旁在字中占地位宜狭不宜宽。


俗 仁 行 术 徒 徐

『似』字右部较矮，故单人旁伸展，左右一纵一横。『使』字单人旁收束，右部长撇插入其下。右部呈横势者，单人旁的竖画宜向下伸展，如『似、侶、僧、依』等字。左右长短相仿者，宜左低右高，如『俱、僧、依』等字。

似 侶 使 俱 僧 依

『𠂇』字右边长而大，故单人旁写得较狭，让出空间给右部。『𠂇』字右长，勿使局促，三撇画要写出平直的变化。『伟、传』字右部上下伸展，与左部一长一短形成对比。

使 𠂇 伟 𠂇 传 伽



木字旁：短横起笔略重，收笔略轻，成左细右粗形态。短撇向左下方撇出，须力送到底。点的位置宜高不宜低，补在笔画的空处。木字旁的宽度要根据右部笔画多少来定，右旁宽的，木字旁就窄，右旁狭的木字旁则宽。『林』字左右相同，写成一大一小，一短一长，一收一放，并互为穿插。



『情』字右旁横伸入左部点下空处，所以『忄』旁左点要注意避让。『林』字左高右低，右旁的竖画上开下合。『惟』字右部撇画穿插，使左右密不可分。



竖心旁：左点比右点略重而低，左点取直势，右点取横势离竖画略近，左右点位置宜略偏上，笔势相连。竖画中段用笔较轻，并略带一定的弧度。竖心旁在字中占位较狭，不宜宽。





『扬』字笔画左右揖让有致，『拯』字左右结合紧密，注意笔画的长短，收放处理，『扰』字右部长大，故提手旁略收以让右，『握、揖』两字提手旁则相对伸展。



『提』字左纵右横，竖钩纵向伸展，右部横画横向伸展。『揖』字竖钩含蓄，『推』字上窄下宽，稳定如山。『指』字相背，控制好距离。『机』左收敛，以让右部戈勾伸展。



提手旁：短横左重右轻，竖钩起笔重，出锋轻快锐利，提笔出锋处须与右部第一笔起笔相呼应，短横和提笔位置宜略靠上。提手旁宜狭不宜宽。





珠

瑶

璫

瑩

宗

朱

王字旁：『王』旁三笔之间的距离安排要匀称，且要写出长短、俯仰、粗细等的变化，王字旁宜高不宜低，宜狭不宜宽。

车字旁：车字旁形态较长，诸多横向笔画宜有变化，末横向左伸展，且左低右高，如『轮』字左长右短，『车』字旁重心宜略上提。『转』字处理成相向。『轮』字右部上提，与左上平头，别有意趣。

轩

尔

轂

轎

由

貨

方字旁：点取斜势，一般先写横折斜钩，后写弯头撇，横折斜钩取曲势，撇笔取斜势，用力撇出不可曲，曲则无力，撇画起笔须与首点相对。『于』字旁、『方』字旁类同提手旁，唯撇画宜势足，用力撇出。

于

施

于

旋

于

轻

人

施

松

旋

才

轻

金字旁：『金』字居左，撇画要长，右捺化点，三横画左伸右缩，以让右部笔画的安排，两点紧靠竖画，左右互为呼应。

锦

钟

隋

隐

阴

阳

土字旁因笔画较少，因此位置宜略靠上，不宜下坠。『城』字、『域』字为呼应斜钩造成右部左倾，『土』字旁写得略向右倾。『地』字右部扁，故『土』字旁上下伸展，与右部构成一纵一横的对比。

坊

堦

域

地

钟

金 锤

土字旁：首横起笔重，收笔轻，一般不出锋，短竖起笔须顿笔。提画起笔略重，向右上方出锋，『土』字旁不可占位置太多，太宽则右边笔画难以舒展。

城

城


塔

壞

地

地

三点水：三点不宜写在一条直线上，一般第一点偏右，第二点靠左，使三点位置参差。三点要有轻重、俯仰的变化，笔势要互为呼应。



火字旁：火字旁左点低右点高，笔势相连，左点带挑，右点带撇尾，左点取直势，右点取斜势。撇画上段宜直，下段较曲，右下点须用力按笔，形不宜长。

漏

漏

湯

湯

燧

燧

煩

煩

燈

燈

烟

烟

涼

涼

深

深

滿

滿

汲

汲

海

海

河

河

滅

滅

濟

濟

沉

沉

河

河

治

治

鴻

鴻

『深』字右部较宽，三点几乎写在纵向的一条直线上，让出空间以利右部笔画的安排。『海』字横画穿插入左部空处。『满』字字势横扁，三点纵向进行压缩。

三点水的字，右旁大的，宜靠得紧一些，右部笔画少的，三点间的距离可相对疏些，如『沉』字较疏，『河』字较紧。