


# 围棋实战 综合技巧精选

薛至诚 郝守维 编



北京体育学院出版社

# **围棋实战综合技巧精选**

薛至诚 郝守维 编

北京体育学院出版社

## 围棋实战综合技巧精选

薛至诚 郝守维 编

---

北京体育学院出版社出版发行  
(北京西郊圆明园东路)

新华书店总店北京发行所经销  
北京市顺义县小店印刷厂印刷

---

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 10.5 定价: 4.50元 (压膜装)

1987年12月第1版 1990年8月第2次印刷 印数: 15000册

ISBN7-81003-053-1/G·39

(凡购买本版图书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

## 前　言

所有的围棋爱好者大概都渴望提高棋艺水平，然而，许多人因不知从何入手，结果费力很大，收效却甚微。

其实，对于业余爱好者来说，所谓棋艺水平，就是指掌握围棋各种技巧的程度和运用它们的能力。爱好者不断积累有关围棋技巧的知识，并用之于实战，这一过程就是棋艺提高的过程。积累得多了，自然会总结出许多规律性的东西，这时由量变到质变，棋艺很可能就产生了飞跃。总之一句话，爱好者要想进步，就必须掌握并运用各种围棋技巧。

据此，我们精选了聂卫平、马晓春、刘小光、华以刚、王汝南、吴玉林等著名棋手所撰写的优秀技巧专题讲座、实战心得，以及部分有关实战技巧的精采编译文章，经过系统整理、编写成《围棋实战综合技巧精选》一书。

本书分“布局的常识及技巧”、“高级布局构思”、“运用定式的技巧”、“中盘战的技巧”、“收官技巧”等五章。爱好者必须或应当知道的围棋技巧，可以说基本上都包括在这五章的内容中。读者只要细读本书，努力领会，必会有所收益。

最后强调一点：本书固然能使读者懂得各种实战技巧，但关键是在实战中运用。记住，提高棋艺最根本的方法是在实战中磨炼。

编写者

1987年10月

# 目 录

<b>第一章 布局的常识及技巧</b> .....	( 1 )
<b>一 流行的布局类型</b> .....	( 1 )
1 “平行型” 小目布局.....	( 1 )
2 二连星布局.....	( 2 )
3 “中国流” 布局.....	( 3 )
4 “对角型” 小目布局.....	( 5 )
5 对角星布局.....	( 6 )
6 “秀策流” 布局.....	( 7 )
<b>二 大场与拆边</b> .....	( 8 )
1 有关大场的常识.....	( 8 )
2 拆的技巧.....	( 17 )
3 夹攻.....	( 27 )
<b>三 如何发挥子效</b> .....	( 34 )
1 实地与外势.....	( 35 )
2 高与低.....	( 37 )
3 轻与重.....	( 38 )
4 破坏对方的理想构图.....	( 40 )
<b>四 急所与形势要点</b> .....	( 42 )
1 急所.....	( 42 )
2 形势要点.....	( 45 )
3 树立大局观.....	( 47 )
<b>第二章 高级布局构思</b> .....	( 52 )

一	发挥想象力的构思	( 52 )
二	敏锐的大局观	( 72 )
三	名家论职业棋手的布局	( 79 )
<b>第三章 运用定式的技巧</b>		( 97 )
一	如何掌握定式	( 97 )
二	怎样选择定式	( 106 )
三	构思能力和定式选择	( 114 )
四	有关星定式的常识	( 125 )
五	定式发展中的新手	( 130 )
<b>第四章 中盘战的技巧</b>		( 141 )
一	对攻基本知识	( 141 )
二	打入与侵消	( 157 )
三	对俗手和无理着的反击	( 190 )
四	缠绕攻击与波状攻击	( 207 )
五	实战中的攻防	( 208 )
六	补断的技巧	( 238 )
七	有趣的吃子法	( 245 )
八	打劫的知识	( 254 )
九	关于形势判断	( 268 )
<b>第五章 收官技巧</b>		( 295 )
一	怎样识别先后手官子	( 295 )
二	计算官子目数的技巧	( 300 )

# 第一章 布局的常识及技巧

下围棋时一般多从边、角开始着子，双方各施计谋，抢占有利据点，这前几十着的布阵阶段叫做布局。

一局棋的胜负取决于布局、中盘、收官这三个阶段，而布局则是基础。如果布局得力，就能够顺利地进入中盘，从而导致最后的胜利。有些围棋爱好者往往忽略布局的重要性，认为只有中盘战决定胜负，当然中盘激战之时，“棋错一着，满盘皆输”，对于胜负来说确实十分重要，但是布局的优劣对中盘却有直接的影响。在高水平棋手的对局中，往往布局一旦失利，便很难挽回劣势。

在布局阶段，面对寥寥数子的棋盘，怎样走才能取得优势呢？这个问题常使一些初、中级水平的爱好者感到很迷惑。本章就布局的类型及初步走法，定式的选择，以及高手实战布局的讲解等几个方面，向读者介绍一下关于布局的常识及技巧。

## 一 流行的布局类型


### 1 “平行型”小目布局

图一 黑白双方各占相邻的两个角叫作平行型布局，这种下法比较平稳。

黑1、3占错向的小目，黑5守角，这是六十年代盛行的

布局。由于这种走法黑棋比较稳健简明，所以现在仍为很多棋手所喜爱。


白6挂角是大场，如在7位低挂，或在8位大飞挂也都是常见的。黑7下托是重视实地的下法，至白12是双方平稳的定式。近年来，黑7这手棋，很多高手走于A位，意图是配合右上的无忧角对白6一子进行夹击，而争取主动。黑13挂角，白14夹攻，到此告一段落。将来在右边，黑于B位拦与白C位拆是双方以后争夺的好点。这是平型小目布局的一个例子。



图一 平型小目“坚补平”

## 图二 黑1、3占据相邻的两个星，称为二连星布局

图二 黑1、3占据相邻的两个星，称为二连星布局。黑5如占扭位则成为三连星，这样的布阵是偏重于外势的棋手



图二

所喜欢下的，容易形成大规模的作战。”<sup>1</sup> 沈祖德对围棋布局，最喜欢黑5高挂是最常见的。对于白6托，黑7到11是贯彻攻势作战的意图。白12下立失利非常大，但是黑13再占大场步调很快。白14挂角，黑15飞镇，继续扩张右边和上边的势力，形成了典型的势力与实地相对抗的布局。这是二连星布局作战的一例。

### 3 “中国流”布局

图三 黑1、3、5三子的配置便是“中国流”布阵。1965年以著名棋手陈祖德为首的中国围棋代表团，在访日的首场比赛中创造的“中国流”布局，到了七十年代已风靡棋




图 三

界，成为极其流行的布局，被誉为围棋布局史上的一座金字塔。目前，无论在我国或日本的各种比赛中，采用“中国流”布局的对局都占有极大的比例。很多棋手认为这是黑棋易于掌握主动权的有力布局。黑5也有走在A位的，称做“高中国流”。

黑5的位置使右边形成了一个有力的阵势。白6挂或走于B位拆都是流行的走法。黑11拆成为两翼张开的阵势。白12好点，防止黑于此处挂并准备打入右下的黑阵。黑13如在右下守角是稳健之策，图中黑13尖冲白“三三”，压低白棋控制中腹，也是照应全局好点。至黑17，这是中国流布局的有

力战法之一。

#### 4 “对角型”小目布局

图四 黑白双方各占两个对角，成为交错的形式叫作对角型。与平行型相比，对角型的布局较为复杂些，并容易导




图 四

致激战局面。


白6高挂是正着，若于A位挂，则被黑占B位，既拆边又夹攻，白棋不满。白8尖是好手，防止黑棋飞压张势。黑9飞攻白6一子，待白10尖出黑11顺势飞起是积极的下法。白16先手飞压后，再于18位挂角是大场。此时也有立即于C位打入挑起急战的走法。到此可以大致看出对角型布局与平行型

布局的区别。

### 5 对角星布局

对称的“星位”

图五 黑1、3两着占据相对的星位，称为对角星。此布



图五

局有利于争取主动攻击对方，为一些力战型的棋手所喜爱。我国著名棋手如陈祖德、聂卫平也很喜欢并擅长采用对角星布局，曾以此多次战胜日本的高段棋手。

对于黑5挂角，白可以采用各种夹攻，图中白6三间高夹是近年较为流行的。黑7大跳后于9位飞压是强有力的手法，至白14止，黑虽稍损实地，但能占到15位的好点，配合上边的厚势，攻击白6一子，亦可满意。白16跳，黑17镇头。

严厉，既扩大中腹势力，又可以使左边在攻击白棋时获得实地。此图是高手实战中出现的棋形，虽然并不能说黑已占优势，但它体现了黑方运用对角星布局的积极战法。

## 6 “秀策流”布局




图 六

图六 白4不占左下空角，而立即挂角，是不愿黑走成图一的平行型。黑5继续占错向的小目，这样的型叫做“秀策流”或“1、3、5”布局。这种布局是一百多年前，由日本的“本因坊”秀策研究创造出来的。从那时起，以三线为地域线，四线为势力线的较科学的围棋布局理论开始逐步形成。秀策流布局黑棋比较简明和注重实地，至今还很流行，不少棋手仍然喜欢采用。当然，这种布局经过研究，又

有了新的发展。

黑7小尖是稳健的下法，过去由于黑方不贴子，这样下是简明的态度，现代棋手大多走于A位一带夹攻。白8以下是常用定式，黑15夹攻白4一子是好手，白16压迫黑棋，扩张自己势力是全局的好点。黑17尖好，争先手于19位飞封，至此为止是黑方采用秀策流布局，持简明态度的一例。

以上简单举例介绍了六种流行的布局。但围棋千变万化，学习布局要做到理解，不应盲目效仿，应举一反三，方能有所收益。

## 二 大场与拆边

### 1 有关大场的常识




①大场 布局中称作大场即是指大的处所。除占角、守角、挂角是当然的大棋外，图一双方在A、B、C、D四点附近拆边便是典型的大场。其次，如图二中的分投，图三中的拆拦，或白于A位拆二等等都是好点，也属大场。

②理想形 占据大场时，要考虑到棋的配置，棋形好，效率才高。什么样的形是理想的结构呢？

“两翼展开形”：图四是一例。黑棋配合小飞守角两边开拆是理想之形，对方难于侵消，今后黑再于A位或B位关补也是好点。

“箱形”：图五中黑棋四个子构成立体形状，是箱形的一例，其形生动，效率高，有利于向外发展，以后如再能于A位补，所围的地域也十分可观。

好的结构：例如图六黑星配合大飞守角再拆边是好的配置，以后于A位守角、B位关张势，皆为好点。






图 四




图 五





图 六


③大场的选择：盘上有两个或几个大场时，占哪个好，这时我们便要根据全局的配置，分析其价值大小，优劣缓急，在选择上动一点脑筋。

图七 双方在A位拆边，不仅是小飞守角的势力发展方向，同时又限制了对方，象这样一类不可多得的大场，从拆边的意义上讲，是双方必争的。




图七

图八 对于白单关角，黑1拆价值大，以后还可走A位或B位侵角，如果左下白棋是小飞守角，黑1拆这手棋便不那么吸引人了。



图八

图九 黑1拆拦不但扩大了角地，同时还准备于A位严厉地打入，这是较急的大场。图十与图九形虽相似，但由于白棋厚实得多，根本不存在打入，所以黑1拆这手棋的价值较之前图则属于不急之处了。



图九