

中国名家书法技法

书 华◎编

董其昌书法技法

名家名字集，

书法详解析，
先学形似后神似，

书法入门渐提高，
集字临习入佳境。

仁心著於遠邇

國不謀

其功除累不以威力此至德全

於天下矣萬全德以率列國則

於天

武之

事矣樂生

幾於湯武之事矣樂生

其辭

以待其辭

矣樂生

大綱牧民明信以待其辭

矣樂生

矣樂生

矣樂生

云南出版集团公司
云南美术出版社

最全最新
名家名字



中国名家书法技法

书华◎编

董其昌书法技法

名家书法

经典实用



云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名家书法技法 / 书华编. —昆明 : 云南美术出版社,
2012.3

ISBN 978-7-5489-0755-8

I. ①中… II. ①书… III. ①汉字—书法 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 053268 号

中国名家书法技法 董其昌书法技法

编 著：书 华

责任编辑：李 林

出 版：云南出版集团公司

云南美术出版社

地 址：昆明市环城西路 609 号

邮政编码：650034

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市俊峰印刷厂

开 本：889×1194 毫米 1/16

印 张：12

字 数：160 千字

版 次：2012 年第 1 版

印 次：2013 年第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5489-0755-8

定 价：398.00 元 (全 10 册)

本书定价：39.80 元

目 录

书写姿势	4
第一章 基本笔画	7
第二章 偏旁部首	19
第三章 间架结构	33
第四章 章法与创作	55
第五章 董其昌书法集字赏析	65

中国名家书法技法

书华◎编

董其昌书法技法

名家书法
经典实用



云南出版集团公司
云南美术出版社

前 言

董其昌（一五五五一六三六），字玄宰，号思翁、思白，又号香光居士，华亭人。官至礼部尚书，卒諡文敏。是晚明最傑出、影响最大的书画家。他所著《昼禅室随笔》对后世学人影响极大。

董其昌书法初以颜真卿入手，他自己曾说：“初师颜平《多宝塔》，又改学虞永兴，以为唐书不如晉、魏，遂仿《黃庭经》及鍾元常《宣示表》《力命表》《还示帖》《丙舍帖》。凡三年，自谓逼古，不复以文徵仲、祝希哲置之眼角。”由此可见董其昌的学书历程，亦可见其自视甚高。同时，他还汲取李北海、徐浩、杨凝式、米芾等各家之长融入自己的艺术创作。

所以，他的书法综合了晉、唐、宋、元各家的书风而自成一体。其书法点画圆劲秀逸、平淡古朴；章法上疏朗匀称，力追古法。

董其昌除了在书法方面的成就外，其山水画古雅秀润，意味隽永；其诗清丽自然，婉约蕴藉，其文洋洋洒洒，妙趣横生，他在书画鉴定了眼力不俗，堪称一绝。

本书从练习董其昌书法基本技法入手，逐一加以说明，由浅入深，由易到难，然后董其昌书法集字赏析等，供书法爱好者参考和临习，是广大书法爱好者练习书法的范本，希望能给广大书法爱好者提供帮助和提高书法艺术。

目 录

书写姿势	4
第一章 基本笔画	7
第二章 偏旁部首	19
第三章 间架结构	33
第四章 章法与创作	55
第五章 董其昌书法集字赏析	65

书写姿势

毛笔的认识

毛笔由笔杆和笔头组成。

笔杆多用竹管制作，要直，形圆，粗细适中，轻重适宜。笔毛多由动物的鬃毛制作，由于笔毛的种类不同，可分硬毫（狼毫）、软毫（羊毫）、兼毫（狼、羊毫混合）三大类，按笔毛的长短可分为长锋、中锋、短锋。初学楷书以大楷长锋羊毫为宜。

好笔必须达到以下几点：笔杆要直，粗细适中，锋毫要尖，手压毫尖要锋齐，笔毫中部略鼓，成橄榄状，且有一定的弹性。

笔毛部分包括笔根、笔肚、笔锋三部分。笔根部分与笔杆部分相连，不可贮墨与书写；笔肚部分主要用来贮墨；笔锋部分用于书写。

毛笔的选择须遵循“大字用大笔、小字用小笔”的原则，宁可大笔写小字，不可小笔写大字。毛笔每次用过之后应顺着锋毫用清水洗净，恢复原状后再悬挂起来以备下次使用。

执笔

书写中执笔位置应在笔杆的中部，写大字可偏上，写小字可偏下，写3—5cm的字居中执笔。

正确的执笔应遵循以下原则：1.笔杆垂直，以求锋正；2.指实掌虚，运笔自如；3.腕肘悬起；4.执笔不可太紧。



执笔方法有多种，现多采用五指执笔法。简单说就是：拇指按住笔管内侧，食指压住笔管的外侧，与拇指相对；中指勾住笔管的左侧；无名指顶住笔管的右侧，与中指上下相对；小指在无名指的下方，帮助无名指用力。

姿势

写字的姿势有坐姿与立姿两种，坐姿宜写中、小字或小幅作品，立姿用于书写大字或大幅作品。

坐姿的要求：上身正直，胸不贴桌，背不靠椅，两肩要平，两脚分开平放于地，双肘外拓，左手压纸，右手执笔。笔杆要正，且与右眼对正。

立姿的要求与坐姿基本相同，只是身体可略向前倾，腰部不要挺得太直，全身略为放松，且左手压纸，但不能用力过大以支撑身体。



执笔



坐姿

用 笔

用笔，就是运用毛笔在纸上书写点画的方法。它是通过起笔、运笔和收笔这三个基本动作来完成的。行书的用笔方法虽然是在楷书用笔的基础上发展起来的，却比楷书要复杂得多。它既有楷书的点画，又有草书的使转，有藏有露，有转有折，有顺有逆，是非常灵活的。

起笔法

行书的起笔法分圆笔藏锋法、方笔切入法、逆笔藏锋法、逆势搭笔法与顺锋尖笔法。其实，行书本身并没有约定俗成的用笔法，其用笔分别借助于篆、隶、楷和草等书体。现在以横画为例，说明其具体的用笔方法。

1.圆笔藏锋法（图 1.1）也称篆书起笔法，是篆书起笔常用的笔法，后来被借用到行书笔法中来。方法是先把笔尖逆向右，然后反折使笔毫平铺纸上，再向右行笔。此种起笔法有藏锋敛锷、灭迹隐端、万毫齐力、饱满圆融之妙，给人以圆浑蕴藉的艺术享受。颜真卿常用此法，其行书《祭侄稿》、《争座位帖》即为圆笔藏锋法的代表作。



图 1.1

2.方笔切入法（图 1.2）也称隶书起笔法，是隶书起笔常用的笔法，后来被人借用到行书笔法中来。方法是笔尖向上，猛然下切，然后迅速调整笔锋右行。须注意的是，切入动作要爽利，如快剑砍杀，不可有丝毫的犹豫与迟疑。此种起笔法有峻利峭拔、刚劲雄强、棱角分明之趣，给人以骨力凝重的艺术享受。褚遂良常用此法，其行书《雁塔圣教序》即为方笔切入法的代表作。




图 1.2



图 1.3

3.逆笔藏锋法（图 1.3）也称楷书起笔法，是楷书起笔常用的笔法，后来被借用到行书中来。方法是笔尖向右下，逆锋向右下按，然后调整笔锋右行。逆笔藏锋与圆笔藏锋虽均为逆锋，但逆笔藏锋起笔时笔尖在笔画的左方靠上，笔尖向右下；圆笔藏锋起笔时笔尖在笔画的左方靠中，笔尖向右。且逆笔藏锋法所形成的笔画可方可圆，圆笔藏锋法所形成的笔画必定是圆的。

4.逆势搭笔法（图 1.4），又称草书起笔法，是草书起笔常见的笔法，后来被借用到行书中来。方法是趁上一笔收笔之势，搭锋起笔，然后转笔或折笔右行。有锋芒外露、锋颖秀发、神采飞扬、意趣横生之妙，给人以痛快淋漓的艺术感受。



图 1.4

5.顺锋尖笔法（图 1.5）又称草书起笔法，也是草书起笔的常见笔法。其方法是笔尖向左，顺势落笔，不必在纸上作逆入动作，是所有起笔方法中最为简利便捷的方法，有锋芒外露、神采焕发之妙。一般用于行书的短笔画或笔画茂密交际处。须注意的是，发笔宜尖锐饱满，不可虚尖怯露。诚如王羲之所说：“用尖笔须落笔混成，无使毫露浮怯。”



图 1.5

行笔法

行笔是起笔至收笔阶段的运笔过程，又称运笔、走笔。行笔时必须注意行笔的规律、提按、转折及节奏。

1.规律 行笔时的规律即中锋行笔。所谓“中锋行笔”，即运笔时笔锋（尖）始终保持在点画的中线上运行。由于中锋行笔在点画中间，笔锋含墨较多；辅毫在点画的两边，辅毫含墨较少，这样就使笔画中间墨色深，越到两边墨色越浅，这样的点画，不但沉着圆润，而且富有立体感。需要说明的是，行笔

虽以中锋为主，但为了书写的便捷流畅和笔法的丰富，有时又当兼用侧锋。也就是说，中锋为主，侧锋为辅；中锋取劲，侧锋取妍；中锋以立骨，侧锋以取态，笔法才能丰富多彩。

2. 提按 将笔从纸面上微微提起，笔锋着纸较少，称为提笔；将笔从纸面上轻轻按下，笔锋着纸较多，称为按笔。笔画的精细变化是在提按动作中完成的，如果在行笔中渐渐提笔，笔锋着纸由多到少，笔画就由粗变细；反之，在行笔中逐渐按笔，笔锋着纸由少至多，笔画则由细变粗。即使笔画没有粗细的变化，从起笔、行笔到收笔的全过程，也是在不断的提按中进行的。此外，在转折时，提按起到了调整笔锋、保持中锋的关键作用。因此，掌握好提按，对于写好点画是至关重要的。需要强调的是，提按一定要适度，因为提得过高，写出的点画就轻飘；按得过低，写出的点画就死板；提按太突然，则会出现“蜂腰”的毛病。

3. 转折 笔锋回旋，写出浑圆的笔画称转笔；笔锋曲折，写出有棱角的笔画称折笔。转笔与折笔是运用毛笔的方法，方笔与圆笔是点画的形状。转笔在运笔时，笔锋因势转而线条不断，因而转的过程一般不停顿；折笔起笔写横画时笔锋先由右向左，然后折而右行，在转折时，要提笔后重新落笔，或略提后再按，都有一个较明显的停顿。此外，转锋时提按不明显，折锋时则有较明显的提按。

4. 节奏 宗白华先生认为：“中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术，它具有形线之美，有感情与人格的表现。”通过轻重疾徐的运笔所产生的类似音乐的节奏感，才能引起人们的审美愉悦，因此运笔时切不可用平板而无起伏的平均速度，而要有轻重疾徐的速度上的变化。不同的笔画，用不同的速度，如横画行笔慢，而撇画则快；相同的笔画，也要用不同的速度，如同是竖画，悬针行笔慢，而垂露则快。音乐艺术中，有高低疾徐不同的旋律，才能奏出悦耳动听的乐曲；行书的运笔也要有轻重疾徐不同的节奏，才能让人体味出美感。

收笔法

蒋和在《书法正宗》说：“行草纵横奇宕，变化错综，要紧处全在收束。”所谓“收束”即是收笔。一般来说，收笔法分回锋内藏法、回锋上挑法与回锋下折法三种，现以横画为例，说明其具体的用笔方法。

1. 回锋内藏法（图 1.6）也称楷书收笔法，是楷书收笔常用的笔法，后来被借用到行书中来。方法是当笔锋运行到笔画的末端时，提笔后向右下按，然后转笔向左上收笔于笔画中。有沉着含蓄、敛锷隐端之妙。避免了笔锋外露、笔画浮怯的毛病。




图 1.6

2. 回锋上挑法（图 1.7）也称草书收笔法，是草书收笔常用的笔法，后来被借用到行书中来。方法是当笔锋运动到笔画的末端时，提笔向左上出笔。注意运用上挑法时一定要自然，是在用笔取逆势时偶然不经意带出，且笔势须快，否则就有画蛇添足之嫌。



图 1.7

3. 回锋下折法（图 1.8）也称草书收笔法。在草书的收笔中经常使用，之所以后来被运用到行书中来，是因为下折不仅可以增强点画之间的呼应，还可平添点画间的流动感。不过，这样的引带只能偶尔为之，若连篇累牍地使用，反使人眼花缭乱，徒增俗态，大不可取。




图 1.8


第一章 基本笔画

笔画是汉字最基本的组成部分，分横、竖、撇、捺、点、钩、折七种形态。与楷书相比，董其昌行书的起笔多用露锋、搭笔，收笔多用出锋、折笔，笔画之间时有牵丝相连。行笔时中侧互用，转折并施。笔画的中段或轻或重，或刚或柔，或由细而粗，或由曲而直。此外，董其昌行书的笔画变化也比楷书复杂得多。如行书之撇，既有长、短、斜、竖之分，又有出锋、回锋之别；回锋撇中，还有回锋于右及回锋于左的不同。至于点，更是俯仰方圆，随字赋形；斜正左右，因势而异。我们在学习董其昌行书用笔时，必须注意三点：一是点画要有力感，初学要沉着劲挺，骨力十足。二是要有质感，也就是要有立体感，这就是所说的“得笔，虽细如毫发必亦圆”。三是要抓住文字的特点，如捺的变化很多，横画与直画有时不直而曲、不平而斜，钩有时比一般书家的写法多一波折。所有这些，都必须牢牢掌握。

1. 横法


(1) 露锋横

①顺锋起笔；②中锋右行；③至尽处提笔转锋右下，再向左上回锋收笔。




(2) 藏锋横

①逆锋起笔，转笔下行；②中锋右行；③至尽处转向右上，再向左上回锋收笔。




(3) 上挑横

①逆锋起笔；②折笔右行；③至尽处向左上提笔出锋。




(4) 逆锋横

①搭锋起笔；②中锋右行；③至尽处转笔向左上回锋收笔。



(5) 下折横


①逆锋起笔；②转笔中锋右行；③至尽处转笔向左下出锋。



2. 竖法


(1) 垂露竖

①逆锋起笔；②转笔向下中锋行笔；③至尽处向左上提笔，收笔于内。



(2) 悬针竖

①逆锋起笔；②转笔向下中锋行笔，③至尽处边提笔边慢慢出锋收笔。



元 上


冲 一

下 十

冲 中


(3) 左上挑竖

①顺锋起笔；②中锋下行；③至尽处向左上用力挑出。



(4) 右上挑竖


①逆锋起笔；②中锋下行；③至尽处向右上用力挑出。



3. 撇法


(1) 锐斜撇

①逆锋起笔；②中锋左下行；③边行边提，慢慢撇出。



(2) 钝斜撇

①逆锋起笔；②中锋左下行；③至尽处提笔向左上收笔于内。



你
那


板
晚

夫
人

不
衣


(3) 左向回锋撇

①逆锋起笔；②中锋向左下行笔；③至尽处提笔向左上用力撇出。



(4) 右向回锋撇


①顺锋接竖画起笔；②中锋向左下行笔；③至尽处提笔转锋沿原路向右上；④用力向右上出锋。



4. 捺法


(1) 斜捺

①顺锋起笔；②中锋右下行；③至撇脚稍顿；④边行边提，向右出锋。



(2) 钝反捺

①顺锋起笔；②中锋右下行；③至尽处提笔向左上收笔于内。



在

天

核

桂

文


余

鱼

京


(3) 锐反捺

①顺锋起笔；②中锋右下行；③至尽处向右下提笔出锋。




(4) 带钩斜捺

①顺锋起笔；②中锋右下行；③至尽处稍提，转锋向左下出锋。




(5) 平捺

①逆锋起笔，转笔下按；②再转笔徐徐右行；③顿笔蓄势，向右提笔出锋。



(6) 平反捺

①逆锋起笔；②向右中锋行笔；③至尽处提笔转向右下，再向左上收笔于内。



及

之

欲

東

丘

栏


之

虚

5. 点法


(1) 斜点

①逆锋起笔；②向右下稍行；③至尽处提笔向左上回锋收笔。




(2) 横点

①顺锋起笔；②稍向右行；③至尽处提笔，向左上收笔。



(3) 出锋斜点

①顺锋起笔，②向右下稍行。③至尽处提笔向左下出锋。



(5) 撇点

①逆锋起笔；②折笔左下。③边行边提，快速撇出。

