


551188

教师阅览室

高等教育函授自学用书

政治经济学学习指导

社会主义部分



安徽大学政治经济学函授教材编写组

F-01-42
871
4

551188

高等教育函授自学用书

政治经济学学习指导

社会主义部分

主 编 瞿 介 章

编写者 丁德章 江嘉侬 沈春华

邱振伟 孟祥翠 黑瑞环 瞿介章

(以姓氏笔划为序)

安徽大学《政治经济学》函授教材编写组

目 录

第九章 社会主义公有制和社会主义物质基础

目的要求	(1)
内容提要	(1)
学习重点	(12)
问题解答	(14)
资料选编	(21)

第十章 社会主义生产的实质

目的要求	(33)
内容提要	(34)
学习重点	(42)
问题解答	(49)
资料选编	(52)

第十一章 社会主义生产的有计划按比例发展

目的要求	(70)
内容提要	(70)
学习重点	(84)
问题解答	(87)
资料选编	(89)

第十二章 社会主义制度下的商品经济

目的要求	(103)
内容提要	(104)
学习重点	(111)

问题解答	(114)
------	---------

资料选编	(123)
------	---------

第十三章 社会主义商品流通和货币流通

目的要求	(137)
------	---------

内容提要	(137)
------	---------

学习重点	(147)
------	---------

问题解答	(149)
------	---------

资料选编	(153)
------	---------

第十四章 社会主义分配

目的要求	(163)
------	---------

内容提要	(163)
------	---------

学习重点	(168)
------	---------

问题解答	(177)
------	---------

资料选编	(180)
------	---------

第十五章 社会主义经济管理和企业资金运动

目的要求	(199)
------	---------

内容提要	(199)
------	---------

学习重点	(219)
------	---------

问题解答	(224)
------	---------

资料选编	(231)
------	---------

第十六章 社会主义必然发展到共产主义

目的要求	(240)
------	---------

内容提要	(240)
------	---------

学习重点	(244)
------	---------

问题解答	(246)
------	---------

资料选编	(250)
------	---------

第九章 社会主义公有制和 社会主义物质基础

目的要求

通过本章对作为社会主义生产关系基础的社会主义公有制和社会主义物质基础的分析，认识我国社会主义制度产生的必然性和途径，认识两种公有制的性质、地位和作用，认识我国现阶段所有制结构的特点和客观依据，认识实现社会主义现代化，建立社会主义物质基础的重大意义和作用，以及如何建设有中国特色的社会主义等问题，从而增强坚持社会主义道路的自觉性和坚决为实现党中央提出的新时期总任务而奋斗的革命意志。

内容提要

第一节 社会主义经济制度的建立

一、社会主义经济制度建立的历史必然性

社会主义经济制度必然要代替资本主义，是生产关系一定要适合生产力性质规律的客观要求，是资本主义基本矛盾运动的必然结果，是人类历史发展的必由之路。这种取代的实现及其途径，取决于各国基本矛盾的状况和阶级力量对比，要

通过实践来解决。

二、中国建立社会主义经济制度的特殊历史条件和途径

1、社会主义革命为什么首先在经济落后国家取得胜利。其主要原因：（1）由于帝国主义经济政治发展不平衡规律作用的结果。（2）帝国主义时期，许多落后国家被卷入了殖民体系，使它们也产生了资本主义生产关系，现代经济也有了一定程度的发展。（3）无产阶级登上了历史舞台，并在斗争中不断壮大，在一定的历史和国际条件下，在取得民主革命胜利后就可以转变为社会主义革命。

2、中国建立社会主义经济制度的特殊历史条件。（1）自帝国主义入侵中国后，使旧中国有了一定程度的现代经济；（2）中国无产阶级及其先锋队中国共产党经受了民族民主革命斗争的锻炼，并牢固地掌握了革命领导权，这是实现革命转变的重要政治保证；（3）俄国十月革命胜利的影响；（4）新中国成立后建立了社会主义的国营经济，进行了对私有制的社会主义改造和有计划的经济建设，就为建立社会主义经济制度奠定了物质基础。所以，当我国在建立社会主义制度时，已具备了建立社会主义生产关系的社会化生产力，生产力水平已超过马克思、恩格斯当年所处的资本主义国家的生产力水平。因此，我国社会主义制度的建立完全合乎生产关系一定要适合生产力性质的客观规律的，是历史的必然。进行社会主义革命的客观条件，同最终建立社会主义的物质基础是不同的，不能用后者来否定前者。那种认为中国建立社会主义是“早产儿”、是“农业社会主义”、“中国只能搞新民主主义不能搞社会主义”等等观点是错误的。

3、中国建立社会主义经济制度的途径。通过没收官僚资

本和赎买民族资本两条途径消灭了资本主义私有制，建立了社会主义全民所有制。中国的官僚资本是买办的封建的国家垄断资本主义，是最腐朽反动的生产关系，是反动统治的经济基础，因此，必须采取没收的办法。对民族资本，因其有两面性和两重作用，采取了利用、限制和改造的政策，通过多种形式的国家资本主义对他们进行改造，第一步变私人资本主义经济为国家资本主义经济，第二步由国家资本主义经济转变为社会主义全民所有制经济。对个体劳动的农民和手工业者不能剥夺，采取自愿互利、典型示范、国家帮助的原则，引导他们走合作化道路，建立社会主义劳动群众集体所有制。这是我们党从中国的实际出发，创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造的道路。

三、伟大的历史性胜利

在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了如此复杂、困难和深刻的社会变革，促进了工农业和整个国民经济的发展，这的确是伟大的历史性胜利。这一胜利标志着我国已经基本上完成了新民主主义到社会主义的转变，并开始进入了社会主义。

第二节 社会主义全民所有制

一、社会主义全民所有制的产生、性质和特点。

1、产生和性质。社会主义全民所有制是由社会全体成员平等地共同占有生产资料的公有制形式。是通过消灭资本主义私有制基础上产生建立，并随着社会主义建设的不断发展而壮

大。

2、基本特征。通过以下一些对比反映出来。（1）它不同于资本主义私有制。首先它实现了生产资料在全社会的公有并与劳动者直接结合。第二，在全社会范围内消灭了剥削，消除了私有制下借生产资料所有权占有他人劳动的权利。第三，劳动者在生产过程中建立了平等互助合作的关系，消灭了资本主义的雇佣奴隶关系。第四，实行计划经济，即有计划的商品经济，在服从国家政策计划管理下组织生产、流通、分配和消费，实现社会主义生产目的，消除了资本主义生产的无政府状态。第五，劳动成果归劳动者共同享用。第六，培养造就具有社会主义精神文明的职工队伍。这些都是社会主义全民所有制的本质特征。（2）不同于社会主义集体所有制。它是比集体所有制公有化程度为高，同高度社会化大生产相适应的一种社会主义公有制；它在一个国家全体人民的范围内，消除了生产资料占有关系的不平等。（3）不同于共产主义全民所有制社会主义全民所有制是建立在公有制基础上的有计划商品经济实行所有权和经营权适当分开，即在社会主义全民所有制经济范围内，生产资料所有权是属于全体人民，是统一而不可分割的，而生产资料的占有、支配和使用（即经营管理权）则适应于生产力状况和生产发展的要求，在国家与企业之间存在着不同程度的分权关系，即企业在服从国家的政策和计划管理下，具有生产经营的相对独立性和一定的自主权以及与生产经营责任制相联系的物质利益关系。这种企业具有与物质利益相联系的生产经营上的相对独立性是它既区别于共产主义全民所有制也区别于集体所有制的一个基本特征。（4）我国现阶段的社会主义全民所有制正处于不断实践、变革和逐步完善的过程中其主要特征表现为：第一，它同国家相联系，采取了国家所有

制的国营经济形式。第二，它与集体所有制和其它经济补充形式并存，社会还没有占有全部生产资料。第三，它同商品货币关系相联系，全民所有制企业之间作为相对独立的商品生产者和经济实体必须实行等价交换的原则，商品货币不但不能取消，还要更好地用来大力发展社会主义的商品经济。第四对全民所有的生产资料在占有、支配和使用权上国家与企业存在分权关系，企业必须服从国家政策和计划管理，国家必须给予企业一定的生产经营管理的自主权，这样既在全体上保证整个国民经济的统一性，又在局部上保证各个企业生产经营的多样性、灵活性和进取性。有些小型全民所有制企业可以出租或承包给集体或个人经营，以更有利于为消费者服务。企业作为相对独立的经济单位和实体具有与经济责任制相联系的物质利益上的差别。它与共产主义全民所有制由社会直接占有生产资料和统一直接分配产品，经济活动全过程都由社会计划控制调节显然不同。存在以上差别，归根到底是由于我国现阶段生产力水平不高，发展不平衡决定的。认识社会主义全民所有制与共产主义全民所有制的区别和联系十分重要，他有助于我们克服和肃清经济工作中“左”倾错误和影响。

二、社会主义全民所有制的地位和作用

1、地位。是社会主义社会中居主导地位的公有制形式。它掌握着国民经济的命脉，控制着生产和流通，成为整个国民经济的主导力量。是保证劳动群众集体所有制沿着社会主义方向前进，保证个体经济为社会主义服务和整个国民经济稳定发展的决定性条件。是我国人民民主专政的主要经济基础。

2、作用。它对社会主义制度的巩固和发展，对国民经济各部门的技术改造，对国家建设资金的程累，对人民生活的

改善和提高等方面都具有巨大的作用。

三、社会主义全民所有制的形式

社会主义全民所有制一般表现为国家所有制采取国营经济的形式，这是由无产阶级夺取政权后面临的政治经济任务和社会化大生产的客观要求决定的。存在着阶级斗争和阶级差别的条件下，只有共产党领导的社会主义国家，能够代表全体劳动人民的利益，承担统一领导社会经济的社会中心的职责。

第三节 社会主义的集体所有制

一、社会主义集体所有制的产生、性质和特征

1、产生和性质。社会主义集体所有制是部分劳动群众共同平等地占有生产资料的公有化程度较低的公有制形式，是社会主义的合作经济。是通过对劳动者个体私有制实行社会主义改造的基础上建立和发展起来，或由居民根据自愿联合组成。

2、基本特征。（1）生产资料属于集体经济内的全体劳动群众共同所有、共同支配和使用，实行在本集体经济范围内与劳动者的直接结合，消灭了占有关系上的不平等，这是与私有制相区别的特征。但在各个集体经济之间，生产资料占有关系上的不平等仍然存在，因而表现为各集体经济之间在收益上（有级差收入）和生活上（富裕程度不同）的差别。这种生产资料占有的平等关系只限于本集体经济的范围而不能扩展到全社会的劳动者，这是区别于全民所有制的特征。（2）它同农业、手工业等部门中社会化程度较低的生产力水平相联系，并能适应生产力进一步发展的要求。（3）集体经济生产资料所有权属于各该集体经济的全体劳动者所有，而支配、使用

权，则以适应于生产力水平和生产发展的需要，在集体经济的整体、局部和个人之间存在着不同程度的分权关系，具体体现为各种形式的生产责任制。它们在国家计划指导下，独立自主地进行生产经营，独立核算，自负盈亏，多产多分，多劳多得，是完全独立的社会主义经济单位。（4）生产目的主要直接为了满足集体经济内劳动群众过富裕幸福的生活。

二、社会主义集体所有制的地位和作用

1、地位。集体所有制是我国农村中的主要经济形式，是农业、手工业的基本经济制度，在农业、手工业中居主导地位。是国民经济的重要组成部分。与全民所有制一样是我国社会主义经济制度的基础。

2、作用。农业是国民经济的基础，集体所有制农业不仅为国家和城市居民提供粮食、付食品，而且为工业提供原材料、销售市场、劳动力和资金积累；城市集体所有制的工业、手工业、商业和服务业等可以方便群众的生活，充当大工业的有力助手，促进专业化分工协作，广开就业门路，搞活城乡流通，促进小城镇的建设，缩小城乡差别，积累资金等。总之，城乡集体经济的发展，对于促进整个国民经济的发展，改善人民生活，积累资金，解决就业问题，安定社会秩序，巩固和完善社会主义制度，加快“四化”建设的步伐等方面，都具有十分重要的作用。许多领域的生产建设事业要放手依靠集体来办。

三、社会主义集体所有制的形式

1、集体所有制的具体形式取决于社会主义国家不同时期不同经济条件，具有历史性和多样性。

2、我国现阶段农村集体经济主要有：家庭（专业户、组、队）联产承包经营、供销社、信用社以及各种经济联合体等合作经济形式。它不是固定不变的，随着生产力状况的变化和生产发展的需要将不断完善，并出现新的形式。

3、我国城镇集体经济。主要有手工业生产合作社、合作工厂、合作商店、消费合作社、知青商店、知青劳动服务公司等形式。最近在体制改革过程中涌现出许多新的形式如贸易货栈，信息、技术咨询服务公司，乡镇企业产品经销部，多种经营服务公司，农工商联合公司等，它将随着生产力的进一步发展还将会有更多的具体经营形式与之相适应。

第四节 国营经济领导下的多种经济形式

一、生产力发展不平衡和多种经济形式

1、我国现阶段存在着多种经济形式。这就是全民所有制的国营经济和劳动群众集体所有制的集体经济（合作经济），两者是我国的基本经济形式，是主体。此外，还有个体经济和中外合营的国家资本主义等作为公有制经济的必要和有益的补充与附属。

2、存在多种经济形式的客观必然性。社会主义公有制的范围和公有化程度，必须与生产社会化的程度相适合。超越生产力发展水平的过大的生产规模和过高的公有化程度，不仅不能促进生产力发展，反而会破坏、阻碍生产力的发展。在一个时期一个国家的国民经济各部门由于生产力发展不平衡，生产和经营的社会化程度就有不同，这就需要有不同的经济形式与之相适应。这是客观经济规律的要求决定的。

我国现阶段的生产力水平还比较低，生产社会化程度也不

够高，发展又很不平衡，有自动化或半自动化的现代化生产，也有机械化、半机械化的生产，而在广大农村则大量地还是以老牛拉犁，手工劳动为主。在这种多层次的生产力状况下，只有实行国营、集体、个体一起上的方针，坚持发展多种经济形式和多种经营方式与之相适应，才有利于促进生产力的发展。

3、我国现阶段所有制结构的特点。党的十一届三中全会以来，从我国的实际出发，实事求是地对所有制结构作了适当调整，形成了以国营经济为主导、公有制经济为主体和其它经济形式为补充的生产关系体系，这就是我国目前生产资料所有制结构的特点。

二、社会主义经济领导下的个体经济

1、个体经济是我国公有制经济的必要的和有益的补充。特别是在以劳务为主和适宜分散经营的经济活动中，个体经济应该大力发展。

2、个体经济的特点和作用。个体经济具有规模小、工具简单、主要依靠手工劳动、经营灵活、方便群众等特点。它的存在和发展，对生产和流通起着一定的积极作用。如可以拾遗补缺，方便群众生活；走街串乡，搞活城乡流通；信息灵通，有利市场调节；扩大就业，稳定社会治安；传授技艺，发展名特产品；开展竞争，提高服务质量；增加税收，积累建设资金等等。总之，不仅可以满足人民群众多方面的需要，还可对国家作出多方面的贡献。

3、对个体经济必须加强领导，给予帮助和扶持，使之向正确方向发展。

三、社会主义经济领导下的中外合营经济

1、中外合营经济的作用。中外合营经济就是以平等互利

的原则由中外合资经营的企业。它可以有助于扩大国际经济合作和技术交流（引进先进技术和利用外资），提高我国的生产技术和经营管理水平；有助于增加我国外汇收入，积累资金，扩大再生产；有助于扩大劳动就业。总之，有助于增强我国自力更生的能力，以加速“四化”建设。

2、中外合营经济的性质。是社会主义条件下的国家资本主义。

第五节 社会主义物质基础

一、社会主义物质基础的内容

1、什么是社会主义物质基础。物质基础又叫物质技术基础。是指人类赖以存在和发展的物质条件或物质生产力（即社会生产力）。一定的生产关系总是与一定的物质基础相联系。社会主义物质基础，是指社会主义经济制度与之相适应的物质生产力，或者说是社会主义的政治、经济制度赖以巩固地建立其上的物质生产条件。列宁指出：“社会主义的唯一的物质基础，就是同时也能改造农业的大机器工业。”社会主义物质基础的内容，应是比资本主义更先进，具有比资本主义更高劳动生产率的现代化的大机器生产。要使国民经济各部门（至少是主要部门）用现代最新科学技术武装起来，都成为现代化机器生产。

2、建立社会主义物质基础的重大意义和作用。只有建立强大的社会主义物质基础才能保证经济振兴和富民兴邦，才能彻底战胜资本主义，才能消灭三大差别，才能走向共产主义。

二、经济落后国家走上社会主义道路，必须加速建立社会主义物质基础

1、必须尽快把工作重点转移到建立社会主义物质基础上来。旧中国由于经济技术十分落后，挨打了109年，无产阶级夺取政权并基本上完成了社会主义改造后，更迫切需要把发展社会生产力的任务提到首要地位，把工作重点转移到建立强大的社会主义物质基础上来。列宁、毛泽东对此都有不少重要论述。

2、工作重点的转移是由社会主要矛盾决定的。在社会主义改造基本完成后，我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。要解决这个矛盾，就必须把工作重点转移到经济建设和技术改造与技术革命上来，大力发展生产力，以建立起强大的社会主义物质基础，并在此基础上逐步改善人民生活。

3、实现工作重点转移的曲折过程。1956年胜利实现过渡时期的总路线后，我国社会的政治经济面貌起了深刻变化，为工作重点的转移创造了有利条件。但是由于缺乏经验和受“左”倾错误指导思想的支配，急于过渡，急于求成，特别是林彪、江青两个反革命集团的干扰破坏，致未能始终坚定不移地实现这个战略转变，延缓了社会主义现代化的进程，使我国社会主义物质基础至今还很不充分。直到粉碎“四人帮”后，于1978年底召开的十一届三中全会作出了坚决把全党全国工作重点转移到社会主义现代化建设上来的重大战略决策，1982年9月党的十二大又提出新时期的总任务，1984年10月党的十二届三中全会作出了“关于经济体制改革”的决定，从此，加快了我国建立强大的社会主义物质基础的步伐。

三、从实际出发建设有中国特色的社会主义现代化

1、现代化的涵义。主要是指以当代最新的科学技术成就

武装和改造国民经济的各部门（至少是主要部门，特别是农业也包括国防），使国家主要部门、主要行业技术装备达到当时世界的先进水平。现代化的内容及其标准是在世界范围内由历史发展客观形成的。它是一个具有世界性、历史性和动态的概念。现代化不就是工业化，也不是西方化。我国的社会主义现代化是现代化的整体论。实现国家整体的现代化，这就是在建设高度的社会主义物质文明的同时，必须建设高度的社会主义精神文明。

2、“四化”的内容和相互关系。

农业现代化是“四化”的基础；工业现代化是“四化”的中心环节，居主导地位，是推动“四化”的物质力量；科学技术现代化是“四化”的关键；国防现代化是“四化”的保障。

3、建设有中国特色的社会主义（见课文）。

学 习 重 点

一、本章必须掌握的基本概念和范畴

官僚资本、民族资本、加工订货、统购包销、经销代销、公私合营、国家资本主义、四马分肥、社会主义所有制改造、赎买、集体所有制、全民所有制、产品经济、乡镇企业、多种经济形式（成份）、多种经营方式、社会主义物质基础、社会主义物质文明和精神文明、中国特色的社会主义。

二、本章必须掌握的学习重点

1、了解本章内容必须首先掌握一个客观经济规律，即要从生产关系一定要适合生产力性质这个规律上来进行理解。因为社会主义制度之所以必然要取代资本主义、经济落后国家能

够先于发达国家进入社会主义、我国革命的胜利、社会主义采取两种公有制形式、我国所有制结构的特点、社会主义物质基础的建立、工作着重点的转移、农业生产责任制的产生和普遍推行、城乡经济体制改革、建设有中国特色的社会主义等等，都是与这一规律的作用和要求分不开。我国实行社会主义改造的方针、政策，新时期总任务的提出以及到二〇〇〇年的战略目标、战略重点、战略步骤和其它一系列重大决策的制订，都是以这个规律为依据。而我国经济建设出现的曲折和受到的挫折，也正是由于违背了这个规律所造成的。这个规律是一切社会形态也是社会主义社会经济运动中起作用的重要规律。它贯穿了本章内容的始终。社会主义经济制度的建立、巩固、完善和发展，都与人们对这一规律的正确认识和运用分不开。因此，学习时必须首先明确这一点。

2、必须对如下一些问题着重加以思考和理解：（1）资产阶级和他们的经济活动过程中，也在不断调整他们的生产关系，但为什么终究逃脱不了必然灭亡的命运。加深对这个问题的理解，也就提高了对社会主义制度优越性的认识，从而增强社会主义必胜的信念。（2）关于社会主义全民所有制的特征，以及它与其它所有制特别是与共产主义全民所有制的区别和联系的问题。要划清两者的界限，要充分认识现阶段我国全民所有制还是不成熟的，正处于不断自我改造和自我完善的过程中，那种脱离了现实生产力发展水平而提出的过高过急的要求，把将来到共产主义才能办的事现在就干起来，那就必然要犯“左”的错误。必须认识到社会主义公有制的范围和公有化的程度，应与生产社会化的程度即生产力水平相适合，这也是衡量一种所有制是否优越的唯一标准。脱离和超越现实生产力发展水平的过大的生产规模和过高的公有化程度，对生产力只