

德

日

俄

四國

戰鬥

原則

對照

德俄
法日
四國戰鬪原則對照

第一章 戰鬪一般之原則

第一節 決心

德

俄

法

日

第二百七十二 關於（戰教）為戰鬪成効

第二百四八 於前衛

第三 高級指揮官依

指揮之事未有適應一

單獨開始戰鬪之時指

諸情報及自己之觀察

般之規定而為一定不

揮官有戰鬪與退避之

以定關於戰鬪一般之

變也在各種時期指揮

自由但指揮官若決心

決心即如何攻擊或如

官於戰鬪之指揮上須

繼續其動作則須使各

何防禦或如何持久戰

明白適合於目的之方

部隊指揮官知其企圖

等是也是以高級指揮

法且依此以為決心而

之目的及指示各指揮

官必須有周到之思慮

此決心若無不得已之

官所履行之任務

與迅速之決斷蓋以戰

原因則為不可拋棄者

鬪之効果惟繫乎決心

也

之當否焉

第二百七十三 依戰

擴張於廣闊之地域而

第四 凡關於戰鬪各

況而高級指揮官不能即行指示其決心者則其戰鬪指揮時須將其意思明白指示於命令之上即關於應行攻擊或應行防禦或應出以他策又或應退却以避戰鬪等須明白指示之謂也

以指揮官各個之支配決難貫徹全般之情況當戰鬪喧擾狀況之時指揮官所傳之命令往往有不滿預期之結果此時指揮最有權力之手段則爲使用其掌裏所有之總預備隊對於必要之方向將此派遣之則指揮官可以隨戰鬪之進步以最真摯之術策以發揚其指揮之權能

級指揮官之決心雖以任務及地形敵情之判斷爲主然任務爲決心之基礎不可因地形之不利敵情之不明而稍事躊躇
指揮官之決心須堅確而不可移若決心動搖指揮卽自錯亂部下亦從而遲疑無所適從

第二節 開進

戰鬪前進

戰鬪前進

戰鬪時預備配置

第三百十五 與敵愈	（步戰教）或與敵近	第二百五十 於將開	第二 開進地之位置
相接近則戰鬪準備亦	接或敵先於我而已行	始戰鬪之時機在途上	影響於戰鬪之部署甚
宜愈嚴此時則開進排	展開又或敵占領陣地	行進之軍隊適宜以行	大故選擇開進地時應
開及展開等之問題生	不待我而轉攻擊以戰	其配備使不遲滯以供	顧慮此後之展開而選
焉開進乃由行軍縱隊	鬪迎我則準備即因之	實施運動而第一應顧	定一地或數地爲要
移於密集團結之廣正	以定是以大支隊向豫	慮之事項即各自逐次	開進地應備之性能在
面隊形也於行軍縱長	想之戰場行進縱在行	前進使指揮官得以必	能遮蔽敵眼且務必在
之短縮及集合時用	軍縱隊時然總須得整	要之兵力於好機配置	敵砲兵有効射距離外
之	備爲要但如此隊形之	之然行軍速度間或增	又向前方及側方之進
排開乃以行軍縱隊分	正面并縱長須使全部	加至休息之事則於規	出亦須容易
解爲多數之縱隊使取	隊得以迅速移轉於戰	定之時間內施行之	開進之部隊通常用密
廣正面因此各軍隊概	鬪隊形	各指揮官須行進於其	集隊形但有時利用地
以行軍縱隊之原隊形	縱隊之數并其各縱長	部隊之先頭以準備受	形爲便於此後之前進

呈光綫狀而分解之

須先按通於敵方道路

領命令詳悉狀況對於

計仍以行軍縱隊而併

營縱隊之開進僅於不

之數以決定之道路不

所有部下應以自己所

列之亦往往有利

再圖排開時適用之而

足時支隊中使若干部

知得之情報使之知悉

步兵與砲兵同時開進

已但欲遂行戰鬪時所

隊依縱隊路使之行進

各種部隊閉縮各自之

時則步兵務須在道路

有必要之縱長區分則

(註)縱隊路者按地

距離或閉縮指定之距

外運動而以道路讓於

以與排開同時施行之

形指示於縱隊之方

離若先頭部隊因不得

砲兵又在行進中有不

爲最善雖於集合之時

向之意也依縱隊路

已而停止時則後尾部

能避交叉之時則須豫

亦可以行排開

之行進雖無豫行築

隊因位置於同線故必

爲設備以防其混亂

若豫察有加入戰鬪之

設之道路或未行偵

離道路而得接受命令

同一地點開進之部隊

必要可使排開之而避

察者皆可施行之

但由道路所展開之各

其高級故參之指揮官

集合方式之開進蓋因

前記行進之隊形須保

部隊須不使遲滯後續

須妥籌開進所必要之

開進於集合之方式徒

豫定戰鬪隊形一般之

部隊之進行以規正其

警戒且須趁此時機偵

費時間及體力故也

配置因各部隊係以行

運動

察多數之適宜進路俾

第三百十六在停止間

軍隊形行進也依日本

步兵得於道路上與他

此後得以廣正面之隊

爲短縮行軍長徑則開

之編制則各縱隊通常

兵種重複但有時對於

形蔭蔽敵眼而進出於

進以成營縱隊或排開之必要切迫時則可併列多數之行軍縱隊

第三百十七 在一條之廣大街道則豫取重複班縱隊以短縮行軍縱隊爲要者有之（野外要）

第三百十八 步兵停止時無論在如何時期萬不可壅塞於街道之上然有時不能不在街道上架鎗時須嚴令偏置於一側小行李則除狹窄之道路外概於街

以不超過步兵旅爲要

砲兵須將全道路讓與前方或側方爲要

若道路有觸敵眼或被敵彈之時則以縱隊離此道路維持其行進方向同時行進於右方或左方之遮蔽路

有時以利用行進中之停止時間使完成彈藥之補充

於行戰鬪展開之先使步兵部隊於道路之外方以近接行進時務避敵眼及敵彈以實施之然宜使乘馬軍官預爲

道上以行軍縱隊之原

隊形位置之

第三百十九 行進於

街道以外時在適當之

時期須確定偵察行進

路爲要

第三百二十 於砲兵

前進之際欲其免與步

兵之撞突則須命令砲

兵於某側由步兵之傍

通過若不可避撞突時

則於行進遲滯間開進

爲廣正面藉得以迅速

由砲兵空隙以通過之

第三百二十一 因配置

地形之偵察此等軍官

用活潑之步法前進以

搜索可以秘匿軍隊行

進之遮蔽路然後由縱

隊分離

各步兵軍官通常使偵

察地形或預觀察應取

之措置以避無益與危

險之各運動有始終顧

慮之義務而常進於軍

隊之前方位置於得觀

察周圍之各地形盡各

種之手段以確認狀況

及其他比隣部隊之運

動又因欲備不虞之現

於最後應加入戰鬪之
軍隊所預察之前進方
向及行進目標以使軍
隊避敵火及務避之敵
眼爲規準

在大部隊須使採取分
爲大間隔之班縱隊

第三百二二 集合團
之運動以營縱隊之縱
隊爲之或於同時以併
列多數之營縱隊爲之
是須審察

第三百二十三 當集
合時宜各應於必要而
警戒之

出故於其腦裏須預想
以前觀察必須施行之
機宜之措置

近接於敵人而行進時
則每時間之休息依戰
鬪狀況而短縮之或廢
去之除必要時機外則
必與行進於途上同一
之方法以實施休憩有
時利用此停止間完成
各兵彈藥之補充與休
憩他則爲通過道路之
研究及準備
通過道路之準備有時
特須進行於森林斷崖

教第六百八 爲防禦

預想衝突於所展開之
敵人時其前進務必成
多數之行軍縱隊而充
分以利用道路網並短
縮本隊與其前衛之距
離以便將來戰鬪展開
得以迅速

教第六百十二 開進
以成集合隊形務宜避
之蓋以此徒費時間與
勞力故也

教第六百十四 由行
軍縱隊無須即行展開
時則於開進後以行展

地或沼地又於攻擊前
行夜行軍等時須由指
揮官要求特殊之措置
關於進行縱隊先頭之
鍬兵或負樞要任務之
器具攜帶者在經始騎
小徑開設進出路及設
置其他諸種之跋涉手
段

關於近接行進應採用
之隊形須依土地之形
狀以避損害爲必要此
外則視能否掌握軍隊
於手中以確定之
在極蔭蔽之地形及森

開

林內時則以軍隊集團
爲小縱隊而行進在夜
間依集成密集縱隊用
斥候使搜索敵情或依
此使其他相連繫於基
準方向之軍隊行進於
道路或使通過於自然
地線之部隊有時豫使
認知通路或使標識之
在晝間用磁針夜間則
以嚮導指示其縱隊
若近接行進間之步兵
有被敵攻擊之危險之
廊道於不得已有多少
緻密之隊形集合之必

要者屢屢於此際會也
此等軍隊必須展開時
因欲準備其間隔與距
離而對於其正面兩側
面或後方宜派遣警戒
所必要之部隊此部隊
之運動使依步兵之準
備得配屬若干之騎兵
以完全其任務以上之
措置於蔭蔽地或夜間
無須前衛之直接掩護
而於實施近接行進時
乃爲必要也

第二百五一於近接行
進或集合時務避敵眼

且須於各方向警戒而
集合陣地則宜預使認
知之俾得接近容易又
對於各方向亦得自由
進出爲要

第三節 戰鬥正面及縱長區分

第二百八十七 戰鬥正（步戰教）攻擊步兵之

兵力之分配

第八 當展開時各指

面及梯隊區分視乎戰

第二百五十四 步兵軍

揮官須本其任務地形

鬬目的地形及翼側能

隊從事於戰鬥之必要

否依托而定然軍隊與

與否指揮官對於即須

他隊連繫戰鬥或獨立

參加之部隊指示目標

戰鬥或攻擊或防禦或

（參照左註）且須同時

於一定之時間以牽制

於後方所控置之部隊

敵人等則此亦有不同

（機動部隊）又有時以

第二百八十八 最初之

備不慮完全其成効或

正面幅關係於自己之

指定使從事於退却戰

兵力及目的其他與敵

之部隊（豫備隊參照

之正面幅亦有影響

次註）

因戰鬥以少數之兵力

註（目標）者即指稱

展開於廣大之地域時

必達成之目的對於

須分爲大小之群而爲戰鬪然如在特別之時期而其形狀須利用地區使便戰鬪實行

第二百八九兩翼得以依托時之梯隊區分則視可得展開地域之廣狹以定之

第二百九十 僅一翼能以依托之軍隊其正面幅被拘束之事雖少然於無所依托之翼不可不爲縱長之梯隊區分以爲掩護於此時欲使適合於目的須使後

域之幅員爲不超過千二百步乃至千五百步於團之戰鬥區域最初以少數之連爲第一線

得使進出於一乃至二營之戰鬥線但此等之連以使配置不間斷之連續戰鬥隊形爲本旨各連於其戰鬥隊形之正面約領有二百五十步乃至三百步之正面且因地形之利用并運用之故連之中間存有自由之間隔保持所要之間隔而配置之以行

一般射擊或必須衝鋒敵之部隊或對於敵人占領一部之地形之謂也

於一般之時期須貯存單一之上級部隊（軍或師）或若在獨立部隊則貯存豫備隊關於敵之情報於戰鬥動作之初期若使多數之人員加戰則漸次欠精密因此指揮官於敵部隊一般之情況無確實之結果故最初須使

第九 豫備隊通常由步兵及工兵而成務避分割建制部隊

第十 預備隊之位置雖關於地形及狀況而不一定然在多數之時機則配置於預期決戰之戰線後方爲常若當戰鬥初期須置預備隊於戰線之中央後爲要時則此後應其必要移於側方之際須注意不使曝露於敵眼及敵火預備隊之隊形務便於掌握且須與地形適合

方部隊移轉於側方（進者也）（戰教）以砲二十四門屬於步兵旅（殘餘者則以縱長之梯隊控置於戰鬥部隊之後方然在攻擊戰特殊之性質即步兵軍隊亦屢屢有供給長時間努力之必要此時須熟思慮不可輕忽以使用軍隊必待狀況明白後而有使充分參加之義務對於目標兵力之分配及應控置於後方兵力之多少依戰鬥狀況而不一不能明白之規定若以軍隊併立而損害縱方向之二梯隊

離及間隔
第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

第二十九一 獨立戰
部隊步兵團之豫備隊
者於戰鬥隊形約占
領一俄里半之正面
一俄里相當於一千零
六十米達七八）
以砲兵旅屬於步兵師
（以砲兵之大部屬於
步兵之兩團殘餘者屬
於戰鬥部隊之預備隊
者約占領二俄里餘
規定若以軍隊併立而
損害縱方向之二梯隊

心移於自己所欲之方面又指揮官恢復戰況之不振可即招致決戰得增援於所豫期之地點

預備隊之兵力不可寡弱務避分割建制但在大部隊之戰鬪於最初爲豫備砲兵之一部而得分離用之
第二百九五 豫備隊之位置關係於情況及地形此位置須選定主於豫期決戰或欲導決戰之地點

部屬於步兵四團乃至六團其殘餘之軍隊屬於他戰鬥部隊之預備隊則占領約三乃至五俄里

(步戰教) 攻擊時關於決戰方面與助攻(威脅)方面之戰鬥地區軍隊配當之差異不依戰鬥線之兵力而主要在以預備隊之兵力也此蓋以防者於某方向關於對向已衝鋒之兵力而生疑惑恰若維強大之戰鬪隊形不惟其

對於其前方所確定之目標直前行動時則指揮官得自最初使用多數人員於其前方若不在特殊之時期則不控

置預備隊又若前記之軍隊而曝露側面之一方被敵脅威時則於被脅威之方向使取梯隊爲有利又一時成獨立而其兩側面曝露時則最初增加火器威力之結果特須於戰鬪之初期使得占領延伸之正面當此之時最宜注意

起見應其必要距離約爲三百米達

決勝之時機既近則後方部隊應不顧損害近接於戰線爲要蓋戰鬪結局之時間概屬短小而區處未使用之軍隊則在此一瞬之間故在蔭蔽地爲速援助第一線之必要往往縮短其縱長距離
第三十二 後方部隊務適合於地形且選運動容易之隊形而集結之爲要