

# 楷书

庄珠娣  
杨大寰 编著

## 毛笔钢笔正误辨析

# 千例

河北人民出版社

毛  
笔  
·  
钢  
笔

# 楷书正误辨析千例

(冀)新登字 001 号

毛笔·钢笔  
**楷书正误辨析千例**  
庄珠娣 杨大寰 编著

---

河北人民出版社出版发行(石家庄市城乡街 44 号)

军械工程学院印刷厂印刷

---

787×1092 毫米 1/16 17.5 印张 1993 年 10 月第 1 版  
1993 年 10 月第 1 次印刷 印数:1—3,000 定价:10.00 元  
ISBN 7-202-01324-X/Z · 45

## 编者的话

书法作品中的每个字，都是由笔画，即不同形态的线条组成，运用这些笔画结构成字的形体。如何结构好形体？每个字都有艺术的构想，这就是结构艺术。结构艺术的基本法则，不外乎是：把握重心，平衡相得；参差变化，和谐统一；匀称协调，通体得宜；经营位置，顾盼有致等。以上几种手法，常常是揉合在一起运用，不能截然分开的。书中的例子，是为了说明楷书艺术运用了哪些手法。

当然，要掌握好写字的笔画和结构（即形似）并不难，要做到“神全”就难得多，所谓“书之妙道，神采为上”。要求得神，则必须致力于意的酿造。这个问题不是本书重点叙述的，希望能以本书为工具，先把字写美观，然后再解决意密神全的问题。

本书是中国书法家协会理事庄珠娣副教授和杨大襄高级讲师所编写，这是他们多年从事书法艺术和书法教学的经验之谈。书中先从基本笔画和部首写法入手，再分类归纳结构的各种手法，颇具独到见解。如在分析“女、又、交、友”这类左右平衡的独体字如何把准重心时，这样写道：“主要笔画是撇捺，把撇捺的交叉点置于中心线上。”又如在分析“色、巴、包、己”这类左右不平衡的独体字如何把握重心时，这样写道：“字身稍偏左写，与下面较长的横钩平衡，险中求稳。”书中还列举了学生练字中的弊病，分析原因中肯透彻，是我们学习楷书的较好指导书。

# 卷首缀语

随着我国改革开放政策的深入贯彻，社会上对艺术的价值的认识日益提高，对艺术的追求也愈显迫切。许多父母都希望自己的孩子从小得到良好的艺术薰陶，不惜重金延师求教；青年人也纷纷参加书法讲座、书法学习班来学习书艺，提高自己的艺术修养。社会上的“书法热”历久不衰，人们在努力创造社会主义物质文明的同时，积极追求社会主义精神文明，这是一种十分喜人的景象。

我们时常收到全国各地书法爱好者的来信，要求与之切磋书艺，由是就产生了为青年书法爱好者写一部书的动机，于是整理书法教学实践中的心得体会，广泛搜集青年学生在书法练习过程中的正反实例，经过反复修订，形成本书。因此，本书实得之于书法教学的实践。

本书有以下几个特点：

## 一、抓住要领，指点透彻

本书从笔画入手，进而分析结构特征。谈笔画指出应注意的问题，谈结构指出如何掌握重心，如何达到匀称，变化、经营位置得当，分析深入浅出，言简意明。

## 二、举例充分，正反对照

本书正反实例达二千例以上，常用汉字一般为三千，书中已列举了大量的常用汉字。尤其对不规范的例子，逐字分析写错的原因。初学者可以从众多的实例中获得正确的书写方法，防止和避免错误的写法及在学书中走弯路。

## 三、毛笔、钢笔结合，举一反三

本书不仅编写了毛笔楷书的书写方法，而且在分析毛

笔结构方法的基础上编写了钢笔楷书的书写方法，因为毛笔与钢笔的行笔方法稍有区别，而在结构上是完全一致的，我们这样编写可以使学书者达到事半功倍的效果。

#### 四、适于自学，可当教材

本书既能作为书法的自学指导书，又是书法教学的理想教材，教师可从书中所列要领和大量正反实例中，指导学生书法实践。

本书的字例，为规范写法，不是某家某体，没有个性特征，是初学者的较好范本。

作者

1991年1月

# 目 录

[ 1 ]	编者的话
[ 1 ]	卷首缀语
[ 1 ]	第一部分 笔画讲究挺劲有力
[ 47 ]	第二部分 部首讲究整体布局
[117]	第三部分 结构一：把准重心 平衡相得
[159]	第四部分 结构二：参差变化 和谐统一
[205]	第五部分 结构三：匀称协调 通体得宜
[237]	第六部分 结构四：经营位置 顾盼有致
[ 46 ]	写字姿势
[116]	执笔方法
[158]	用笔方法（一）
[204]	用笔方法（二）
[236]	用笔方法（三）
[270]	用笔方法（四）
[271]	用笔方法（五）
[272]	用笔方法（六）

## (一)


### 笔画讲究挺劲有力

---

---

书法美的形式之一，是线条本身的造型美。要把线条写得美，一定要注意“笔力”。笔力指的是有力度的线条。衡量是否有力度的标准有二：一是线条饱满、结实，有立体感。这种线条必须用中锋行笔。中锋行笔的线条，其墨迹在太阳光照射下，中间微有一缕浓墨。二是“力透纸背”、“入木三分”。这种线条凝重、沉着、老辣，显现出神采。

这部分介绍了楷书基本笔画的行笔方法和要领。它是写好字的前提和基础。




## ① 方点写法


(1) 笔锋向左上运行一段。(2) 折  
 针向右下稍顿。(3) 然后向左下行笔。(4) 回  
 针向右上收笔。

笔画讲究挺劲有力


毛笔字



钢笔字 方点写法：起笔从左向右下方略顿，然后顺势向左下方写一短竖，收笔时稍顿、提起。



不规范的例字



笔画讲究挺劲有力


毛笔字

## 圆点写法

(1) 笔锋向左上逆行一段。 (2) 折锋


向右下。 (3) 然后转锋向左下稍顿。 (4) 圆锋向左上

收笔。




钢笔字

圆点写法：起笔稍轻，逐渐向右下方用力，收笔时稍顿、提起。




不规范的例字




笔画讲究挺劲有力

毛笔字



钢笔字

侧点写法：起笔稍轻，逐渐向左下方用力，收笔时稍顿提起。



1. 凹腹：起笔后没有沿点的中线行笔，圆笔时顿笔太重。
2. 折头：起笔时顿笔太重，出现多余笔画一折头。
3. 扭曲点：先写竖笔，收笔时顿笔过右。
4. 三角：用画三角形的笔法行笔，出现棱角。
5. 左点过高，使字失去平衡。
6. 左右两点位置对称，无高低变化，字形刻板。
7. 下两点下沉，无高低变化，整字上下不协调。
8. 中部用两竖，单调不生动。

不规范的例字




④ 长点写法

与圆点写法基本相同，但


形态略长。

笔画讲究雄劲有力

毛笔字



钢笔字 长点写法：与圆点写法基本相同，但形勢略长。



1. 三角点：用笔生硬，收笔回锋时顿笔太重。
2. 方头点：起笔草率，行笔前后无变化。
3. 弯弓点：行笔过程弯度过大，造型不美。
4. 尖头点：起笔出锋过尖，收笔回锋时顿笔太重。
5. “不”的长点过长，与竖笔相接，字不美观。
6. “快”的长点写成捺笔，与上横争雄。
7. “饮”的长点下坠，显得累赘。
8. “水”的点，没有写成长点，与左边“丶”不相称，失去平衡。

### 不规范的例字



5

### 呼应点写法

(1) 笔锋向左上运行一段。(2) 折  
锋向左下。(3) 然后转锋向右下稍顿。(4) 四  
锋向右上方出短钩。

毛笔字