

第一章 资本主义经济制度的基本特征

任何一种社会经济制度，都是生产力与生产关系的统一。资本主义经济制度，它是从简单商品经济中孕育发展起来的，是私有制条件下商品经济发展的最高形态。资本主义商品经济又是建立在雇佣劳动基础上的，是以劳动者和生产资料的分离为代价、以资本对劳动的剥削为内容的。资本主义经济制度的本质特征就是雇佣劳动制度，资本主义生产的实质是剩余价值生产。

第一节 资本主义经济是商品经济

一、商品

剖析资本主义生产方式，必须从分析商品开始。这是因为商品是资本主义社会财富的细胞，是资本主义社会中最普遍也是最简单的经济现象，其中包含着资本主义社会一切矛盾的胚芽。

商品是用来交换的劳动产品。它有两个因素：使用价值和价值。商品能满足人们的某种需要，即对人有用，这种属性就是商品的使用价值。它是商品的自然属性，是由商品本身的自然性质（物理的、化学的、生物学的性质）决定的，在任何社会使用价值总是构成社会财富的物质内容。而商品不但应该有使用价值，而且还应该具有价值。何谓价值？价值就是凝结在商品中的一般人类劳动。价值是交换价值的基础，交换价值则表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系和比例。因此，交换价值则是价值的表现形式。价值是商品的社会属性，即商品的本质属性，体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

商品是使用价值和价值的统一。两者互相依存，互为条件，缺一不可。有使用价值而无价值的物品，如阳光、空气等，由于它们不是劳动产品，没有价值，因而不能成为商品。而没有使用价值的物品，尽管在生产时花费了劳动，但由于该物品已成为废品，因而花费的劳动不能形成价值，也不是商品。必须同时具有使用价值和价值的物品才能成为商品。

商品为什么具有使用价值和价值呢？这是因为生产商品的劳动具有二重性，即具体劳动和抽象劳动。具体劳动是指各种劳动的具体形态，它们在目的、对象、手段、方法和结果等方面是不相同的，因而创造不同的使用价值。具体劳动是千差万别的，是劳动的自然属性，体现着人与自然的关系。生产商品的劳动，除了作为不同具体形式的劳动之外，还有共同的一面，即它们都是人类劳动力的支出，都需要花费一定的体力和脑力。这种撇开具体形式的无差别的一般人类劳动，就是抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值，是劳动的社会属性，体现着人与人的关系。商品的两因素是由生产商品的劳动的二重性决定的：具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动创造商品的价值。具体劳动和抽象劳动不是“两种”劳动，而是创造商品的同一劳动的两个方面，抽象劳动是实质，具体劳动是形式。

生产商品的劳动二重性学说是由马克思首先发现并加以科学论证的，是理解政治经济学的枢纽。这一学说使劳动价值理论建立在科学的基础上，并为剩余价值理论的创立提供了理论根据。

从商品的价值量方面看，它是由体现在商品中的劳动量来决定的。劳动量是由劳动时间来衡量的，因此，商品的价值量是由生产商品所花费的劳动时间决定的。这里的劳动时间不是指个别劳动时间，而是指社会必要劳动时间。因为个别劳动时间是个别商品生产者生产某种商品实际耗费的劳动时间，它因商品生产者的技术水平不同而不同。社会必要劳动时间则是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造

某种使用价值所需要的劳动时间。用社会必要劳动时间作为衡量商品价值量的标准，有助于公平评价个别商品生产者的劳动效果。当某个商品生产者的个别劳动时间等于社会必要劳动时间时，他的商品按社会必要劳动时间决定的价值量交换出去，他生产的这个商品所耗费的劳动就得到完全补偿。而当其个别劳动时间大于社会必要劳动时间时，其劳动只能部分补偿，在竞争中处于不利地位。而当其个别劳动时间小于社会必要劳动时间时，劳动耗费补偿有余，从而获得盈利。

在考察商品价值量时，还必须区分简单劳动和复杂劳动。简单劳动是指在一定的社会条件下，不需要经过专门训练，一般劳动者能够胜任的劳动。复杂劳动是指需要经过专门培训、具有一定技术专长的劳动。在同样时间内，复杂劳动能比简单劳动创造更多的价值，因而可以折合为倍加的简单劳动。简单劳动和复杂劳动的换算比例，是由社会的条件决定的，是在长期商品交换中自发形成的。

决定商品价值量的社会必要劳动时间不是固定不变的，它会随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率是指劳动者生产使用价值的效率，通常用同一劳动在单位时间内生产某种产品的数量来表示，也可用生产单位产品所需要的劳动时间来表示。劳动生产率取决于多种因素，其中包括：劳动者的平均熟练程度，科学的发展水平及其应用程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能以及自然条件等。商品的价值量与劳动生产率成反比。

二、货币

货币是商品交换发展的结果，是在商品交换漫长的历史发展过程中，从商品世界中游离出来稳定地充当一般等价物的一种特殊商品。货币是怎样从商品交换发展中产生的呢？这就需要分析商品交换发展的形式。人类社会，价值形态的发展经历了四个阶段：第一，简单的或偶然的价值形式。它的等式是： $2\text{只羊} = 1$

把石斧。这一价值形式反映了原始公社之间偶然的物物交换关系。2 只羊的价值简单地、偶然地表现在 1 把石斧上。在交换过程中，羊的价值通过石斧相对地表现出来，处于相对价值形式，石斧则充当表现羊的价值材料，起着等价物的作用，处于等价形式。第二，总和的或扩大的价值形式。它的等式是：2 只羊 = 1 把石斧，或 = 1 担米，或 = 10 斤茶叶，或 = 1 两金，或 = 其他商品。在此阶段，羊的价值是通过许多商品来表现的。这许多不同的商品都成为表现羊的价值材料，都是羊的特殊等价物。第一、二阶段的价值形式反映的商品交换是直接的物物交换。两种商品交换时，中间没有任何媒介物。这种直接的物物交换有很大的局限性，容易造成交换困难或交换环节过多等障碍。经过相当长时间，人们发现如果将自己手中的商品先换成大家都较为乐意接受的商品，然后再将该商品换成自己需要的商品，这样交换起来就方便得多了。于是从商品世界里游离出一种商品来，这种商品充当交换的媒介。第三，一般价值形式。它的等式是：1 把石斧，或 1 担米，或 10 斤茶叶，或 1 两金，或其他商品 = 2 只羊。从形式上是扩大的价值形式等式的左端与右端对换位置，但其中包含着商品交换关系的发展变化。第四，货币形态，即把等价物商品固定在货币上。货币形态与一般价值形式的区别，仅仅在于金（或银）这种贵金属固定充当一般等价物。金银由于具有质地均匀、便于分割、体积小、价值大、便于携带、不易磨损、容易保存等特点，被公认为最合适的一般等价物。当贵金属金银被用来固定地充当一般等价物时，一般价值形式就发展到货币形式。

货币出现后，一切商品都首先得同货币交换，用货币来反映它的价值，因此货币的本质就是一般等价物，它体现着商品经济中人与人之间的社会关系。

货币作为固定充当一般等价物的特殊商品，具有衡量和计算一切商品价值大小的职能，这是货币的第一项职能——价值尺度。商品的价值用货币表现称为价格，价格是商品价值和货币价

值的交换比例。商品价格的变化同商品本身价值的变化成正比，同货币价值的变化成反比。货币的第二项职能是流通手段，即充当商品交换的媒介。商品流通就是以货币为媒介的商品交换。货币作为流通手段，需要有同进入流通的商品量相适应的货币量。决定商品流通所必要的货币量的因素有三个：待销售的商品量；价格水平；货币流通速度。前两个因素构成商品价格总额。商品价格总额除以货币流通速度，就是商品流通所需要的货币量。流通中所需的货币量与商品价格总额成正比，与货币的流通速度成反比，称为货币流通规律。货币的第三项职能是贮藏手段，即把货币当作社会财富的一般代表贮藏起来。作为贮藏手段的货币应是足值的金属货币或金条银块。货币的第四项职能是充当支付手段。它是随着赊帐买卖而产生的，并随商品交换的发展，广泛使用在纳税、交租、付息等方面。货币的第五项职能是世界货币，即越出一国的疆界，在国与国的经济关系中发挥货币的作用。充当世界货币的只能是贵金属金银。

三、商品经济的基本规律——价值规律

商品生产和商品交换是按照客观经济规律运动的，这个规律就是价值规律。价值规律的基本要求是：商品价值量决定于社会必要劳动时间，商品必须按照价值量相等的原则进行交换。货币出现后，等价交换即表现为商品的价格与价值相等的交换。在现实的商品交换中，商品的价格和价值经常是不一致的，价格往往背离价值，或高于或低于价值。因为价格虽然以价值为基础，但还要受市场供求关系的影响，当商品供给大于需求时，由于商品售卖者之间的竞争，使商品价格跌到价值以下；当商品供给小于需求时，由于商品购买者之间的竞争，使价格涨到商品价值之上。价格背离价值，价格受供求关系的影响自发地围绕着价值上下波动，正是要求价格必须同价值一致的价值规律强制贯彻其作用的表现。

价值规律的要求，是通过市场机制来贯彻的。市场机制就是市场价格和商品供求关系相互作用的过程。市场机制对商品生产和商品流通的调节作用，称为市场调节。它是价值规律自发调节商品经济的表现。价值规律通过市场机制对商品经济的发展有以下三个方面的作用：第一，自发调节社会劳动在各生产部门的比例。生产什么，不生产什么，唯一根据是市场信号。通过市场价格的涨落，调节生产资料、劳动力的投向。第二，刺激商品生产者改进技术、积极展开竞争，提高劳动生产率，推动社会生产力发展。第三，促使商品生产者两极分化，造成优胜劣汰的结果。

第二节 资本主义生产的实质是剩余价值的生产

一、劳动力成为商品是货币转化为资本的关键

(一)货币向资本的转化

货币是商品流通的产物，也是资本的最初表现形式，但货币本身并不是资本。货币和资本的区别首先在于流通形式不同。作为商品流通媒介的货币，其流通形式是：商品——货币——商品，即 $W—G—W$ 这个商品流通公式。可是，作为资本流通的货币，其流通形式是：货币——商品——更大的货币，即 $G—W—G'$ 这个资本流通的公式。在这种不同的形式中，买和卖的顺序不同，流通的起点和终点不同，流通中充当媒介的角色不同。商品流通以卖开始以买结束，流通过程的起点和终点都是商品，中间的媒介是货币。但是，资本流通则是以买开始，以卖结束，流通过程的起点和终点都是货币，中间起媒介作用的是商品。商品两次交换位置，结果是货币又回到它原来的出发点。

作为商品流通媒介的货币与作为资本流通的货币，其流通形式的内容和目的也是不同的。商品流通的内容是不同的使用价值

的交换，流通的目的是取得特定的商品以满足商品生产者自身的需要。而资本流通的实际内容是流通终点的货币在数量上要大于流通起点的货币，目的是为了取得比预付货币价值更多的价值，即价值增殖。货币正是因为资本流通中发生了增殖，带来了剩余价值，从而转化为资本。

上述 $G—W—G'$ 这一资本流通公式，概括了产业资本、商业资本和借贷资本的共同本质，所以是资本的总公式。从形式上看，资本总公式是和价值规律等价交换相矛盾的。这个矛盾表现在：按价值规律，在商品流通中不能发生价值量的变化，而在资本流通公式中，经过流通过程却发生了价值的增殖。解决资本总公式矛盾的条件是：剩余价值的产生和货币到资本的转化必须在流通领域中，又必须不在流通中。按照价值规律的要求，资本流通同商品流通一样，都是按等价交换原则进行的。在交换中都只改变了价值形式，而不会发生价值的增殖，即使进行不等价交换，也不会增大价值总量，所以，剩余价值不能从流通领域中产生。但是，离开了流通过程，商品生产者不和其他商品生产者联系，只能和自己的产品打交道，这样一份劳动只能形成一份价值，价值也不能发生增殖。因此，剩余价值的产生又不能离开流通领域。根据这个条件解决资本总公式的矛盾，货币所有者在流通中必须购买到一种特殊商品——劳动力。在生产中通过对劳动力的使用，能创造出比劳动力自身价值更大的价值。所以劳动力成为商品，是解决资本总公式矛盾的关键，是货币转化为资本的前提。

（二）劳动力商品的买卖关系

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力是任何社会生产的基本要素。劳动力的支出即为劳动。把劳动力同劳动区别开来的是马克思。劳动力大规模地成为商品进行买卖，必须具备两个基本条件：一是劳动者有人身自由，有权支配自己的劳动力；二是劳动者丧失一切生产资料和生活资料，除了

自己的劳动力以外一无所有，只有靠出卖劳动力为生。这两个基本条件是在长期历史发展中形成的。

劳动力商品同其他商品一样，具有使用价值和价值。但是，劳动力是一种特殊商品，它的使用价值和价值又都有其特殊性。

劳动力商品的价值，是由生产和再生产劳动力的社会必要劳动时间决定的。由于劳动力存在于活的人体中，所以劳动力价值决定的特点之一是劳动者要维持生活，必须消耗必要的生活资料，而生产和再生产劳动力的社会必要劳动时间就要还原为生产和再生产这些生活资料所需要的社会必要劳动时间。所以劳动力价值的总和应包括以下三部分：①维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值，用以再生产他的劳动力；②劳动者繁殖后代所必需的生活资料的价值，用以延续劳动力的供给；③劳动者接受教育和培训所支出的费用，用以培训包括资本主义生产所需要的劳动力。劳动力价值决定的另一特点是它还包含历史和道德的因素，即劳动者必要生活资料的种类和数量，不仅仅是指人的生理上的最低需要，而且指在一定的社会历史条件下维持劳动者正常生活的需要。它的价值是一个变数，而不是一个常数。

劳动力商品的使用价值就是劳动者的劳动。劳动力商品的使用价值也有重要特点。一般商品在消费使用时，随着使用价值的逐渐消失，它的价值也就逐渐消失，或者转换到新产品上去。劳动力使用价值是进行生产劳动的能力，它的消费就是劳动，就是商品的生产过程和价值增殖过程。因此，劳动力商品的使用价值的特殊性就在于它是价值的源泉，并且是大于自身价值的价值，即剩余价值的源泉。

资本家和劳动者之间的劳动力买卖，就是雇佣和被雇佣的关系。任何社会生产必须具备两个基本要素，即生产资料和劳动力，两者结合才能进行生产。只有当劳动力成为商品，并且被资本家雇佣，从而支配工人的劳动力，使之与生产资料结合时，才开始资本主义的生产过程。这种生产资料与劳动力结合的特殊方

式决定了生产的资本主义性质。资本主义生产不只是生产商品，而且要生产包含着剩余价值的商品。资本家凭借他对生产资料的所有权无偿地占有雇佣工人生产的剩余价值，这就决定了资产阶级和无产阶级之间的剥削和被剥削的阶级关系，也决定了无产阶级受奴役、受压迫的阶级地位。所以资本主义制度是一种建立在生产资料资本主义私有制基础上的雇佣劳动制度。

二、剩余价值的生产过程

（一）资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一

资本主义生产过程是一个具有二重性的过程：一方面是劳动过程；另一方面是价值增殖过程。资本主义商品生产过程的这种二重性，是生产商品的劳动二重性的特殊表现。

劳动过程是劳动者运用劳动工具对劳动对象进行加工，制造使用价值，即创造物质财富的过程。在劳动过程中，人通过劳动资料作用于劳动对象，一方面消耗劳动资料和劳动对象，另一方面消耗劳动者的脑力和体力。所以，劳动过程就是劳动者的具体劳动与生产资料相结合，创造使用价值的过程。劳动过程作为创造使用价值的有目的的活动，是人类生活的永恒的自然条件。它不以人类生活的社会形式为转移，是一切社会形式所共有的。但在不同的社会里，由于劳动资料和劳动对象掌握在不同社会集团手中，劳动过程又具有不同的特点。资本主义的劳动过程有两个特点：第一，劳动者的劳动已属于资本家，他们在资本家的指挥和监督下劳动，劳动力也表现为资本力。第二，由于生产资料归资本家所有，劳动产品也归资本家所有。

资本主义的生产过程，不仅是生产使用价值的劳动过程，而且是生产价值和剩余价值的价值形成和价值增殖过程。在商品生产过程中，工人的劳动一方面作为具体劳动，在生产出一定的使用价值的同时，还把生产资料的价值转移到新产品上去。另一方面作为抽象劳动，还创造新价值。这就是新产品的价值形成过

程。价值形成过程就是旧价值的转移与新价值的创造过程。当价值形成过程超过一定点，即工人劳动时间超过了工人为补偿劳动力价值而劳动的时间，就成为价值增殖过程。因此，价值增殖过程就是超过了一定点而延长了的价值形成过程。

在资本主义生产过程中，工人的整个劳动时间分为两部分：一部分是再生产劳动力价值的时间称必要劳动时间，另一部分是无偿地为资本家生产剩余价值的时间称剩余劳动时间。由此可见，剩余价值的来源是雇佣工人的剩余劳动。剩余价值的本质就是雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的、超过劳动力价值以上的那部分价值，直接体现资本家对雇佣工人的剥削关系。

（二）不变资本与可变资本

资本是能够带来剩余价值的价值。资本不是物，而是在物的掩盖下的一种社会关系，即资本家对雇佣工人的剥削关系。根据资本在剩余价值生产中作用的不同，马克思把资本分为不变资本和可变资本。资本家用来购买生产资料的那部分资本称不变资本；资本家用来购买劳动力的那部分资本，称可变资本。

马克思把资本区分为不变资本和可变资本具有巨大的科学意义。第一，进一步揭露了剩余价值的源泉和资本主义剥削的实质；第二，为考察资本主义剥削程度提供了科学根据。随着资本主义的发展，剩余价值率有提高的趋势，它表明资本家对工人剥削程度的加深。

（三）剩余价值率

剩余价值率就是剩余价值和可变资本的比率，即 $\frac{m}{v}$ 。也可用剩余劳动和必要劳动，或者剩余劳动时间和必要劳动时间的比率来表示。剩余价值率正确反映了资本家对工人的剥削程度。所以剩余价值率也称剥削率。资本家获得的剩余价值量的大小，取决于两个因素，一是剩余价值率的高低，二是可变资本量的大小。

三、剩余价值生产的基本方法

资本家总是力图加强对工人的剥削，榨取更多的剩余价值，他们追逐剩余价值的欲望是无止境的。资本家提高剥削程度的方法主要有两种：绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

（一）绝对剩余价值的生产

雇佣工人的工作日分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分。在必要劳动时间既定的情况下，延长剩余劳动时间，生产出的剩余价值，叫绝对剩余价值。比如，一个工作日长度 12 小时，其中 6 小时是必要劳动时间，其余 6 小时就是剩余劳动时间。

值得注意的是，工作日的延长只能在一定限度内实现。一是人的生理界限，二是道德界限。由于这两种界限有很大的伸缩性，所以工人阶级和资本家阶级之间，围绕工作日的长度，展开了长期斗争。

（二）相对剩余价值的生产

在工作日长度既定的情况下，资本家可能通过缩短必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间的办法榨取更多的剩余价值。例如：工作日长度 12 小时不变，其中把必要劳动时间缩短为 4 小时，则剩余劳动时间相应地增加到 8 小时，剩余价值率就由原来的 100% 提高到 200%。

把这种在工作日长度不变的条件下，缩短必要劳动时间，延长剩余劳动时间而生产的剩余价值叫做相对剩余价值。

如何缩短必要劳动时间呢？把工资压低到劳动力价值以下，是资本家经常采用的办法，但在这里先将它排除，以等价交换为基础来说明问题。在等价交换的原则下，要缩短必要劳动时间，只有降低劳动力的价值。为此，就要降低工人消费的生活资料的价值。要降低这些生活资料的价值，首先要提高其生产部门的劳动生产率，进而要提高为这些部门提供生产资料部门的劳动生产率。

全社会劳动生产率的提高，是通过各个资本主义企业改进技术，追逐超额剩余价值而实现的超额剩余价值，是生产条件优越的资本主义企业商品的个别价值低于社会价值而获得的剩余价值。

（三）自动化条件下剩余价值仍然是雇佣工人创造的

随着生产自动化的发展、机器人的出现，使资本主义国家的一些企业一方面雇佣工人大量减少、工作日缩短。另一方面却能获得更多的剩余价值，这并不能否定剩余价值是雇佣工人创造的。因为：第一，无论自动化机器和机器人多么先进，它们终究是生产资料，如果没有人的劳动来发动和利用，它们仍是一堆死物；其价值不仅不会增殖，而且还会因自然磨损而逐渐丧失。第二，所谓高度自动化的“无人工厂”，实际上还是有人工厂。在这些工厂中，直接从事体力劳动的人越来越被从事脑力劳动的人所代替。这种不同劳动的相互替代，并不能否定劳动价值论。第三，在科学技术的发展，生产自动化程度提高的前提下，在工人总体中专门从事高技术和管理的劳动比重在增大，这意味着从事复杂劳动的人多了。复杂劳动等于倍加的简单劳动，可以为资本家创造更多的剩余价值。第四，当一个部门只有个别企业采用自动化机器体系或机器人时，这个企业劳动者的劳动，作为生产率更高的劳动，可以为资本家创造更多的超额剩余价值。

（四）剩余价值规律是资本主义基本经济规律

用种种方法增加剩余价值的生产，是资本家一切活动的目的。资本家开设一家工厂，如果不能生产剩余价值，使资本家赚钱，资本家就要把这家工厂关闭，另外开设有利可图的工厂。所以资本主义的生产，本质上就是剩余价值的生产，离开了剩余价值的生产，就不会有资本主义的生产。马克思在分析资本主义经济的发展规律时指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式

的绝对规律。”^①

首先，剩余价值规律决定资本主义生产的实质。资本主义企业生产什么，生产多少，取决于剩余价值的多少。资本家所采取的延长工作日，提高劳动强度，改进技术，提高劳动生产率等手段，都是为了获得更多的剩余价值。资本家从事商品流通，是剩余价值生产的准备和实现过程。其次，剩余价值规律决定着资本主义再生产的各个环节。资本主义再生产的全过程，都受剩余价值规律支配。最后，剩余价值规律决定着资本主义内在矛盾发展的全部过程，决定资本主义的产生、发展、灭亡。

（五）资本主义工资

在资本主义社会，工人给资本家做工，劳动一天给一天工资，劳动一个月给一个月工资，好像工人的全部劳动得到了报酬，似乎资本家没有剥削工人。其实不是这样，马克思曾指出：“工资不是它表面上呈现的那种东西，不是劳动的价值或价格，而只是劳动力的价值或价格的掩蔽形式。”^②这是因为劳动不能成为商品。

第一，任何商品要能作为买卖对象，必须在出卖前就独立存在，但是劳动却不是这样。工人出卖的只能是劳动力，资本家买回的也只能是劳动力。

第二，商品的价值是抽象劳动的凝结，价值量是由必要劳动时间决定的。如果说劳动是商品，也有价值，那么劳动的价值由什么决定呢？只能说劳动的价值由劳动决定，这完全是同义语反复，什么问题也说明不了。

第三，如果说劳动是商品，工资是劳动的价值或价格，按等价交换的原则，工人应该得到全部报酬，可是事实并非这样，工人得到的只是必要劳动时间创造的那部分价值，而剩余劳动时间

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 679 页。

^② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 17 页。

创造的价值全部被资本家无偿占有了。所以工资是劳动力价值或价格的转化形式，工人出卖的是劳动力，而不是劳动，在这里，资本家是以有酬的形式掩盖其对无酬劳动的占有。

工资的形式。工资掩盖了资本主义的剥削关系，不仅在于工资本身，而且还在于工资采取的具体形式。资本主义工资的基本形式有两种：计时工资和计件工资，其他形式都是在它们的基础上发展起来的。

计时工资是以工人劳动时间支付的工资。例如，月工资，周工资，日工资，小时工资等。计时工资的实质是工人按一定时间出卖的劳动力价值的转化形式。由于劳动力总是按一定时间出卖的，因此，计时工资是资本主义工资最基本的形式。

计件工资。资本主义工资的另一基本形式是计件工资。计件工资是按工人生产的产品数量或完成的工作量计算和支付的工资。计件工资由于按产品数量或工作量支付，使工资和劳动结果直接联系，因而更有欺骗性，好像工资是劳动的全部报酬，其实计件工资和计时工资一样，本质上都是劳动力价值或价格的转化形式。

在考察工资的数量和其他变化时，不能只看工人得到的货币多少，而要看这些货币的实际购买力。这就要区分名义工资和实际工资。名义工资是工人出卖劳动力所得的货币额，也叫货币工资。实际工资量是指工人用货币工资能实际买到的生活资料和各种服务的数量。

名义工资和实际工资既有联系，也有区别。如果物价不变，名义工资提高，实际工资也会提高；名义工资下降，实际工资也会下降。但是，名义工资和实际工资也经常变化不一致。如果名义工资不变，物价上涨，实际工资下降。如果名义工资增加和物价上涨同时发生，实际工资的变化情况要看两者变化速度的对比。

还应注意在各资本主义国家，工资水平是有很大差别的。比

较各国工资水平时还必须联系各种因素进行分析，正确认识各国工资水平差异。

四、资本积累及其实质

人类要生存，就不能停止消费，因而也就不能停止生产。所以，生产总是连续不断、周而复始地进行。我们把这种不断重复、不断更新的生产称之为再生产。

任何社会的再生产，总是物质资料的再生产与生产关系的再生产的统一。资本主义再生产是物质资料与资本主义生产关系再生产的统一。社会再生产按其规模可以分为简单再生产和扩大再生产。简单再生产就是生产在原有规模上重复进行，资本家手中的资本额没有增加，新一轮的再生产与前一轮的生产使用同样数量的生产资料和劳动力。简单再生产是扩大再生产的基础和出发点，资本主义再生产的特征是扩大再生产。扩大再生产就是生产在扩大的规模上重复进行，资本家在新一轮再生产时使用的资本额增大了，可以使用更多的生产资料和劳动力。要进行扩大再生产就必须有追加的资本，而追加的资本多来源于上一轮生产创造的剩余价值。资本家将工人创造的剩余价值的一部分用于消费，另一部分作为追加资本投入到新一轮生产中，用来添购更多的生产资料，雇佣更多的工人，从而生产出更多的产品 and 价值，实现扩大再生产。其中作为追加资本的那部分剩余价值是扩大再生产的必要条件，没有剩余价值资本化，扩大再生产就很难进行，所以，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。资本家在等价交换的表面现象的掩盖下无偿占有工人创造的剩余价值，来积累自己的资本，并以此为基础进一步扩大和加强对工人的剥削，不断榨取更多的剩余价值，以实现资本增殖，这就是资本积累的实质。

资本主义扩大再生产有两种形式：一种是外延式的扩大再生产，表现为生产要素（生产资料和劳动力）量的增大；一种是内涵式的扩大再生产，表现为生产要素使用效率的提高。它是生

产技术的进步和资本构成的变化为前提的。

为组织生产，资本家购买的生产资料和雇佣的工人，必须比例适当，两者之间的数量对比，取决于各生产部门的特点和技术水平，取决于各企业技术装备的先进程度。一般来说，生产技术水平越进步，一个劳动力所能推动的生产资料的数量就越多。生产资料数量和劳动力数量的这种比例就叫做资本的技术构成，它取决于技术条件。

资本的构成也可以从价值的角度来考察，生产资料的价值表现为不变资本，劳动力的价值表现为可变资本。不变资本的价值和可变资本的价值之间的比例，叫做资本的价值构成。

资本技术构成和资本价值构成之间存在着密切的关系。资本价值构成由资本技术构成决定，资本价值构成的变化反映资本技术构成的变化。这种由资本技术构成决定而又反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本有机构成，它的公式是 $C:V$ 。 C 代表不变资本， V 代表可变资本。

在资本主义扩大再生产的发展过程中，由于资本家在竞争中不断采用新技术，资本的技术构成趋向提高，资本有机构成也呈现出提高的趋向。资本有机构成提高的速度，同资本主义企业规模的大小有很密切的关系。个别资本的数量越大，企业规模越大，就越有条件采用新技术，从而提高资本有机构成。而个别资本的扩大，是通过资本积聚和资本集中这样两种形式来实现的。

资本积聚就是个别资本通过资本积累，即剩余价值资本化而扩大它的规模。资本集中则是把许多已经存在的规模较小的资本，合并成为大资本。它通过两种方式进行：第一种方式是大鱼吃小鱼，大资本吞并小资本；第二种方式是把许多分散的小资本，包括社会闲散资金，集合成为一个大资本，如组成股份公司。

通过资本积聚的方式来扩大个别资本，速度很慢，很难适应组织技术先进的大企业的需要，而资本集中，特别是股份公司形

式的那种资本集中，则很能适合这种需要。资本主义各国修筑铁路，都是通过组织股份公司实现的。

在资本主义的发展过程中，随着资本有机构成的提高，形成了相对过剩人口。

资本有机构成的提高，意味着可变资本在全部资本中的比重日益下降。而可变资本即是购买劳动力时支出的资本。一方面，可变资本比重的下降意味着资本对劳动力的需求相对减少。另一方面，劳动力的供给却在资本积累的进程中增加。因为：第一，资本主义的机械化，不但产生了机器排斥了工人的现象，而且由于机器把许多工作变得简单了，不用很强的体力就可担任，妇女和儿童也可以进工厂工作，这就使劳动力的供给大大增加；第二，竞争以及资本的积聚和集中，使得城市 and 农村的小生产者和中小资本家破产，变为出卖劳动力谋生的劳动者。这样，一方面资本对劳动力需求相对减少，另一方面劳动力对资本供给绝对增加，这就必然在资本主义社会里形成相对过剩人口。

相对过剩人口就是相对于资本的需要表现为过剩的劳动人口。资本积累本来是工人创造的剩余价值转化为资本的结果，资本有机构成的提高也是以工人创造的技术装备为条件的，可是，工人在创造资本积累和先进技术装备的同时，也使自己变成了相对过剩人口，这就是资本主义生产方式特有的人口规律。

作为资本积累必然产物的这一部分相对过剩人口，不能被资本吸收，处于失业状态，形成产业后备军。产业后备军不仅是资本积累的产物，也是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。因为，产业后备军的存在，可以随时为资本家提供追加的劳动力。它就像动力蓄水池一样，当资本家在扩大生产规模或创立新的生产部门时，可以随时获得可供榨取的劳动力。同时，资本家还可以利用产业后备军来威胁在业工人，迫使在业工人提高劳动强度和接受资本家苛刻的剥削条件。