

第一章 货币与货币制度

一、货币的产生与发展

货币俗称“钱”。在人们的日常生活中，衣、食、住、行都离不开它。但是，并不是一有人类社会就有货币。货币是在商品交换发展的漫长的历史过程中，自发地从商品界分离出来的。正如马克思所指出的：“货币结晶是交换过程的必然产物”。^①

（一）货币的根源在于商品本身

马克思曾经指出：“只要理解了货币的根源在于商品本身，货币分析上的主要困难就克服了”。^②既然货币的根源在于商品本身，那么，要认识货币的起源，首先必须认识什么是商品，从对商品生产、商品交换的分析入手。

在原始社会，人们过着原始共产主义生活，大家共同劳动，共同分享劳动成果。随着劳动工具的不断改进，劳动生产力提高了，剩余产品增多了，逐渐地产生了私有制。并且由于社会分工的逐步形成，从事各种不同劳动的人们需要相互交换各自的劳动产品，这时，人们通过各种劳动生产的产品不再仅仅是为了满足自己的需要，而是为了用来进行交换，

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷第 105 页，人民出版社，1972 年。

② 《马克思恩格斯全集》第 13 卷第 154 页，人民出版社，1972 年。

这种以生产资料私有制和社会分工为前提条件，以交换为目的而进行的生产，就是商品生产。商品，是“能同别的产品交换的产品”。它首先是劳动产品；其次，这种劳动产品不是供生产者自己消费的，而是为了用于交换。既然商品是为了交换而生产的产品，那么对于商品生产者来说，他需要的就不是商品的使用价值，而是商品的价值。然而商品的价值是看不见、摸不着的，孤立的商品实体本身无法自我表现。同时，也只有通过交换，商品生产者的劳动得到了社会的承认，商品的使用价值才能实现。可见，交换是解决商品价值和使用价值矛盾的唯一途径，同时也是货币产生的根本原因。因为，货币正是为了解决商品交换过程的困难而产生的。但这不等于说，一有了商品交换就产生了货币，货币是以商品交换发展到一定阶段为前提的，它是商品交换长期发展的结果。

人类最初的交换是直接的物物交换。物物交换存在不可避免的某些缺陷，具体表现为：

(1) 缺乏衡量价值的统一标准。物物交换条件下，商品的价值表现是复杂的。如羊、米、布三种商品参加交换，可能是 1 只羊换 10 公斤米，1 米布换 2 公斤米。参加交换的商品越多，商品交换比率就随之增多。假设商品总数为 n ，交换比率总数将达到 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。如此庞大的交换比率必将影响商品交换的扩展。货币出现后，一切商品价值均以货币计算。这样，不但统一了商品价值的表现，也简化了计算。

(2) 缺乏交换的广泛性。物物交换条件下，为了实现交换，我们必须找到这么一个人，他既拥有我们想交换的商品，又需要我们所能提供的商品，否则交换就难以进行。这就是

所谓的“需求双方的双重吻合”。要寻觅碰巧具备互为需要的这两个交换者，显然十分困难，或需要花费极大的精力和时间。影响物物交换广泛性的另一困难是“时间的双重巧合”。假如碰巧存在互为需要的甲乙两个交换者，但其中甲方并不是急需乙方的商品，而是要在半年之后才需要，那么交换也不能立即实现。

可见，“需求的双重巧合”和“时间的双重巧合”使物物交换受阻，从而影响和制约了经济的发展。

(3) 缺乏延期支付的标准。由于物物交换没有一个人共同可以接受的价值标准，作为延期支付的基础，长期性契约和借贷合同很难确立。例如，雇主以何种商品支付工资？此种商品能否为雇佣双方共同接受？再如甲向乙出售一批商品，乙则要待到以后一段时间才能向甲提供商品，乙生产的商品是否为甲所需？况且乙商品的质量也需用统一的标准进行衡量。这些问题都是物物交换条件下不能解决的。随着交换的发展，商品生产者之间的联系越趋密切，物物交换只能采用现货交易，而不能运用现在交易、将来支付的交易方式。毫无疑问，它使交换的范围受到了限制，成为生产发展的桎梏。

(4) 缺乏储存购买力的能力。生产扩大必须以一定的财富积累为前提，即人们不能将所有的收入全部用于消费，而是要为生产储存部分财富。物物交换使商品买卖同时进行。卖者即为买者；买者也即为卖者。无论是卖者还是买者，交换中获得的都是商品，而商品的价值大都不宜长久储存。由于缺乏适当的工具作为购买力的储存，从而使得生产者扩大生产规模困难重重。

经济越发展，参加交换的商品越多，特别是当交换者的

需要日趋复杂时，物物交换便无法适应经济发展的要求和满足交易者的各种欲望。货币作为商品价值的表现形态，正是为解决物物交换的困难，在商品交换的发展过程中诞生并随商品交换的发展而发展的。

（二）价值形式的发展与货币的产生

在商品交换中，用一种商品的使用价值表现另一种商品的价值，成为另一种商品价值的表现形式，简称为价值形式。价值形式在商品交换的发展过程中经历了四个阶段，即简单的或偶然的价值形式；总和的或扩大的价值形式；一般的价值形式和货币价值形式。

1. 简单的或偶然的价值形式

在原始社会后期，随着劳动工具的改进，各个部落在生产劳动过程中获得的劳动成果，除了满足本身的消费需要外，有时还有一些剩余产品，于是，各个部落之间开始出现了商品的交换。这种交换是物和物的直接交换。由于当时的生产力水平很低，剩余产品不多，且品种较少，因此，交换也是很简单的、偶然的。一种商品的价值只是偶然地、简单地表现在另一种商品身上。例如 1 只绵羊等于 2 把石斧。在这个等式中，绵羊处于相对价值形态，是价值被表现的商品。而石斧在这个交换关系中则是处于等价形态，被用来表现绵羊的价值，起着等价物的作用。这种简单的、偶然的价值表现的形式虽然很不完善，但作为等价形态的商品，就像一面镜子一样，从它的身上能照出另一种商品的价值。在这里已经孕育着后来发展的货币形态所具有的基本特征，是货币的胚芽。

2. 总和的或扩大的价值形式

随着社会生产力的发展，尤其是经过了两次社会大分工，即农业和畜牧业的分工、农业和手工业的分工，商品生产发展了，商品交换的规模也扩大了。一种商品已经不是只能偶然地同另一种商品相交换，而是可以和多种商品相交换。这时，一种商品的价值不再是偶然地由另一种商品来表现，而是可以由许多商品来表现。如上述的等式中， 1 只绵羊不仅能和 2 把石斧相交换，还能和 1 担谷子或 20 尺布、 10 斤茶叶……相交换。而石斧、谷子、布、茶叶等商品都能作为表现绵羊价值的等价物。并且，每当有新的商品出现时，就增加一个新的价值表现的材料，这个交换的等式是一个无穷无尽的系列。然而，参加交换的商品越多，物物交换的局限性就越突出。这是因为，物与物直接交换必须具备两个条件：一是交换双方互相需要对方的产品；二是交换的两种商品的价值量必须相等。在现实的商品交换中，要实现这两个条件，常常要受到时间和空间的限制。商品生产者为了换取所需的商品，往往需要几经周折，才能实现预期的交换目的，有时甚至费了很大的劲也难于换取自己所需的东西。显然，这种商品价值的表现形式无法适应商品生产和商品交换进一步发展的需要。

3. 一般的价值形式

为了克服物物直接交换的困难，人们在长期的社会实践中逐渐发现可以选择一种大家比较乐于接受的商品作为一般等价物。这样，商品生产者就可以首先将自己的商品和这种作为一般等价物的商品相交换，然后再用它去换取自己所需要的其他商品。这时，商品的交换是通过一般等价物的间接交换来实现的，这种商品价值的表现形式称为一般的价值形式。作为一般等价物的商品，已经不是普通的商品，而是起

着货币作用的商品，是货币的原始形态。

4. 货币价值形式

一般等价物的出现，克服了物物交换的局限性，促进了商品的交换。但是作为一般等价物的商品往往有地方性，如有的地区用贝壳，有的地区用象牙，而有的地区则用稻谷、兽皮、牛、羊等作为一般等价物。即使是同一地区，在不同的时期里，作为一般等价物的商品也可能不同。随着商品生产规模的不断扩大，商品交换范围也逐渐扩大，不同的国家，不同的地区之间需要相互贸易往来，这种地方性的、不稳定的—般等价物又不能适应商品生产和商品交换发展的需要了。商品交换的发展，客观上要求由一种商品固定地充当一般等价物，在交换中专门用来表现、衡量和实现商品的价值，这种商品就是货币。在商品界中，由于金银具有体积小、价值大、质地均匀、可以分割、不易磨损、便于携带、便于保存等特性，因此它比其他任何商品更适合于充当一般等价物。于是，货币最后固定地由金银来承担。

综上所述，货币是在商品交换的长期发展过程中，为了适应商品交换的客观需要，伴随着商品价值形式的演变，经历了从低级到高级的发展过程，最后从商品界自发地分离出来的一种起一般等价物作用的特殊商品。它是交换过程的必然产物，是商品经济内在矛盾发展的必然结果。

(三) 货币形态的发展和演变

货币在我国已有五千多年的历史。在这个过程中，不同的民族，不同的国家和地区，在各个不同的历史发展时期，由于受到各自不同的经济状况和文化条件的影响，出现过种种不同的货币。在商品交换的发展过程中，大体上经历了实物

货币、金属货币、纸币和存款货币等阶段。随着电子技术的广泛使用，将来可能还会有电子货币。

1. 实物货币阶段

最初的货币是人们用日常生活中需要的各种劳动产品。如古希腊曾以牛、羊，非洲、印度等地以象牙，美洲土著人和墨西哥人则以可可豆作为货币，我国古代最早是用贝壳作为货币。这些实物货币的产生，克服了物物直接交换的困难，推进了商品经济的发展。但实物货币不便分割、不便携带、不便运送和保存，随着商品交换的发展，它们逐渐为金属货币所代替。

2. 金属货币阶段

最早作为货币材料的金属一般是铜、铁等贱金属。如我国古代春秋战国时期流通的刀币等都是用铜铸造的。随着社会财富的增长，为适应商品生产和商品流通价值的提高和数量的扩大，货币材料逐渐由铜、铁等贱金属过渡到金、银等贵金属，并最终固定在金银身上。

金属货币刚开始流通使用时，没有固定的形态和均等的重量，交易时是根据金属的成色重量来确定其价值量的大小，这种金属货币称为称量货币。称量货币使用起来极不方便，每次交易都需要鉴定成色、称量和切割，既费事又耗时，不利于商品交换的发展。于是，人们就将作为货币材料的金属按一定的形状，一定的重量和成色，铸造成钱币，并标明价值，这就是铸币。铸币在流通使用过程中会逐渐磨损，使得铸币的面额价值和实际价值相背离，但铸币仍然按着面额价值流通使用。这意味着可以用其他材料来代替贵金属执行货币的职能，由此导致了纸币的发行和流通使用。这是货币发展史上的一大进步。可见，铸币的流通使用，为现代货币制度奠

定了基础。

3. 纸币阶段

纸币是纸质货币，是由国家发行的，以法律的手段强制计价流通，本身没有价值的货币符号或价值符号。由于商品生产和商品交换的不断发展，金属铸币的流通量也日益增多。如果每次货款的结算都需要运送金属铸币，既不方便，流通费用也高。于是纸币逐渐地代替了金属铸币的流通。刚开始流通使用的纸币是可兑换的纸币，如我国宋朝发行的“交子”和“会子”以及资本主义国家银行发行的“银行券”。可兑换的纸币是一种信用货币，发行者应保证随时能兑换成金属货币。后来，纸币的发行权逐步集中于国家。在由政府垄断纸币发行的情况下，这种可兑换的纸币常被借故停止兑现或限制兑现，最后演变为不兑换的纸币。不兑换的纸币是由国家发行并强制流通的，其发行量往往是根据政府为了推行本国的政治、经济政策的需要而确定的。

4. 存款货币阶段

在信用事业日益发达 银行业务广泛开展的当今世界 为了加速资金的周转，以适应迅速发展商品经济的需要，存款货币又逐步取代纸币。存款货币表现为银行帐户上的存款。存户需要支付时可签发支票，直接通过银行帐户的转帐，从而达到结算的目的。由于这种存款货币的流通是以银行信用为基础的，所以，它也属于信用货币。存款货币的运用比纸币又前进了一步，是货币的发展和演变过程中比较高级的阶段，但这还不是终点。货币形态还将随着商品经济的高度发展和科技革命成就的广泛运用不断演变，像由电子计算机系统处理的信用卡等电子货币也将随之出现，那时的货币连纸币形态都不需要存在了。

二、货币的本质与职能

(一) 货币的本质

货币的本质应当从以下两方面来理解。

1. 货币是固定起一般等价物作用的特殊商品

从货币起源中可以看出，货币与一般商品有共性，即都是人类劳动的产品，并具有商品的属性——价值和使用价值。

货币与一般商品虽有共性，但也有其特性。从这个意义上讲，货币并不是一般商品，而是特殊的商品，表现为：

(1) 货币是表现或衡量其他一切商品价值的材料，而其他商品则没有这种作用。在商品界中，一般商品直接以使用价值的面貌出现，如布可做衣，米可做饭，纸用来书写等，而货币则是直接用来表现其他商品价值的，即用货币表现和衡量其他商品中所包含的劳动凝结量。

(2) 货币对其他一切商品都具有直接交换的能力。这就是说，用货币可以买到其他一切商品。货币的这种能力就是货币的使用价值，也叫“一般使用价值”。一般商品只能满足人们某一方面的需要，它们只具备专门的使用价值，也叫“特殊的使用价值”。当然货币商品按其自然属性来说，也有专门的使用价值，如金、银可作首饰。但货币更重要的使用价值并不在于此，而在于它对其他一切商品都具有直接交换的能力。

(3) 货币是核算社会劳动的工具。由于货币是一般等价物，商品都要通过与货币交换来实现价值量，所以货币能够作为核算商品生产者的社会劳动的工具，这是一般商品所不具备的。

2. 货币反映一定的社会生产关系

货币是一个历史范畴，是随着商品经济的发展而产生的。在历史发展的不同阶段，货币反映了不同社会的生产关系。在私有制社会中，货币集中掌握在剥削阶级手中，被用作占有他人劳动、剥削劳动人民的工具，货币体现着阶级剥削关系。

在奴隶社会里，货币大量掌握在奴隶主手中，货币作为购买奴隶的工具，它反映了奴隶主对奴隶的剥削关系。在封建社会里，封建地主以货币地租的形式来剥削农民，货币体现着封建主对农民的剥削关系。同时，奴隶制和封建制的国家利用苛捐杂税，对农奴、农民和小手工业者的剥削，商人和高利贷者也利用货币盘剥小生产者。

在资本主义社会里，货币已经转化为资本。货币不但可以用来购买一般商品，而且还可以被资本家用来购买特种商品——劳动力，货币成了资本家剥削剩余价值的工具。

在社会主义社会中，人们可以自觉地、有计划地利用货币为社会主义经济服务，货币反映着国家、集体和个人三者之间的新型社会生产关系。

以上货币所反映的各个不同历史阶段的社会关系，是货币作为一般等价物所体现的社会属性；是各个社会及其特定阶级对货币的利用，使货币为本社会特定的阶级服务。

（二）货币的职能

在商品交换中，货币作为一般等价物，用来表现、衡量和实现商品的价值，决定了货币具有价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段、世界货币等职能。而价值尺度和流通手段是货币最基本的两个职能，其余的三个职能是在商品经济发展的过程中，由这两个基本职能派生的。货币在执行上述

五个职能时，分别有不同的特点、要求和作用。

1. 价值尺度

当货币用于表现商品的价值，衡量商品的价值量的大小时，执行了价值尺度职能。

货币能够发挥价值尺度职能，是因为货币本身是有价值的商品，是社会劳动的产物，因而能够用来表现和衡量其他商品的价值。正如本身有长度的尺子才能量出别的物体的长度，本身有重量的砝码才能称出别的物体的重量一样。但货币在具体执行价值尺度职能时，不需要现实的货币，只要观念形成或想象的货币就可以了。因为这时仅仅是表现和衡量商品的价值，尚未进入实际交换阶段。然而，这种观念的或想象的货币是以现实的足值的金属货币的存在为依据的。纸币是没有价值的货币符号，因而，纸币本身不能执行价值尺度职能。但在当今纸币流通制度下，纸币可以代表金、银等贵金属货币执行价值尺度职能。

2. 流通手段

当货币在商品交换过程中发挥媒介作用时，执行了流通手段职能。

货币作为商品交换的媒介，要求一手交钱，一手交货。因此，作为流通手段的货币必须是实实在在的货币，而不能是观念的货币，观念的货币是买不到任何东西的。但是，由于商品交换是转瞬即逝的行为，交换的双方关心的是能否买到自己所需要的商品，至于使用什么形态的货币，以及货币是否足值并不重要，只要对方愿意接受就可以。因此，执行流通手段职能的货币不一定要求用足值的金属货币，可以用不足值的铸币，甚至可以用完全没有价值的货币符号来代替，这也是纸币产生的原因。

在货币出现以前，商品的交换表现为商品—商品的直接交换。货币产生以后，克服了物物交换的局限性，商品交换则以货币为媒介，即商品—货币—商品，称为商品的流通。由于货币的流通手段职能，使商品的流通过程分裂为买和卖两个独立的行为。商品所有者出售商品取得货币后，他可以立即购买自己所需要的商品，也可以暂时不买或只买一部分。但是社会分工又把各个生产者联系在一起，他们必须相互交换劳动，形成一个互相依赖的链环。在这个链环中，如果有的商品生产者出售产品后不立即购买，就会影响到另一些商品生产者无法出售自己的产品，因而也无法再向其他商品生产者购买商品。这样一环扣一环，相互影响。在严重的买卖脱节的情况下，就隐藏着爆发生产过剩的经济危机的可能性。这种可能性在生产资料私人占有制的资本主义社会里会随着资本主义基本矛盾的发展而转化为现实。

3. 支付手段

当货币作为交换价值的独立形态进行单方面转移时，执行了支付手段职能。

支付手段职能最初是由商品的赊买赊卖引起的。由于各种商品的生产周期长短不一，季节性需要不同，销售时间、地点也不一样，这就形成了有的生产者在商品生产过程中，或商品未销售出去之前，就需要补充购进生产资料或消费品。这时，如果有另一个商品生产者愿意先预付货款订购产品，或者愿意以赊卖的方式出售商品，在这种情况下，货币的支付与商品的转移就不在同时进行了。或在商品交换之前，或在商品交换之后，作为交换价值的独立形态单方面运动，货币作为支付手段，克服了流通手段要求一手交钱、一手交货的局限性，促进了商品的交换。随着商品生产的发展，货币的

支付手段职能不仅仅限于商品生产者之间由于赊买赊卖而引起的债务清偿 而且逐渐扩展到商品流通领域之外。例如 缴纳税款、支付工资和信用活动等都利用了货币的支付手段职能。

货币的支付手段职能既促进了商品生产和商品流通的发展，同时也使商品经济的矛盾进一步复杂化了。因为货币的支付手段职能越发展，商品生产者之间由债权、债务关系结成的支付链条就越紧密。在这错综复杂的债权、债务关系中，如果有一部分债务人不能按期偿还债务，就会影响一系列债权人的正常的资金周转，从而引起连锁反应，以致支付链条中断，给商品生产和商品流通带来严重后果。尤其是在资本主义社会里，支付中断引起的信用危机又加深了生产过剩的经济危机。

4. 贮藏手段

货币退出流通领域 被当作财富保存、收藏或积累时 货币执行了贮藏手段职能。

作为贮藏手段的货币，必须是现实的、足值的金属货币，纸币本身没有价值，不能执行贮藏手段职能。在金属货币流通的条件下，货币执行贮藏手段职能，可以起自发调节货币流通量的作用。当流通中的货币量超过货币需要量时，有一部分货币就会自动退出流通领域，被贮藏起来，使流通中的货币量减少；当流通中的货币量少于货币需要量时，贮藏的货币又会重新进入流通领域，使货币流通量与货币需要量保持基本一致。

5. 世界货币

当货币在国际市场上作为一般等价物发挥作用时，执行了世界货币的职能。世界货币职能具体包括在国际范围内作

为一般的支付手段，如偿付国际债务、支付利息和其他非商品性的支付。还作为国家间的商品购买手段，以及国际间财富转移的手段。因此，只有金、银才能执行世界货币职能。各国国内流通使用的纸币一般不具有世界货币职能，但在频繁的国际经济交往中无法每一笔交易都直接输送金、银，特别是在当前世界各国普遍实行纸币流通制度的情况下，大量的国际经济往来是通过银行利用自由外汇来进行结算的，但黄金仍然是国际清算的最后手段。

上述货币的五个职能都不是彼此孤立的，它们之间有着密切的联系。首先，作为价值尺度，衡量了商品的价值，给商品标上了价格；其次，作为流通手段，是实现商品交换的媒介，克服了物物交换的局限性，价值尺度和流通手段是货币的两个最基本的、不可分割的职能。而支付手段，是信用关系存在的表现，它既是以价值尺度为前提，又是在流通手段的进一步发展中产生的，是作为补充商品交换的一个环节；贮藏手段是因为货币随时能买到商品并能进行各种支付，所以才被当作财富而贮藏，它能调节流通中的货币数量。世界货币则是以货币各职能在国内存在和发展为前提，它促进了对外贸易和国际友好往来的发展。总之，在商品生产和商品交换过程中，货币的五个职能都从各个不同的方面体现了货币作为一般等价物的本质，分别发挥了不同的作用。

三、货币制度

（一）货币制度的形成

货币制度的形成是在铸币出现以后。

金属货币经过了称量货币和铸币两个阶段。在称量货币

阶段，金属货币是以金块或银块的形式流通的，由于每块黄金或白银的重量和成色不同，每次交换便都要称量货币的重量，鉴别货币的成色，同时还要进行分割，这给交换带来了许多不便。第三次社会大分工后，有些著名的富商大贾开始铸币，在一定形态的金属块上打上自己的印记，标明其重量和成色，这种金属货币在流通时就方便多了，但流通范围不可能大。只有国家才具有最高权威，国家把金属块铸成一定形状并打上印记，这样就出现了国家铸币。

铸币广泛流通于前资本主义社会，但当时的铸造分散，铸币成色和重量也不统一，且不断变质，重量减轻和成色降低。这种混乱状况阻碍着商品交换的扩大和统一市场的形成。到了资本主义阶段，资本主义国家先后以法令形式对货币流通作了种种规定，颁布的这些货币方面的法令和条例逐渐被固定下来，形成了统一的资本主义货币制度。

（二）货币制度的构成要素

货币制度是指一国由法律所确定的货币流通的组织形式，它使货币流通的各个要素结合成为一个有机整体。货币制度由货币材料、货币单位、本位币和辅币的铸造和流通、银行券和纸币的发行与流通、国家的金属准备等要素构成。

1. 货币材料

究竟选择哪一种币材虽然可以由国家确定，但是这种选择受客观经济条件的制约，历史上一般先用银，然后是金、银并用或用金作为币材。

2. 货币单位

这是规定货币单位的名称与所含的货币金属量。如美国货币单位定名为美元，1934年以前每美元的含金量为

1.504632 克，1934 年 1 月每美元含金量减为 0.888671 克，1971 年 12 月又减为 0.818513 克。中国在 1914 年曾规定货币单位名称为圆，并规定每个银元的含银量为 0.648 两。

3. 本位币的铸造与流通

本位币是国家法律规定的标准货币。币材和货币的基本单位是标准货币的两项核心内容。它是计价的标准货币。本位币在使用上有两个特点：一是具有无限法偿能力，二是作为最后的支付工具。

4. 辅币的铸造与流通

辅币是本位币以下的小额货币 供零星交易之用。如 1 英镑=100 便士的“便士”、1 美元=100 美分的“分”是辅币，它的铸造通常用较贱的金属如铜、镍等，因是不足值的，所以不能自由铸造，而统一由国家垄断铸造，辅币也具有无限法偿能力。

5. 银行券与纸币的发行与流通

典型的银行券是银行发行的可随时兑换金属货币的债务凭证。到 1929~1933 年大危机后，各国中央银行的银行券都不能在国内兑换了，它的流通已不能再靠银行信用而是单纯依靠国家政权的强制力量，从而使银行券纸币化了。对银行券和纸币的发行与流通的规定也是货币制度的一个构成要素。

6. 国家的金属准备

既然以什么金属作为货币材料是货币制度的基本，那么，集中的货币金属准备就成为货币制度的重要内容。货币金属准备的用途有：

- (1) 作为国际支付的准备金。
- (2) 作为调节国内金属货币流通的准备金。

(3) 作为支付存款和兑换银行券的准备金。

目前，在贵金属铸币停止流通条件下，货币金属准备的第二、第三个用途已经消失，而只有第一个作用还被广泛应用，因为黄金还是国际支付和清算的最后手段。

(三) 本位制度的演变

1. 银本位制

银本位制是历史上最早出现的金属本位制度，它是指以一定重量及一定成色的白银作为本位币的币材的本位货币制度。其基本内容有：以一定重量及成色的白银铸成一定形态的本位币，其价值等于面值；银币可以自由铸造；银币为无限法偿货币，具有强制流通能力；纸币及其他铸币可依等值关系自由兑换银币；白银及银币可自由输出和输入。

16 世纪以后，银本位制开始盛行，但到了 19 世纪末期各国即先后放弃了。

银本位制存在以下几个主要缺点：银价波动剧烈，使汇率不确定，对外贸易不易扩张；银价上涨时，影响出口，使国际收支恶化；银价下跌时有利出口，但偿付外债负担加重，还影响外国直接投资等。因此到了 19 世纪末期，银本位制国家或直接改为金本位制，或经金、银两本位制间接调整为金本位制。

2. 金、银两本位制

这是金币和银币同时为本位货币的制度。这种制度又可分为三种不同类型。

(1) 平行本位制度。其特点是金币和银币同为本位货币，都可以自由铸造和熔化，自由输出与输入，两种货币的交换