

第一章 货币

在现代，货币与人们的日常活动关系密切。人们衣食住行的方方面面离不开货币，企业的日常经营活动、财政收支的组织实现，金融机构业务的开展离不开货币，国与国之间政治的、经济的和文化等的交往也离不开货币。货币在人们的日常生活中发挥着独特的重要作用。但是，货币并不是在人类社会一出现时就有的。货币的产生经历了漫长的历史发展过程。本章就从货币的起源开始，介绍有关货币的发展演变、本质、职能以及货币制度等内容。

第一节 货币的产生和发展

一、货币起源于商品交换

原始社会时期，人类运用最简单的劳动工具从事生产活动，社会生产力极其低下，生产成果仅能维持最低的生活需要。当时没有剩余产品，也不存在交换的物质基础，更无货币可言。

随着社会生产力的发展，生产成果逐渐有了剩余，于是交换就在原始社会末期偶然出现了。此时，人们的产品演变成为商品。

商品，是为了交换而生产的劳动产品，具有价值和使用价值。商品的价值是商品的社会属性，是人类一般劳动的凝结。商品的使用价值，是商品的自然属性，体现商品的具体用途，满足人们各种各样的需求。私有制条件下，商品价值是将商品生产者联系在一起的纽带，商品生产者都为价值而生产，使用价值对他们并无意义。但是，为了能够交换，他们必须生产对别人有用的使用价值。

因此，商品价值和使用价值是彼此独立又相互依存的，是商品的内部矛盾。

商品内部价值与使用价值的矛盾源于私人劳动和社会劳动的矛盾。在私有制社会里，商品生产者生产什么，生产多少，完全由每个生产者自己决定，所以商品生产者的劳动具有私人的性质。但是，由于社会的分工，生产者彼此都为对方生产商品，生产者的劳动都是社会劳动的一部分，因此又具有社会劳动的性质。私人劳动要转化为社会劳动，只有通过交换才能实现。如果交换成功，则证明生产者生产的使用价值对社会有用，为社会所接受，私人劳动就转化为社会劳动。如果交换不能实现，证明生产者的劳动不被社会所承认，生产中的耗费得不到替换和补偿，生产就要中断，私人劳动就不能转化为社会劳动。因此，商品内部价值与使用价值的矛盾源于私人劳动和社会劳动的矛盾，而解决矛盾的唯一途径只有通过交换。

最初的商品交换是物物直接交换。在这一时期，由于生产力水平很低，剩余产品不多，品种极少，交换只是偶然发生，而且能够经常实现，交换双方对货币媒介作用的需求并不迫切。第一次社会大分工以后，社会生产力有了长足的提高，参加交换的商品的种类及数量都有了空前的发展，物物直接交换变得越来越困难，生产者用于交易的成本越来越大。并且生产愈发展，交易就变得愈加困难。这种情形下，货币的出现便成为一种客观需求，变得非常迫切了。因此，货币正是为了解决商品交换中的困难才出现的，而且货币的产生是以商品交换发展到一定高度为前提的。货币的出现使商品交换和商品流通得以顺利实现，极大地促进了生产的发展。

总之，商品交换是商品内部矛盾解决的唯一途径，而货币则是商品交换长期发展的结果，货币的根源在于商品本身。

二、价值形式的演变和货币的产生

货币的产生过程，也就是价值形式的演变过程，货币的最终产生也就是价值形式演变的最终结果。所谓价值形式，是指在商品交换中，一种商品的价值是通过另一种商品的使用价值表现出来的，这种表现形式称为价值形式。价值形式在商品交换的发展过程中经历了四个阶段。即简单的、偶然的价值形式；扩大的价值形式；一般的价值形式和货币价值形式。

（一）简单的、偶然的价值形式

原始社会后期，随着生产力的发展，产品逐渐有了剩余，部落之间偶尔会发生剩余产品的交换。交换中，一种商品的价值便通过另外一种商品的使用价值表现出来。这种价值的表现是单一的、偶然的，我们便将这种最原始的价值表现形式称作简单的、偶然的价值形式。比如，一担谷子与两只弓箭进行交换，用公式表示： $1 \text{ 担谷子} = 2 \text{ 只弓箭}$ 。在此等式中，谷子主动要求表现自己的价值，通过与弓箭的交换，谷子使自己的价值获得相对的表现。因此，谷子处于相对价值形态，而弓箭在这个交换关系中处于等价形态，被用来表现谷子的价值，是起着等价物的作用。这种简单的、偶然的价值表现形式虽然很不完善，但是揭示了一切价值形式的秘密。通过它，商品的内在价值第一次得到了外在的表现。这里已经孕育着货币形态的基本特征，是货币的萌芽时期。

（二）扩大的价值形式

随着社会生产力的发展，尤其是经过了两次社会大分工以后，商品生产和交换得到了进一步的扩大，一种商品不再偶然地和另外一种商品相交换，而是经常地同越来越多的商品进行交换。也就是说，一种商品的价值不再是偶然地由另一种商品来表现，而是同时由许多种商品来表现。这便是扩大的价值形式，或称为总和的价值形式。如上述的例子中，一担谷子不仅能和两只弓箭相交换，还能和一只绵羊、二十尺布、两把石斧……相交换。并且每当有新的商品出现，就增加一种新的表现价值的材料。用公式表示：

$$1 \text{ 担谷子} \left\{ \begin{array}{l} = 2 \text{ 只弓箭} \\ = 1 \text{ 只绵羊} \\ = 20 \text{ 尺布} \\ = 2 \text{ 把石斧} \end{array} \right.$$

这个交换的等式是无穷无尽的。在这里由于谷子能同弓箭、绵羊等一系列商品进行交换，它的价值是由一系列商品来表现的，因此，扩大的价值形式发展了商品的价值形式，它使商品的价值第一次表现为无差别的人类劳动的凝结，促使价值形式又向货币形态迈进了一步。但是，另一方面扩大的价值形式又使得物物交换变得越来越困难。因为要实现物物交换，必须具备这样的条件：一是交换双方互相需要对方的产品；二是交换的时间一致，即必须做到“需求的双重巧合”和“时间的双重巧合”。在现实的交换中，要找到具备这样条件的交换双方是非常困难的，其结果生产者必将用更多的精力和时间去促成商品交换，而且往往几经周折，也未能换取所需的商品。因此，扩大的价值形式，使生产的交易成本增加，无益于社会分工和专业化的发展，成为商品生产和交换的障碍。

（三）一般的价值形式

为了克服物物直接交换的困难，人们在长期的社会实践中逐渐发现，可以选择一种人们都乐于接受的商品作为媒介，来换取自己所需要的商品。比如谷子是大家都乐于接受的，生产绵羊的欲换取石斧，可先将绵羊换成谷子，再以谷子换取石斧。这里谷子就起了一般等价物的作用。也就是说，在此时，许多种商品同时都可以由一种商品——一般等价物来表现自己的价值。这样，扩大的价值形式就演变成一般的价值形式。上述的公式就变成下面的形式：

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 只弓箭} = \\ 1 \text{ 只绵羊} = \\ 20 \text{ 尺布} = \\ 2 \text{ 把石斧} = \\ \dots\dots = \end{array} \right\} 1 \text{ 担谷子}$$

从表面上看，一般的价值形式与扩大的价值形式仅调换了等式的位置，但从内容上看，它已发生了质的变化。一般价值形式下，一切商品的价值都表现在同一种商品上，都采取了共同的价值形式，因而这种价值形式是简单的，又是一般的。

一般价值形式出现后，商品世界分为两极：一极是普通商品；一极是起一般等价物作用的特殊商品。作为一般等价物的商品，已经开始发挥着货币的作用，价值形式由此发生了质的飞跃。

（四）货币价值形式

一般等价物的出现，克服了物物交换的局限性，促进了商品的交换和发展。但作为一般等价物的商品具有不固定性。如有的地区用贝壳，有的地区用象牙，有的地区用牛、羊、稻谷等。即使同一地区，在不同时期里，作为一般等价物的商品也往往交替地由不同商品来充当。一般等价物在不同时期、不同地区所反映出的这种不固定性，给跨地区的更广泛的交换带来了困难。

商品交换的进一步发展，客观上要求由一种商品固定地充当一般等价物，用来专门衡量、表现商品的价值。当由一种商品固定地充当一般等价物时，一般价值形式就演变为货币价值形式。也就是说，货币价值形式与一般价值形式并无本质的区别，它们的区别仅在于前者充当一般等价物的商品已经固定，而后者则是由几种商品轮流交替地充当。

金银固定地充当一般等价物，是历史发展的必然。第二次社会大分工以后，一般等价物逐渐从家畜和其它实物商品过渡到一般金属，最后过渡到金、银。这种必然是由金银本身的性能所决定

的。首先金银本身是商品，具有价值，可以用来表现、衡量其它一切商品的价值。其次，金银具有体积小、价值大、质地均匀、容易切割、便于携带和保存等特性，比其它任何商品更适合于充当一般等价物。因此，金银最终独占了货币形态。

从以上对价值形式发展的分析可以看出，货币是在商品交换长期发展的过程中，为适应商品交换的客观需要，从商品界自发地分离出来的一种起一般等价物作用的特殊商品。它是交换过程的必然产物，是价值形式发展的结果，是一个历史的经济范畴。

三、货币形态的发展和演变

货币伴随着商品交换的发展，在产生、进化的过程中，由于受到不同地区、不同时期的经济状况和文化条件的影响，曾呈现出多种不同的货币形态。先后经历了实物货币、金属货币、纸币、存款货币、电子货币等几个阶段。随着科学技术的进一步发展和运用，新的形态的货币还将随之出现。

（一）实物货币阶段

实物货币是最早出现的货币形态，是以某一具体的商品实物作为等价物的货币阶段。在历史上，作为实物货币的曾有牛、羊、布帛、粟、贝等。从实物货币的交替更迭中，能够反映出人类不同时期经济活动的发展变迁状况。狩猎时代，常以兽皮作为货币。畜牧时代，多以牛羊作为货币，如荷马史诗中就有以牡牛作为价值尺度的记载。到了农业时代，谷物和其它果实类产品开始发挥一般等价物的作用，如古代欧洲人用大麦、小麦作货币，中美洲人用玉米、可可豆等作为货币。

实物货币的产生，克服了物物直接交换的困难，推进了商品经济的发展。但实物货币具有不便分割、不便携带、不利保存的特点。随着经济的发展，人们发现金、银、铜、铁等金属的自然属性更适宜充当货币。因此，实物货币逐步为金属货币所代替。

（二）金属货币阶段

金属货币最初都是以条块状流通的，没有固定的形状和均等的重量，交易时根据金属的成色、重量来确定其价值量的大小，这种金属货币称为秤量货币。秤量货币使用起来极不方便，每次交易都需要现鉴定成色和秤量，有时甚至要将较大的金属块切成小块以满足交易需要。后来，在一些地区，为适应交换发展的需要，富裕的或有名望的商人预先在金属块上打上印记，标明重量和成色，这种金属块在流通时就比较方便。例如中国从前流通的银元宝就是由商人组成的“公估局”鉴定成色和重量，并用朱笔批于元宝的凹处。但当商品交换进一步发展并突破地方市场的范围后，商人信誉的局限性就表现出来，对金属重量和成色的鉴定就需要更具权威的证明。

最有权威的证明自然是由国家来鉴定金属的重量和成色。这样，铸币就出现了。所谓铸币是指国家将作为货币材料的金属按一定的形状、一定的重量和成色，铸成钱币并标明价值。铸币的制造和使用，使货币首次摆脱了一般等价物的原始状态，使货币更规范和专门化。它的出现有力地推动了商品生产和交换的发展，是货币史上的一大进步。

最早作为货币材料的金属是铜、铁、锡等较贱的金属。如我国春秋战国时期流通的刀币、铲币、环钱等都是用铜铸造的。随着商品经济的进一步发展，作为货币材料的金属逐渐由铜铁等过渡到较贵的金银身上。资本主义发展初期，银曾被广泛地用作货币金属，而随着社会化大生产的进行和黄金的大量开采，黄金在流通中的作用日益加强。到 19 世纪中后期以后，世界各主要资本主义国家都由黄金垄断了货币金属。货币材料由贱到贵的演变，直接决定于商品经济的发展水平。在商品经济欠发达的时期，商品内在价值及生产规模都处于较低水平，对货币价值的需求不高；而在商品经济发达后，为适应生产和流通价值提高及数量扩大的需要，货

币本身的内在价值也需相应提高。因此，充当货币金属的材料自然地落在了金银身上，并最终由金来充当。

（三）纸币阶段

纸币的产生主要由于以下原因：

第一，铸币不能满足生产和流通日益扩大的需要。铸币的出现，是货币史上的一大进步，因为它适应了交换扩大和经济发展的要求。但是铸币也存在一定的局限性，最主要的是铸币的数量有限，很难满足日益扩大的生产和流通的需要。另外，铸币的清点、保管和运输等也给交换带来了许多不便。这在客观上就需要一种新的形态的货币来弥补铸币的不足。

第二，不足值的铸币仍然可以流通使用，使纸币的产生成为可能。铸币不足值，即铸币的实际价值低于其名义价值，主要由两个原因造成：一是流通过程中的自然磨损，二是统治阶级人为地将铸币成色降低，重量减轻。这两种原因造成的铸币不足值并未使铸币退出流通领域，它仍然充当交换的媒介并按面额价值流通。这就说明，由一种内在价值更低的甚至没有价值的其它材料来代替金属货币的流通是完全可能的。

纸币最初是通过银行券的形式进入流通的。银行券是银行发行的可以兑换成金属货币的信用货币。后来，银行券的发行权集中于国家，在政府垄断发行的情况下，这种可兑换的纸币常被借故停止兑换或限制兑换，最后演变为不兑换的纸币。不兑换的纸币是国家发行并强制流通使用的货币符号。本世纪 30 年代开始 纸币成为世界各国广泛的流通手段。

（四）存款货币阶段

在纸币广泛流通的同时，又出现了一种新的货币形态——存款货币。存款货币是指可用于转帐结算的活期存款。活期存款的存户可借助于签发支票等方式指示银行将其存款支付给收款人，而不必兑取现金纸币。存款货币的使用，加速了资金的周转，也减

少了现金的使用，从而节省了大量的流通费用。

（五）电子货币阶段

进入本世纪 70 年代以后，在新技术革命的推动下，出现了电子货币。存款货币尚需借助于支票等手段进行支付，而电子货币则不需借助于任何有形的实物，它依靠光波、电波传递，是无形货币。电子货币使顾客不必到银行而是在自己家里就能办理存取款，能在几秒钟之内将货币输送到世界任何需要的地方。因此电子货币的普及将会使社会经济发生重大变革。

总之，货币形态是发展而不是静止的。随着科学技术的不断进步，货币形态也必将朝着更快捷、更有效的方向不断演变和创新。

第二节 货币的本质和职能

一、货币的本质

在对货币的产生和发展的分析中，我们知道货币本身是一种商品，是在商品交换的发展过程中从商品界分离出来的。作为商品，货币也具有其共同的属性——价值和使用价值。但是货币毕竟不是一般的商品，它的特殊性表现在货币是一般等价物。作为一般等价物的商品都具有以下两方面的功能：其一，它能够表现或衡量其他一切商品的价值。任何商品都有使用价值，如布可做衣，米可做饭。而货币的使用价值除了它作为一般商品的使用价值外，更主要的，它是直接用来表现其它商品价值的，即用货币来表现和衡量其他商品中所凝结的劳动量的多少。其二，它具有同其他一切商品直接交换的能力。普通商品只能以其特定的使用价值去满足人们某一方面的需要，因而不可能同其他一切商品相交换。货币则不同，它是价值的直接体现，是社会财富的直接代表。因

此，它可以买到其它一切商品，具有同一切商品直接交换的能力。

货币是一般等价物，这是任何社会形态下货币具有的共性，是货币的一般本质。除此之外，在不同的社会条件下，由于货币归属不同的所有者，由此形成的社会关系就各具不同的特点。

在私有制社会中，货币集中掌握在剥削阶级手中，体现着阶级剥削的关系。

在奴隶社会里，货币大量掌握在奴隶主手里，成为购买奴隶的工具，反映了奴隶主阶级对奴隶阶级的剥削关系；在封建社会，地主以货币地租的形式剥削农民，货币体现着封建地主阶级对农民阶级的剥削关系；在资本主义社会里，货币已经转化为资本，货币不但可以购买一般商品，而且可以购买劳动力，货币成了资本家阶级剥削工人阶级剩余价值的工具。

在社会主义社会，货币不体现剥削关系。人们可以自觉地、有计划地利用货币为经济建设服务，货币反映着国家、集体和个人三者之间新型的生产关系。

总之，货币作为各种社会形态下共同存在的经济范畴，其本质既有共性又有特性。其共性是在商品交换中固定充当一般等价物的特殊商品，其特性是在不同的社会条件下反映不同的社会关系。

二、货币的职能

货币的职能，是指货币在经济生活中具有的功能，它是货币本质的具体体现。货币具有五项职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中价值尺度和流通手段是货币的基本职能，其他职能是派生职能。

（一）价值尺度

当货币用于表现商品的价值、衡量商品价值量的大小时，执行了价值尺度的职能。

货币能够发挥价值尺度职能，是因为货币同其他商品一样，本

身也具有价值，是人类劳动的凝结，与其他商品之间本来就具有可比性。这正如本身有长度的尺子能够衡量其他物体的长度，本身有重量的砝码能够衡量其他物体的重量一样。

货币执行价值尺度职能，只需是想象中的或观念上的货币，不需要现实的货币存在。这是因为，当货币发挥价值尺度职能时，商品的价值是以价格的形式表现出来的。而价格只是一种观念形态，并不需要现实的货币。比如 1 袋米价值 50 元，只要在观念上标一个价格就可以了，并不需要将 50 元的现实货币摆在 1 袋米的旁边。

纸币流通条件下，纸币本身没有价值，不能执行价值尺度的职能。但纸币可以代表金银等金属货币执行价值尺度职能。

（二）流通手段

当货币在商品交换过程中充当交换媒介时，执行了流通手段的职能。

执行流通手段职能的货币具有两个特点：

第一，发挥流通手段作用的货币必须是现实的货币。因为货币在充当商品交换的媒介即在商品——货币——商品的过程中，商品卖出者必须首先取得现实的货币，才能再以此获得他所需要的其他商品。不论是买入还是卖出，生产者都必须有所凭借。观念上的或想象中的货币不能买到任何商品。

第二，发挥流通手段作用的货币可以是不足值的货币。货币在发挥媒介物的作用时是转瞬即逝的。商品交换者取得货币目的是为了重新购买，只要这种货币能为众多交换者承认和接受，达到再购买的目的，那么货币本身是否足值并不重要。因此，执行流通手段职能的货币，可以是不足值的铸币，也可以是完全没有价值的货币符号——纸币。

（三）贮藏手段

当货币退出流通，被积累起来，处于暂歇状态时，就执行贮藏

手段的职能。

足值的金属货币具有贮藏手段的职能，因为金属货币本身具有价值，贮藏货币，就意味着贮存和积累财富。金属货币的贮藏，可以采取金银条块或金银铸币的形式，也可采取一种美的贮藏形式，如把金银制成饰品贮藏起来。

金属货币流通条件下，货币贮藏可起到自发调节货币流通量的作用。当流通中货币过多时，一部分货币会因购买力减弱而自发地退出流通，被贮藏起来；当流通中货币不足时，又有一部分货币会因为购买力的增强，自发地回到流通中来。货币贮藏手段职能的发挥，能够使货币流通量与商品流通的需要量经常保持一致，因此，在足值的金属货币流通条件下，不会发生货币过多、通货膨胀的现象。

相对稳定的纸币也能够发挥贮藏手段的职能，纸币本身没有价值，但如果纸币能够在较长时期里稳定地代表一定数额的价值，具有稳定的购买力，那么贮藏纸币也意味着积累财富。但是贮藏纸币不再具有自发调节货币流通量的作用。

判定纸币是在发挥贮藏手段的职能，还是在执行流通手段和支付手段的职能，并没有绝对的划分标准。通常只能根据货币调控的需要从时间上人为地加以确定。一般认为，存贮期至少为一年的，可视为暂歇的潜在货币，否则即视为现实的货币。

（四）支付手段

当货币不伴随商品的运动，而是作为独立的价值形式进行单方面转移时，执行了支付手段的职能。

货币发挥支付手段的职能最初起源于商品的赊销和贷款的预付活动。当货币被用作延期支付或预先垫付的货款时，很显然，货币不再充当商品交换的媒介。在这里，不论是赊销还是预付，商品的转移同货款的支付都不在同一时间内进行。因此，货币不是充当流通手段，而是作为补足交换的一个环节，在执行支付手段的职

能。所以货币发挥支付手段的职能，是以价值独立存在，单方面进行转移为特征的。

随着商品经济的发展，货币执行支付手段的职能已不仅仅局限于商品生产者之间债务的清偿。在商品流通领域之外，货币也在广泛地发挥着支付手段的作用，如缴纳税款、支付工资、支付租金和利息等。

货币执行支付手段的职能，对商品生产和流通具有重大影响。一方面，它克服了流通手段要求一手交钱，一手交货的局限性，有力地促进了生产和交换的发展。同时也大大减少了流通中所需要的货币量，节省了社会劳动；另一方面，货币作为支付手段，也扩大了商品经济内部的矛盾。因为众多的赊欠交易发生后，商品生产者之间债权债务的联系，就形成了一条债务关系的锁链。一旦某个商品生产者不能按期清偿债务，就要影响一系列企业资金的正常周转，容易发生支付危机。

（五）世界货币

当货币超越国界，在国际市场上发挥一般等价物作用时，执行了世界货币的职能。

世界货币职能的产生，起源于国际贸易的发展。随着国际交流的加强，在国际贷款、文化交流、赔款、赠予等多方面，货币也执行着世界货币的职能。

作为世界货币，应是足值的金属货币，且脱去铸币的地方性外衣，以金块、银块的形式出现。但在当代，许多国家的纸币也在国际间发挥着支付手段、购买手段和财富转移手段的功能，如美元、英镑、马克、法国法郎、日元等，实际上都在发挥着世界货币的功能。而与此同时，黄金的世界货币作用并没有排除。

货币作为世界货币的职能体现在三个方面：

- 第一，作为国际间的一般支付手段，用以平衡国际收支差额；
- 第二，作为国际间的一般购买手段，购买外国商品；

第三，作为一般社会财富的代表，由一国转移到另一国，如战争赔款、对外援助等。

货币的五种职能之间存在着有机的联系。它们共同地表现了货币作为一般等价物的本质。从商品经济的发展过程看，货币必须首先具有价值尺度职能，能够表现衡量商品的价值，进而才能执行流通手段职能，实现商品的价值。因此，价值尺度和流通手段是货币的基本职能。其它职能都是在此基础上，逐步发展起来的。因为只有具备了基本职能，货币才能被公认为社会财富的一般代表，被人们贮藏起来，执行贮藏手段的职能。而支付手段职能不仅以基本职能的存在为基础，而且以贮藏手段职能的存在为前提，以保证货币的未来支付。至于世界货币的职能则是货币各种职能在国际范围内的进一步延伸和发展。货币只有在国内首先具有价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段的职能，才能进一步在国与国之间发挥支付、购买和财富转移手段的作用。

第三节 货币制度

货币制度是指由一国法律所确定的货币流通的结构和组织形式，它使货币流通的各个要素结合为一个有机的整体。

一、货币制度的形成

货币制度是随着资本主义经济制度的建立而逐步形成的。

资本主义制度建立以前，自然经济和政治上的割据，使铸币的流通极其紊乱。主要表现在铸币的制造很分散，铸币的种类繁多，成色和重量不统一，铸币不断变质，成色下降、重量减轻。

货币流通紊乱，不利于正确地计算成本、价格和利润，不利于建立广泛而稳定的信用关系，阻碍着商业的扩展和统一的民族市场的形成。因此紊乱的货币成为资本主义经济发展的障碍。为扫

清流通中的混乱现象，资本主义国家先后以法令的形式对货币流通作出了种种规定，这些先后颁布的有关货币方面的法令和条例逐渐固定下来，便形成了统一的、稳定的资本主义货币制度。

二、货币制度的内容

货币制度主要包括以下内容：规定货币金属与货币单位；规定本位币与辅币的铸造；规定银行券和纸币的发行与流通过程；规定金准备制度。

（一）货币金属与货币单位

规定货币金属就是规定用何种金属定为本位币币材。在金属货币制度下，货币金属是整个货币制度的基础。因此，确立以何种金属作为货币，是一国建立货币制度的首要步骤。货币材料的选择取决于一国的客观经济发展水平和该金属的开采情况。一般在经济欠发达时期，多以白银作为货币金属，而后便过渡到金或金银并用，最终完全由金垄断了货币币材。

随着货币金属的确立，就需要确定货币单位。货币单位包括规定货币单位的名称和每一货币单位所含的货币金属的重量。例如英国的货币单位定为“镑”按照 1870 年的铸币条例规定，其重量为含纯金 123.27447 格令（合 7.97 克）；美国的货币单位定名为“元”根据 1934 年 1 月的法令，1 美元含金量规定为 13.714 格令（合 0.888671 克）。中国 1916 年北洋政府颁布《国币条例》中规定货币单位定名为“圆”每圆含纯银库平 6 钱 4 分 8 厘（合 23.977 克）。

（二）本位币与辅币的铸造

1. 本位币的铸造规定

本位币也称主币，是一个国家的基本通货，是法定的计价、结算货币。

金属货币制度下，本位币是按照国家规定的货币单位所铸成

的铸币。它具有以下特点：(1)名义价值（面额价值）与实际价值（金属价值）相一致，是足值货币。(2)具有无限法偿效力，即国家法律规定本位币具有无限支付的能力，不论支付的数额多大，对方都不得拒绝接受，否则视为违法。

本位币可以自由铸造，即每个公民都有权将货币材料送至国家造币厂要求统一铸成本位币，数额不限，政府不收或收取很低的手续费，同时，国家也容许公民将本位币熔化成金属条块。

本位币可以自由铸造具有重要的经济意义，表现在：

第一，本位币自由铸造可以保证本位币的名义价值与实际价值经常保持一致。因为持币人可随时将本位币熔化为金属条块，就保证了铸币的价值不可能低于它所包含的金属价值；同样，持有货币金属的人随时可以将其铸成铸币，又保证了铸币的价值不可能高于所包含的金属价值。

第二，本位币可以自发地与流通中的货币需要量相一致。当市场上铸币不足时，人们可持金属条块请求政府铸成铸币，投入流通；当市场上铸币过多时，人们又会自动地将铸币熔为条块形式贮藏起来。

可见，货币贮藏手段职能能够发挥自动调节货币流通量的作用，是通过自由铸造制度来实现的。

2. 辅币的铸造规定

辅币是主币以下的小额通货，是主币可等分部分，供日常零星交易与找零使用。

辅币具有以下特点：(1)辅币是不足值货币，其名义价值高于实际价值，高出部分称铸造利差，归国家所有。(2)辅币是有限法偿货币，即具有有限的支付能力，一次支付数额超过规定限额，对方有权拒绝接受。(3)辅币的铸造一般采用贱金属，如铜、镍等，目的在于节省流通费用。

辅币不能自由铸造，只准国家铸造。但是，限制铸造并不能保

证辅币的流通量不超过实际需要量。为此，国家规定以辅币向国家纳税不受数额限制。

辅币之所以被铸造成不足值的货币，是因为辅币只是主币的一个可等分部分。如果辅币按其实际价值流通，那么随着生产力的提高，主币与辅币两种不同币材的价值发生变化，主币和辅币的固定兑换比例就不能保证，辅币也就失去了它作为辅助货币的作用。因此，保证辅币按面额流通，不是依靠辅币本身的实际价值，而是依靠法律规定的辅币与主币的固定兑换比例。

（三）银行券和纸币的发行及流程序

在发达的商品经济条件下，铸币不能满足商品生产和流通的需要，银行券等信用货币便随即出现。为保持银行券的稳定，各国都实行了银行券发行限制制度。主要是规定银行券发行的限额以及规定黄金准备的比例。至今在不少国家仍或多或少地保留着这些制度。

纸币是不能兑现的货币符号，它的前身是可兑换的银行券。不兑现的纸币，一般都由一国中央银行发行，通过法律确定为该国通货，依靠国家政权力，强制流通。

（四）金准备制度

金准备又称黄金储备，是指国家所拥有的金块和金币的总额。世界上大多数国家黄金储备都集中由中央银行或国家财政部掌管。金准备制度是一国货币制度稳定的基础，而黄金储备的数量是该国经济实力状况的标志之一。

在金属货币流通条件下，金准备的用途表现在三个方面：1. 作为国际支付的准备金，也就是作为世界货币的准备金；2. 作为国内金属货币流通的准备金；3. 作为支付存款和兑换银行券的准备金。

在目前世界各国已无金属货币流通的情况下，纸币不再兑换黄金，金准备的第二、三方面的作用已经消失，只有第一个用途仍在发挥作用，即作为国际支付的准备金。