

篇

GRJSJSHYCSH

个人计算机使用丛书

# 计算机实用工具手册

杨先麟 编著



个人计算机使用丛书（基础篇）

# 计算机实用工具手册

杨先麟 编著

湖北科学技术出版社

# 《个人计算机使用丛书》

## 编著名单

主编 杨先麟

副主编 戴克中 刘敏 蔡琼  
闵华清 光明

计算机实用工具手册

◎ 杨先麟 编著

责任编辑：高诚毅

封面设计：姚家丽

出版发行：湖北科学技术出版社  
地 址：武汉市武昌东亭路2号

电话：6782508  
邮编：430077

印 刷：丹江口市印刷一厂

邮编：441900

787×1092mm 16开 10.25 印张  
1997年7月第1版

260 千字  
1997年7月1日第1次印刷

印数：1—5 000  
ISBN7—5352—1956—X/TP·39

定价：20.00元

本书如有印装质量问题 可找承印厂更换

## 前　　言

当我初学计算机时,常常被一些记不住,或记不准的命令、参数;格式所困扰,对稍不留神就可能出现在屏幕上的英文提示一片茫然,因此而常常怀疑自己的记忆力、埋怨自己的笨拙;当对计算机有了一些体会,稍稍有点感觉,这时我又常常为某些不太熟悉的命令、规则、菜单、屡试不能的键盘输入、某些软件工具和实用程序的具体应用浪费大量时间,弄坏平静的心情。每当此时,多么盼望手边有一本方便、实用、快捷的计算机查询手册,有一位侍立身旁睿智和善的计算机专家。这就是我与我的同事们编著《计算机实用工具手册》的初衷。

计算机的发展日新月异,特别是进入九十年代后,其功能、速度一个台阶、一个台阶地飞跃,其操作逐步趋于窗口化、傻瓜化,为使用者带来极大的方便。但计算机严格的“游戏”规则、不同应用的结构特征,特别是初学者计算机概念的建立和深化都需要帮助、咨询和提供解决问题的依据。《计算机实用工具手册》力图为初学者提供较全面的帮助,有关资料、数据、命令、参数、格式,以及应用的快速查询。

《计算机实用工具手册》是《个人计算机使用丛书》的第三篇。本书包括常见 DOS 提示信息和出错处理,PCTOOLS、HD-COPY、ARJ 等最常用工具软件的使用,DOS、WPS、WPSNT 命令及速查表,数据库系统 FoxPro 2.6 for Windows 命令、函数和系统内存变量集。为了帮助读者汉字和各类符号输入,书中还用较大篇幅编集了五笔字型、区位码编码总表。本书由杨先麟主编,戴颖颖(武汉钢铁设计院)编写了第二(一)部分,袁安会(武汉化工学院)编写了第四(二)部分,其他章节均由杨先麟编写、完成全书。

在编写过程中,得到不少计算机专家、教授的热情帮助和指导,戴克中副教授、蔡琼老师提出了不少组书的意见,黄俊、熊望清等同志对书稿的校核、整理作了大量的工作,谨此表示由衷的感谢。

我们深深地懂得,虽然《计算机实用工具手册》只能是计算机浩森大海中那么小、那么小的一部分,虽然书中难免有这样那样的错误和不尽人意之处,但经过大家的努力,如果能给我们的读者,特别是高等院校非计算机专业的学生和拥有家庭个人计算机的使用者提供快速查询、边上机边翻阅的简捷帮助;如果能在您操作计算机需要帮助时立即记起侍立在您身旁的《计算机实用工具手册》,这就是我们最大的安慰。

谢谢。

杨先麟

1997 年 6 月于武汉化工学院

# 目 录

<b>一、常见 DOS 提示信息和出错处理</b>	( 1 )
(一)DOS 提示信息	( 1 )
(二)DOS 出错信息及分析处理	( 7 )
(三)MS-DOS6.x 在 Setup 过程中出错信息及分析处理	(17)
(四)常用文件扩展名一览表	(19)
<b>二、常用工具软件</b>	(25)
(一)工具软件 PCTOOLS9.0	(25)
1. PCTOOLS9.0 简介	(25)
2. PCTOOLS DESKTOP 的基本操作	(26)
(二)磁盘拷贝工具软件 HD-COPY	(34)
1. HD-COPY 的启动与系统菜单	(35)
2. 主菜单及功能	(36)
(三)文件压缩软件 ARJ	(38)
1. ARJ 帮助的命令格式及帮助信息	(39)
2. ARJ 命令格式	(39)
3. ARJ 命令选项—COMMAND	(40)
4. ARJ 常用开关选项—SWITCH	(41)
5. ARJ 常用转换开关选项—SHIFIED SWITCH	(43)
6. 关于 ARJ 命令选项、开关选项的使用说明	(44)
7. 应用举例	(44)
<b>三、常用 DOS 命令集</b>	(48)
<b>四、汉字操作系统</b>	(56)
(一)CCDOS 简介	(56)
(二)UCDOS5.0 简介	(58)
1. 系统文件	(58)
2. 启动 UCDOS5.0 的参数设置	(60)
3. UCDOS5.0 功能键一览表	(61)
4. 特殊显示	(62)
5. 字库、字型、字号表	(63)
6. 音乐演奏命令表	(65)
7. 特殊打印控制命令一览表	(65)
8. 特殊打印的使用方法	(67)
9. 屏幕打印	(68)
(三)SPDOS 功能键速查	(68)

五、特殊符号区位码表	(70)
六、ASCII 字符集	(73)
七、汉字输入法简介	(77)
(一)拼音双音输入法	(77)
1. 输入操作	(77)
2. 双拼双音键位表	(77)
3. 双拼双音一级简码表	(78)
4. 双拼双音二级简码表	(78)
(二)自然码输入法	(80)
(三)五笔字型输入法	(81)
1. 五笔字型键名表	(81)
2. 五笔字型键位字根总表	(82)
3. 五笔字型键位分区表	(82)
4. 五笔字型字根总表	(82)
5. 五笔字型一级简码键位、区位对照表	(83)
6. 五笔字型二级简码表	(83)
(四)五笔字型编码总表(附区位码编码总表)	(84)
八、WPS 控制命令速查表	(125)
九、WPS NT1.0 命令速查表	(128)
十、FoxPro 2.6 for Windows 命令、函数和系统内存变量集	(133)
(一)FoxPro for Windows 命令和函数集	(133)
(二)FoxPro 系统内存变量集	(153)
(三)FoxPro for Windows 文件类型集	(156)

# 一、常见 DOS 提示信息和出错处理

## (一) DOS 提示信息

DOS 是磁盘操作系统(DISK OPERATION SYSTEM)的缩写,是人机对话的接口,它负责管理计算机系统的硬件设备与软件资源。下面列出的 DOS 提示信息和出错处理及分析处理,是在计算机操作过程中,出现在屏幕上,对操作情况、错误、异常的提示。我们对每条提示、出错信息给出英文原文、中文译义,并简单给出出错原因分析和处理方法。DOS 提示信息及出错处理均按英文字母顺序排列,以便查询。不同版本的 DOS 所提供的信息稍有不同。

Abort edit(Y/N)	结束编辑吗?
Access denied	拒绝访问
Allocation error, size adjusted	分配错误,调整长度
Are you sure(Y/N)?	真的吗?
Attempted write-protect violation	试图违反写保护
Bad command error reading(or writing) drive X:	读/写驱动器命令错
Bad command or file name	错误命令或错误的文件名
Bad Partition Table	分区表坏
Cannot CHDIR go root	不能进入根目录
Cannot CHKDSK a network drive	不能检查网络驱动器
Cannot create extended DOS partition while logical drives exist	不能建立扩展的 DOS 分区
Cannot create extended DOS partition while primary DOS partition on disk 1	在 1 号盘上没有主 DOS 分区不能建立扩展 DOS 分区
Cannot create a zero cylinder partition	不能建立零柱面分区
Cannot create Subdirectory Backup on drive X:	X 驱动器不能作 BACKUP
Cannot DISKCOPY to or from a network drive	网上不能使用 DISKCOPY
Cannot do binary reads from a device	不能以二进制方式读
Cannot edit.BAK file—rename file	不能编辑备份文件
Cannot exec BASICA.COM	不能执行 BASICA.COM
Cannot FORMAT a Network drive	不能格式化网络盘
Cannot SYS to a Network drive	不能对网络盘传系统文件
Cannot use PRINT—use NET PRINT	不能使用 PRINT,要使用 NET PRINT
CHKDSK…failed, trying alternate method	改方法再试(CHDIR 失败)
Code page not prepared	代码页未准备
Compare another diskette(Y/N)?	要比较其它盘片吗?
Compare error on disk side s, track t	在盘的 s 面,t 磁道比较出错
Compare OK	比较结果相同
Compare process ended	比较过程结束

COM port does not exist	异步通讯口不存在
Content of destination lost before copy	拷贝之前盘内容已丢失
Copy another diskette(Y/N)?	拷贝另外的盘片吗?
Copy process ended	拷贝过程结束
Current date is mm-dd-yy	当前日期是月-日-年
Current time is hh:mm:ss	当前时间是时:分:秒
Date error reading drive x:	读驱动器 x 数据错
Delete current volume label(Y/N)?	删除当前卷标吗?
Directory not empty	目录不空
Disk error reading (or writing)drive x:	磁盘读/写错
Disk error reading (or writing)FAT	读/写文件分配表错
Diskette bad or incompatible	盘片坏或不兼容
Disk full. Edits lost	磁盘满
Disk unsuitable for system disk	不适合操作系统盘
(.)(..)Dose not exist	“.”和“..”两个目录不存在
DOS 2.0 or Later required	要求 DOS2.0 或 2.0 以后版本
Drive D already deleted	D 盘已被删除
Drive deleted	盘已删除
Drive has been changed or deleted	盘已被改变或被删除
Drive letter must be specified	应指明驱动器字母
Drive types or diskette types not compatible	驱动器或盘不兼容
Duplicate file name	重复的文件名
ECHO is off(or on)	ECHO 关闭或打开
End of input file	输入文件结束
Enter current Volume Lable for drive x:	输入当前卷标号
Enter new date:	输入新的日期
Enter new time:	输入新的时间
Entry error	条目错误
Entry has a bad attribute (or link or size)	条目属性模糊(或连接错误或大小错误)
Error in .EXE file	执行文件错
Error reading/writing partition table	读/写分区表错
Error writing to device	对设备写错误
EXEC failure	执行故障
Extended DOS partition already exists	扩展 DOS 分区已存在
Extended DOS partition created (deleted)	扩展 DOS 分区已建立(删除)
Failure to access device:xxx	设备访问故障
FCB unavailable reading (or writing)drive x:	读/写磁盘 FCB 无效
File allocation table bad	文件分配表(FAT)坏
File cannot be converted	文件不能转换
File connot be copied onto itself	文件不能自身拷贝

File creation error	文件建立错误
File is READ-ONLY	只读文件
File name must be specified	文件名必须指定
File not found	文件没有找到
File not in PRINT queue	文件不在打印队列
FIRST diskette bad or incompatible	第一张盘坏或不兼容
FOR cannot be nested	FOR 命令不能嵌套
FORMAT another(Y/N)?	格式化另一张盘?
Format complete.	格式化完成
Format failure	格式化失败
Format not supported on drive x:	此盘不能格式化
Formating while copying	拷贝时格式化
General failure reading (or writing) drive x:	读/写磁盘失败
Head:hhh Cylinder:ccc	hhh 磁头,ccc 磁道
Illegal device name	非法设备名
Incompatible system size	与系统容量不兼容
Incorrect DOS version	不正确的 DOS 版本
Incorrect DOS version, use DOS 2.00 or later	要使用 DOS2.00 以上版本
Incorrect parameter	错误参数
Insert backup diskette n into drive x:	插入 n 号备份盘
Insert destination disk in drive x:	插入目标盘
Insert diskette with batch file	插入批处理文件盘
Insert DOS diskette in drive x:	插入 DOS 盘
Insert FIRST diskette into drive x:	插入第一张盘
Insert last backup diskette in drive x:	插入最后的备份盘
Insert restore target diskette into drive x:	插入目标盘
Insert SECOND diskette into drive x:	插入第二张盘
Insert source disk	插入源盘
Insert system diskette in drive x:	插入系统盘
Insert TARGET diskette into drive x:	插入目标盘
Insufficient disk space	磁盘空间不够(盘满)
Insufficient memory	内存不够
Insufficient memory for system transfer	系统转换内存不够
Insufficient room in root directory. Erase files from root and repeat	CHKDSK 根目录位置不够,删掉根目录下一些文件再试
Intermediate file error during pipe	管道操作中间文件错
Internal error	内部错误
Internal STACK overflow, system halted	内部堆栈溢出,系统挂起
Invalid argument	无效变量
Invalid baud rate specified	无效波特率指定

Invalid characters in volume label	卷标中的无效字符
Invalid COMMAND.COM	COMMAND 文件无效
Invalid country code	无效国家的代码
Invalid current directory	当前目录无效
Invalid date/time	无效的日期/时间
Invalid device	设备无效
Invalid device parameter from device drive	无效设备参数
Invalid directory	无效目录
Invalid disk change reading (or writing) drive x:	读/写磁盘改变无效
Invalid drive in search path	查寻路径中的无效驱动器
Invalid drive or file name	无效的驱动器或文件名
Invalid drive specification	无效的驱动器说明
Invalid environment size specified	环境容量指明无效
Invalid parameter(s)	无效参数
Invalid path, not directory, or directory not empty	无效路径,不是目录或目录不空
Invalid path (or file not found)	无效路径或文件未找到
Invalid stack parameter	无效堆栈参数
Invalid sub-directory entry	无效子目录入口
Invalid syntax	语法错误
Invalid Volume ID	ID 无效
Invalid working directory, process can't continue	无效工作目录,不能继续
Label not found	标号未找到
Last file not backed up	最后的文件未备份
Line too long	行太长(可分两行)
LPTX: not redirected	LPTX:未重定向
LPTX: redirected to COMX	LPTX:重定向到 COMX
LPTX: set for 80	设置为 80 列
LPTX: set for 132	设备为 132 列
Maximum available space for partition as XXX cylinder	最大可用分区空间是 XXX 磁盘柱面
Maximum numbers of logical DOS drivers installed	已安装的 DOS 逻辑驱动器数量
Memory allocation error, Cannot load MS-DOS, system halted	存贮器分配错,不能装载 MS-DOS,系统暂停
MORE; incorrect DOS version	不正确的 DOS 版本
Must specify COM1, COM2, COM3 or COM4	必须指定异步通讯口
Must specify destination line number	必须指明目标行号
Must specify ON or OFF	必须指明是 ON 变量或 OFF 变量
Name of list device PRN	列表设备名,约定为打印机
New file	新文件
No COM:port	无异步通讯口
No Logical drives defined	没有定义逻辑驱动器

No paper error writing device	向打印机输出时缺纸
No path	无路径
No primary DOS partition to delete	主 DOS 分区不存在
No room for system on destination disk	目标盘装不下系统文件
No room in directory for file	此目录已装不下文件
No room in root directory	根目录无足够空间
No source drive specified	无源驱动器说明
No space to create logical drive	已无空间建逻辑驱动器
No sub-directories exist	子目录不存在
No such file or directory	无如此文件或目录
No target drive specified	未指明目标驱动器
Non-DOS disk error reading (or writing) dirve x:	非 DOS 盘(可格式化此盘)
Non-system disk or disk error	非系统盘或磁盘错
Not able to backup (or restore) file	不能备份/恢复文件
Not a graphics printer file	非图形打印文件
Not enough memory	内存不够
Not enough room to merge the entire file	无足够空间合并整个文件
Not found	没有找到
Not ready error reading (or writing) drive x:	未准备好(读(或写)驱动器)
Only non-bootable partition exist	不能引导 MS-DOS
Out of environment space	超出环境空间
Parameters not compatible	参数不兼容
Parameters not supported	驱动器不支持此参数
Path (name) too long	路径(名)太长
Path not found	路径未找到
Press any key to begin formatting x:	按任意键开始格式化
Press any key when ready...	准备好后按任意键
Primary DOS partition	主 DOS 分区
Primary DOS partition created (or deleted)	主 DOS 分区建立(删除)
Printer error	打印机错误
Printer lines per inch set	每英寸打印行数
PRINT queue is empty (or full)	打印队列空(或满)
Probable non-DOS disk continue	仍可能是非系统盘
Processing cannot continue	不能继续进行
Program too big to fit in memory	程序太大,内存不够
Read error on filename	读文件错
Read fault error reading drive x:	读盘失败
Resert diskette for drive x:	重新插盘片
Replace the file(Y/N)?	替换此文件?
Resident part of PRINT installed	"PRINT"命令驻留内存

Resident portion of MODE loaded	“MODE”驻留内存
Restore file sequence error	恢复文件顺序错
Sector not found error reading (or writing) drive x:	扇区未找到
Sector size too large in file filename	扇区数太大
Seek error reading (or writing) drive x:	读/写盘时寻道出错
SHARE already installed	“SHARE”已安装
Source and target drives are the same	源盘和目标盘同名
Source does not contain backup files	源盘中无备份文件
Strike a key when ready...	准备好则按任意键
Syntax error	语法错误
System transferred	系统已转换
Target cannot be used for backup	目标盘不能用作备份盘
Target diskette may be unusable	目标盘可能不能用
Target is full	目标盘满
Terminate batch job(Y/N)?	终止批处理吗?
The last file was not restored	最后的文件未恢复
Too many drives entries	太多的驱动器入口
Too many files open	打开文件太多
Track 0 bad—disk unusable	零磁道坏一盘不能用
Unable to create directory	不能建立目录
Unable to erase	不能删除
Unable to shift screen	不能移屏幕
Unrecognized command in CONFIG.SYS	配置文件中不能识别的命令
Unrecognized printer	不能识别的打印机
Unrecognized printer port	不能识别的打印口
Unrecoverable read(or write)error on drive x:	不可恢复的读/写错误
VERIFY is off (or on)	无校验(设备校验)
Volume in drive x: has no label	盘上无卷标号
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE X: WILL BE LOST!	警告! 硬盘所有数据将丢失
Processed with format(Y/N)?	进行格式化?
Warning! Data in primary DOS partition could be destroyed. Do you wish to continue? (N)	警告! 主 DOS 分区数据将被破坏,继续吗?
Warning-directory full	警告: 目录满
Warning! No files were found to backup	警告! 没有找到要备份的文件
Warning: Read error in EXE file	警告! 读执行文件错
Write fault error writing x:	写盘失败
Write protect error writing drive x:	盘被写保护

## (二) DOS 出错信息及分析处理

错误信息	出错原因	处理方法
Abort, Retry, Ignore, Fail 取消,重试,忽略,失败	试图访问的驱动器中无软盘或者驱动器门未合,也可能是盘片损坏,如果是用来引导的系统盘则可能是系统文件损坏或没有系统文件	确认软盘已正确插入驱动器且门已关上,如果还未解决问题,则运行 Diskfix 或 NDD 软件
Access denied 拒绝访问	试图执行的操作违反了文件、目录或设备的存取模式	修改文件的只读属性,或换一新文件名
Accidental Format of Disk: 意外的磁盘格式化	格式化了硬盘而不是软盘,或错误地格式化了软盘	使用 Pctools 的 Rebuild 程序进行恢复,但是若使用了 DOS 的 Format 命令格式化软盘,则盘上的数据就全部失,因为,DOS 的 Format 命令在进行格式化时将原来的数据全部清除
Accidental Deletion of file: 意外地删除文件	意外地删除了一个文件	使用命令行的 Undelete 命令或使用 PC Shell 中的 Undelete file 命令恢复文件
All files canceled by operator 所有文件被操作者清除	启动了 PRINT/T 命令删除所有 DOS 打印队列中的文件	
Allocation error for file size adjusted 文件分配出错,调整长度	文件的簇数与目录中指出的文件大小不符	修正文件长度,或将文件至最后一个合法簇号的内容全割去
Attempted write protect violation 试图违反写保护	被格式化盘写保护	更换新盘或去掉写保护继续格式化
Backup file sequence error 备份文件顺序错	RESTORE 操作未从第一张盘开始	按照正确磁盘顺序启动 RESTORE
Bad command or file name or file not found 错误的命令、文件名或文件未找到	错误地键入一个文件名或文件不存在该路径中,也可能文件被删除或文件处于一个丢失的目录中	检查命令的字母拼写或当前路径是否正确,若文件丢失或被删除,使用 Undelete,否则,运行 Diskfix 或 NDD 软件

错误信息	出错原因	处理方法
Bad or missing command interpreter 错误或没有命令解释程序	环境参数中 commspec 参数指向的路径不包含 command.com 文件	如果用的引导盘是硬盘,那么从软盘驱动器 A 引导,并将 COMMAND.COM 拷贝至根目录;如果错误是由非法环境参数引起,那么修正环境参数指向含有文件 COMMAND.COM 的合法目录
Bad partition Table 错误的分区表	硬盘分区没有包含 DOS 分区,或者分区表有错误	使用 DOS 的 DISKFIX 或 FDISK 命令修正或建立新的 DOS 分区
Batch file missing 批处理文件丢失	DOS 找不到批处理文件,该文件可能被删除或更名	借助批处理文件跟踪执行的每一步并确认 BAT 文件未被删除或更名
Cannot CHDIR to root 不能改变当前目录到根目录	试图设置当前目录为根目录时失败,一般因磁盘损失而为	运行 Diskfix 或 NDD 软件
Cannot edit .BAK file-rename file 不能编辑.BAK 文件 - 改名文件	.BAK 文件不可进行编辑	需要编辑 BAK 文件,则用 COPY 或 RENAME 将其改为有意义的文件名
Cannot execute FORMAT 不能执行 FORMAT 命令	FORMAT 属外部命令,执行 DOS 外部命令时,该命令必须在当前盘内	确认 FORMAT 命令已在当前盘内,再次启动 FORMAT 命令
Cannot execute XCOPY 不能执行 XCOPY 命令	XCOPY 属外部命令,执行 DOS 外部命令时,该命令必须在当前盘内	确认 XCOPY 命令已在当前盘内,再次启动 XCOPY 命令
Cannot find library filename Enter new file spec; 找不到库文件,输入新的文件	未找到一个指定的 LIB 文件	在指定驱动器上插入带有 LIB 文件的磁盘或敲 CTRL + BREAK 键结束 LINK 命令
Cannot Find System File: 找不到系统文件	系统文件丢失或损坏	运行 Diskfix 或 NDD 软件
Cannot load COMMAND, system halted; 不能将 COMMAND 装入内存,系统暂停	COMMAND 不在指定的路径上或者由于软件运行故障而发生的内存(RAM)错误	重新启动,如仍出现同样的错误信息,则用软盘引导并将 COMMAND.COM 文件拷贝到磁盘的根目录上,确认磁盘上的 DOS 版本与用户准备使用的驱动器上的版本一致

错误信息	出错原因	处理方法
Cannot open list file 打不开列表文件	不能打开包含连接映象的 LIST 文件, LIST 文件源盘可能已满	删除或更换旧文件以取得文件空间, 或插入新盘
Cannot perform a cyclic copy 不能进行循环复制	XCOPY 命令导致了目标文件成为源文件的一部分, 在 XCOPY 命令中可能使用 /S 参数, 使得目录在树中目标是一个子目录, 而源目录是其上面的一个目录	用一个临时文件或更换磁盘, 并检查目录树结构
Cannot start COMMAND, exiting 不能启动 COMMAND 命令, 退出	启动第二个命令处理器 (COMMAND.COM) 并发现现有空间不够	将设备驱动共享文件以及加载程序全部分配到内存可用空间
Command format: DISKCOPY d :d:[/1] 命令格式: DISKCOPY d :d : [/1]	DISKCOPY 命令行中指定了非法参数	按指定的 DISKCOPY 命令格式, 再重新启动命令
Contains XXX non-contiguous blocks: 包含有 XXX 个非邻接块	磁盘上有碎块文件	使用 Compress (Pctools) 或 Defrag (dos 6.0) 清除文件碎块
Convert directory to file Y/N? 改变目录为文件吗?	CHKDSK 发现损坏的目录以至它不再有效	回答 N 并运行 Diskfix 或 NDD 软件
Disk Error reading (or writing) FAT 读(或写)磁盘文件分配表 (FAT)错误	FAT 可能因其中有一个扇区而损坏	运行 Diskfix 或 NDD 软件, Diskfix 或 NDD 软件将修复被损坏的 FAT。若是物理损坏(即盘上有坏道), Diskfix 或 NDD 就无法解决修复问题, 因为 DOS 存有两份 FAT, Diskfix 或 NDD 能用副本进行修复, 但磁盘也就处于临界状态。用户应运行 PCBackup 制作一个完整备份, 用它进行一次磁盘的低级重新格式化, 重新进行磁盘分区并用 PCFormat 再次格式化, 使用 PCBackup 的 Restore 功能恢复盘上数据, 如果问题仍存在, 应更换硬盘

错误信息	出错原因	处理方法
DOS partition already exists DOS 分区已存在	对硬盘进行分区操作时 (FDISK) 目标盘上已有 DOS 分区	删除已有分区,新的 DOS 分 区才能在盘上建立
Drive types or diskette types not compatible 驱动器或磁盘类型不兼容	源盘与目标盘不兼容	DISKCOPY 及 DISKCOMP 不 支持非兼容盘操作,重新启动 使用兼容盘的命令
Drive (X) not ready Make sure a diskette is inserted into the drive and the door is closed 驱动器未准备好,确信磁盘 已插入并且驱动器门已关闭	指定的软盘驱动器是空或 驱动器未关门	插入软盘,并将驱动器门关 上后再运行
Duplicate file name or file not found 文件重名或文件找不到	未找到待更换文件名的源 文件或者盘上已有目标文件 名	列出目录清单查找源文件或 重新指定目标文件
Error loading operating system; 装载操作系统错误	当装入 DOS 时出错误	重新引导,如仍有错,运行 Diskfix 或 NDD 软件,必要时使 用 DOS 的 SYS 命令重新复制 系统文件
Error reading/writing disk; 读/写磁盘错误	磁盘扇区损坏,可能是由 于地址标号不健全	运行 Diskfix 或 NDD 软件,如 果是软盘出错,就使用 Revitalize a floppy 选择项,如果 是硬盘错,使用 Surface Scan 选 择项检查错误
Error writing fixed disk; 写硬盘错误	硬盘系统区可能有坏扇区 或是硬盘物理损坏	运行 Diskfix 或 NDD 软件并 使用 Surface Scan 选择项
EXE and HEX files cannot be written EXE 和 HEX 文件不能写	DEBUGE 不支持写 EXE 文件内容	用 RENAME 命令将盘上的 文件名更新为 EXE 扩展名不 同的名字,用 DEBUGE 读,而不 是装入,修改该文件,最后再用 RENAME 恢复为 EXE 文件
EXEC failure 执行失败	DOS 不能从盘上读命令, 或 CONFIG.SYS 中的 FILES 设定值对 DOS 来讲太小	确认 CONFIG.SYS 文件中的 FILES 设定值大于等于 8,然后 重新启动 DOS

错误信息	出错原因	处理方法
FATAL: Internal Stack Failure, System Halted 致命错误：内部堆栈出错，系 统停止	DOS 超过了可用的堆栈资源	在 CONFIG.SYS 文件中增加 设定 STACKS 的命令
File Allocation Table bad, drive x, Abort, Retry, Ignore, Fail? X 驱动器的文件分配表损 坏， 取消,重试,忽略,失败?	可能是由于文件分配表 (FAT) 中有损坏的扇区而使 FAT 损坏	“同 Disk Error reading (or writing) FAT”错误信息的处理 方法
File cannot be copied onto itself? 一个文件不能自我复制	拷贝的源文件名与目标文 件名相同, COPY 与 XCOPY 命令不允许拷贝自身内容	查明拷贝操作的目标文件名 (d:, path, filename 等)更换目标 驱动器或选择新名称
File creation error 文件建立错误	不能在指定目录上建立或 更换一个文件;磁盘或子目 录已满;试图重新命名或改 变一个只读文件;磁盘物理 损坏	检查指定名字的文件是否已 在目标目录中存在,若已在,则 检查文件属性;应用 CHKDSK 命令检查所用目录是否已满; 更换磁盘
File is READ-ONLY 文件为只读文件	不能编辑只读文件	用 DOS ATTRIB 命令改变文 件属性
File not found 文件没有找到	在命令中或作为命令参数 指定的文件名不存在	重新启动带有正确文件名的 命令
FORMAT not supported on Drive n 驱动器 n 不支持 FORMAT	FORMAT 不支持对指定的 磁盘驱动器类型进行操作 (该类型盘一般是虚拟盘)	若确定不是虚拟驱动器,重 新引导系统并启动 FORMAT 命令,在 CONFIG.SYS 文件中 换一个未指定的软驱;删去 CONFIG.SYS 文件中的该条指 定并重新引导系统
General Failure Error: 一般故障错误	DOS 能够检测错误,但不 能确定错误类型,这可能 是由于驱动器上插错了盘或 驱动器根本没有插入源盘,或 者可能是根目录损坏,还很 可能是驱动器插入了一张未 格式化的磁盘	需要的话,进行格式化软盘, 若出现在硬盘访问期间,运行 Diskfix 或 NDD 软件