

歐美時款毛衫

編著者：羅 蘭 絲

出版者：香港得利書局

香港鰂魚涌芬尼街2號D

發行者：萬里書店有限公司

香港鰂魚涌芬尼街2號D

印刷者：濤文印刷有限公司

九龍觀塘偉業街一六〇號四樓

全一冊 定價港幣十八元

一九八五年第三次版

版權所有*不准翻印



前言

這是一套彩色精印的編織叢書，也是一套設計輕巧便於攜帶的書籍，無論是放在手提包裏，或者是放在大衣的口袋裏，都很適宜。

這套書每本均以獨立的題材，分別介紹新穎而流行的男士、女士、兒童和嬰兒的毛線衫編織方法；此外，以帽子、圍巾、披肩、日常家庭用品和小飾物的編織法為專門題材的小冊子，亦已編印出版。書中採用了大量的插圖和彩色模特圖，並以淺白的文字作扼要說明，使讀者易於掌握和理解。

對於初學者而言，書後的編織基礎部分，介紹了各種基本針法符號、起針、收針、間色、縫合等方法，是一套具實用價值的編織參考書。

前 言

幽雅的星花背心外套·····	3
暖洋洋的縱紋扭繩毛衣·····	7
變化多端的幾何圖樣背心·····	11
清新款式的套頭毛衣·····	15
豪邁的男裝對襟毛衫·····	19
花樣優美的毛衫·····	23
瀟灑的混合織花毛衫·····	27
新款織花套頭毛衣·····	31
俊雅的混合花樣男裝毛衫·····	35
別緻的扭繩毛衫·····	39
實用的女裝織花外套·····	43
別具風格的絲絨毛衣·····	47
花樣精美的對襟毛衫·····	51
兩種毛線交織的V領毛衣·····	55
魚骨條紋的男裝背心·····	59
男性格調的對襟毛衣·····	61
束領間色新款毛衣·····	65
鋸齒條紋的套頭毛衣·····	67
可愛的細邊女童外套·····	71
小男孩的遊戲裝·····	75
小寶寶的間色毛衫·····	78
新穎的細花飾背心·····	83
編織基礎·····	85

1



① 幽雅之星花背心外套

材料與用具

淺茶色粗毛線約300g(克),7號(4½mm)及6號(5mm)棒針二枝裝的一套,7號(4½mm)四枝棒針一套。直徑約1.5cm棕色圓鈕4顆,縫合針。

完成尺寸

胸圍96cm(37½吋),衫長50.5cm(20吋),背肩幅39cm(15¼吋)。

參考尺寸標準


用6號針編織1針上針(高

針),1針下針(低針)的凸星形花樣17針、30行,然後收針。這一小方塊應是10cm闊、10cm高。

編織要點

凸星形花樣——重複編織1針上針,1針下針。編織下一行時,在前行上針處織下針,在下針處織上針。

單行彈性針法——第1行重複



織1針上針，1針下針，織以下一行時，上針和下針位置均與前行相反。詳見右頁「凸星形花樣符號圖」。

後幅——用6號針起80針，重複不加減針織64行凸星花樣。

後袖彎——第1行：開始和行尾各收4針。

第2行：不加減針織花樣。

第3行：開始和行尾各收3針。以下每織2行開始行尾各收1針，重複2次。再每織4行左右各收1針，重複2次。

後肩和後領彎——第1行：開始及行尾各留4針不織，其餘照織凸星形花樣。

第2行：左右各留4針，其餘照織。

第3～6行：後幅中間共收22針。其餘分開左右肩編織，每織2行留4針。領彎兩側各每2行收1針。最後全部收針。

衣腳在起針處用7號針挑線73針，不加減針織單行彈性針法（重複在相同位置織1針上針、1針下針），共織14行收針。

右前幅——用6號針起39針，織星形花樣至第18行。

第19行：織15針，收19針，行尾織5針。

第20行：織5針，接入袋幅織19針，織其餘15針。

第21～60行：不加減針續織星形花樣。

第61行至肩：正面左方開始減

針織前襟領線，先收1針，其餘照織。以下前襟每織6行收1針，重複11次，其餘不減針再織9行。

前右幅袖彎編織方法與後袖彎相同。第1行收4針，然後織2行收3針，織2行收1針重複2次，織4行收1針重複2次，其餘不加減針織至袖彎第66行。

後肩織法與前肩同。第1行：行尾留下4針，以下每織2行行尾均留下4針，重複3次，最後全部針數都移在右針上一齊收針。

衣腳在起針處用7號針挑線36針，重複織1上針、1下針（織另一行時，在相同位置織上針或下針）的單行彈性針法共14行收針。

左前幅——用6號針起39針，不加減針織花樣至第18行。

第19行：織5針，收19針，織15針。

第20行：織15針，接入袋幅織19針，織其餘5針。

第21～60行：不加減針織花樣。

第61行至肩：正面右方開始減針織前襟領線，織至行尾收1針。以下每織6行前襟領線處收1針，重複11次，其餘不減針織9行。

前左幅袖彎與後袖彎減針織法相同。依次是織1行收4針，織2行收3針，織2行收1針重複2次，織4行收1針重複2次，其餘不減針織至袖彎第66行。

前左肩與後肩織法同。第1行織至行尾留下4針，然後每織2行

留下4針重複3次，最後一齊收針。

衣腳——織法與右前幅相同。

袋——起21針，織平針（單數行織下針「低針」，雙數行織上針「高針」）13行，然後接續前幅第19行袋位一齊織。接入時，袋幅兩側各織1次2針併1針。

袋口——用7號針起5針，織1下針、1上針、1下針、1上針、1下針。

第2行：織1上針、1下針、1上針、1下針、1上針。


第3～28行：重複1、2行織法。照此法織2條，分別縫在袋口下緣。

縫合——用縫針縫合肩部、脇線及內袋。

袖彎貼——在正面用7號針沿袖彎挑線116針，織單行彈性針法6行。

前豎襟——用7號針起9針，織單行彈性針法至所要求長度（約340行）。

鈕孔——照圖示行數開鈕孔。



2



② 暖洋洋的縱紋扭繩毛衣

材料與用具

紅褐色系混色粗嘜唏毛線 350 g，1 號 (7 ½ mm) 及 6 號 (5 mm) 棒針，7/6 號鈎針，毛線縫合針。

完成尺寸

胸圍 96 cm (37 ¾ 吋)，衫長 54 cm (21 ¼ 吋)，肩至袖口長 72 cm (28 ¼ 吋)。

參考尺寸標準

用 1 號針起 14 針，織 20 行花樣，這一小方塊的 13.5 針應是 10 cm 闊，高度則為 10 cm。


編織方法

後幅——先用 6 號針起 66 針，第 1 行在正面重複織 2 針上針、4 針下針；第 2 行在反面，重複織 2 針下針、4 針上針；第 3 行織 2 針下針，4 針扭繩(見第 9 頁圖示)；第 4 ~ 18 行重複上述織成扭繩花


樣。然後換用 1 號針，兩側各 31 針正面織上針，反面織下針，中間 4 針織 A 花樣(下圖 A 花樣黑格子位置，顯示接入毛線鈎 3 鎖針、3 中長針)。以下分別織至 30 行、48 行，距離前段花樣 4 針位置織 B 花樣，第 54 行後開始左右對稱減針織袖彎：織 1 行左右各減 3 針；織 2 行左右各減 2 針；織 2 行左右各減 1 針；織 4 行左右各減 1 針；25 行不加減針。

後肩參考第 90 頁「編織將完成時的引退針法」所示要領，每織 2 行退 5 針，重複 2 次；然後全部再


A 花樣編織符號圖



C 花樣編織符號圖



B 花樣編織符號圖




織1行才收針。

前幅——用6號針起66針，參照後幅的相同方法編織至肩線。前幅織80行後，前中間10針停織（用編織別針扣着），以下分別織1行左右各減2針；織2行左右各減1針，重複2次；織4行左右各減1針，3行不加減針。


袖——用6號針起32針，袖口編織C花樣18行：第1行在正面，重複織2針上針、4針下針；第2行在反面，重複織2針下針、4針上針；第3行在正面，織2針下針、4針扭繩；以下第4~18行，重複

上述方法織成每距2針的4針扭繩花樣。袖幅換用1號針，中間4針織A花樣：每隔5行織1次扭繩（右上2針交差針）；每距2次扭繩花樣，用鈎針接入毛線鈎3鎖針、3中長針（A花樣圖中黑格子所示位置）的棗形花樣。兩旁各14針織上針花樣（正面織上針，反面織下針），每織10行左右各加1針；以下再每織8行左右各加1針，重複7次；8行不加減針。袖山：織1行左右各減5針；織2行左右各減2針，重複2次；織2行左右各減1針，重複4次；織2行左右各減

後幅



前幅




2針，重複2次；織2行左右各減4針；1行不加減針。中間餘下6針繼續編織A花樣（中心4針織A花樣，旁邊左右各1針，在正面織上針，反面織下針）。

依上述相同方法編織兩袖。

前後幅及袖分別編織完成後，用縫針縫合插肩，用7號針沿前後領彎挑線66針（前領彎38針，後領彎28針），編織18行C花樣收針。

最後先併縫袖彎、袖山，以下才縫合袖下線和脇線。





③ 變化多端的幾何圖樣背心

材料與用具

普通粗毛線深棕色 150 g，白色 100 g。4 號 (6 mm) 及 6 號 (5 mm) 棒針，毛線縫合針 1 枝。

完成尺寸

胸圍 94 cm (約 37 吋)，身長 48 cm (18 ¾ 吋)，背肩闊 47 cm (18 ½ 吋)。


參考尺寸標準

用 4 號針起 17 針，編織下針圖案花樣 18 行收針，這一小方塊應是 10 cm 闊，10 cm 高。

編織方法

後幅——用 4 號針及深棕色毛線起 80 針，單數行為正面織下針，雙數行為反面織上針。第 3 行開始配入白色毛線織下針圖案花樣，織至第 42 行時左右各收 5 針，然後繼續織圖案花樣 28 行，後中間 24 針停織，兩側後領

下針圖案花樣



彎邊分別織2針減2針，2行不加減針。

衣脚用6號針及深棕色毛線，從起針處挑線78針（以2針併1針方法減去2針），編織14行2針下針、2針上針的雙行彈性針法。

前幅——用4號針及深棕色毛線起80針，第1行在正面，織下針；第2行在反面，織上針；

第3行開始照上述針法配入白色毛線織下針圖案花樣，第42行後兩側各收5針，繼續織至第59行後，前中間8針停織，兩側分別織2行左右各減4針；織2行左右各減2針，重複2次；織2行左右各減1針，重複2次；5行不加減針。


衣脚用6號針及深棕色毛線，沿起針處挑線78針，織14行2針下針、2針上針的雙行彈性針法。


前後幅分別編織完成後，用6號針及深棕色毛線沿袖彎挑線64針，織2行雙行彈性針法，然後換用白色毛線織6行。

用6號針及深棕色線沿前後領彎挑線76針（前領彎40針，後領彎36針），織3行雙行彈性針法，然後換用白色織至第8行。

最後用縫針沿脇線縫合。

領的完成法







④ 清新款式的套頭毛衣

材料與用具

中幼粉紅色嘜嘜毛線、中幼粉紅色普通毛線各約280 g，6號(5 mm)及7號(4 1/2 mm)棒針，海綿肩墊一對，縫合針1枝。

完成尺寸


胸圍94cm(約37吋)，衫長49cm(19 3/4吋)，袖長55cm(約21 3/4吋)。

參考尺寸標準

用6號針織14針，織22行花樣，收針。這小方塊應是10cm，高。

005718

花樣編織符號圖



第1行的針數：在下面第4行入針，織下針、空針、下針，共3針。
第3行的針數：織中上3針併1針。

