


计算机普及教育丛书之三

# 微机屏幕英语信息处理

孙玉君 编著




东北朝鲜民族教育出版社

计算机普及教育丛书之三

# 微机屏幕英语信息处理

孙玉君 编著



东北朝鲜民族教育出版社

## 内 容 简 介

本书详细介绍了目前微型计算机领域中应用最广泛的单用户磁盘系统 DOS 6.0V, 工具软件高级 PC TOOLS 6.0V 中的各种功能和常用命令的英语信息及处理方法。

DOS 中选编了 DOS 命令等基础操作内容的英语信息。

PC TOOLS 中选编了系统安装、PC SHELL DOS 外层、磁盘维护和优化、PC BACKUP 硬盘备份等内容的英语信息。

书中对英语单词注了音标, 对英语词条、英语菜单、窗口作了汉语翻译。操作与窗口一一对应, 读者可从英汉两种界面学习 DOS 和 PC TOOLS 的使用方法。

本书可做大中专微机基础教材, 可供计算机培训班使用, 亦可做计算机初学者的参考。

## 计算机普及教育丛书

主 编: 孙玉君 李容哲

副 主 编: 金红兰 朴相珍

责任编辑: 申明仙

封面设计: 南勇哲

## 微机屏幕英语信息处理

孙玉君 编 著

\*

东北朝鲜民族教育出版社出版

延吉市延新印刷厂印刷

新华书店延边发行所发行

787×1092 毫米 16 开本 18.375 印张 505.8 千字

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5437-2538-X/TP·5

印数 1—5120 册 定价 19.90 元

# 前 言

随着计算机知识和应用的普及,愈来愈多的人希望学习计算机系统及应用。但对大多数初学者来说,操作系统及工具软件提供的英语信息成了学习的一大障碍。由于对英语警示信息的误解,损坏磁盘、误删文件、死机等情况司空见惯,让人望而生畏。鉴于这种情况,我们编写了《微机屏幕英语信息处理》。本书从汉语的角度学习和处理英语信息,帮助排除障碍,让你顺利地驾驭微机。

本书主要汇集处理了 DOS 3.30—6.21、PC TOOLS 6.0 的使用方法、常用命令中出现的英语信息。

DOS 中选编了基础操作、DOS 常用命令等内容的英语信息。

PC TOOLS 6.0V 中选编了系统安装、PC SHELL DOS 外层、磁盘维护和优化、PC BACKUP 硬盘备份等主要内容的英语信息。

书中对英语单词注了音标,对英语词条、菜单和窗口逐个作了翻译、解释和说明。书中的菜单与操作方法一一对应,内容深入浅出,好学易懂,方便实用,有助于提高英语界面对话的能力。

本书由王丽莉、朴相珍、孙玉君、李政、李容哲、金红兰编著;朴相珍、李政任副主编;孙玉君任主编统修定稿;由郭振平审校。

编写中参考了诸多有关的文献和专著,得到了许多专家和同仁的热情支持和帮助。本书的目的也在于向社会推广这些科学成果使其为国家的现代化服务。在此,谨表示我们诚挚的谢意。

由于作者水平所限,书中错误在所难免,欢迎批评指正。

编 著 者

1996年2月



# 目 录

## 第一篇 DOS 应用信息与处理

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 实习一 启动系统,设置日期,查文件目录及格式化磁盘 ..... | 1  |
| 实习二 子目录建立,进入/退出,删除及路径 .....     | 10 |
| 实习三 常用内部命令及通配符 .....            | 19 |
| 实习四 复制命令及比较命令 .....             | 25 |
| 实习五 建文件,重定向符及提示符改变 .....        | 35 |
| 实习六 备份文件 .....                  | 41 |
| 实习七 批处理文件建立、使用 .....            | 52 |
| 实习八 打印命令及打印机 .....              | 59 |
| 实习九 属性,卷标号设置及功能键 .....          | 65 |
| 实习十 MSDOS 系统启动失败现象原因及处理 .....   | 72 |

## 第二篇 PC TOOLS 6.0 应用信息与处理

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一章 概述 .....                | 75  |
| 第一节 PC TOOLS V6 简介 .....    | 75  |
| 1.1 PC TOOLS 程序包组成 .....    | 75  |
| 1.2 6.0 版对系统的要求 .....       | 76  |
| 1.3 PC TOOLS V6 文件 .....    | 76  |
| 1.4 PC TOOLS V6 的运行环境 ..... | 78  |
| 第二节 PC TOOLS V6 的安装 .....   | 78  |
| 第二章 PC SHELL DOS 外层 .....   | 92  |
| 第一节 PC SHELL 的安装和使用 .....   | 92  |
| 1.1 PC SHELL 的安装 .....      | 92  |
| 1.2 PC SHELL 的使用 .....      | 92  |
| 第二节 FILE 文件管理 .....         | 94  |
| 2.1 Copy File 文件拷贝 .....    | 95  |
| 2.2 Compare File 文件比较 ..... | 98  |
| 2.3 Rename 文件更名 .....       | 100 |
| 2.4 Locate File 文件定位 .....  | 103 |
| 2.5 Move File 移动文件 .....    | 105 |
| 2.6 Delete File 删除文件 .....  | 107 |
| 2.7 Edit File 编辑文件 .....    | 108 |
| 2.8 Text Search 文字搜寻 .....  | 111 |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 2.9 Print File 打印文件 .....                 | 113        |
| 2.10 Verify File 验证文件 .....               | 116        |
| 2.11 Print File List 打印文件清单 .....         | 117        |
| 2.12 Undelete File 恢复被删除文件 .....          | 119        |
| 2.13 Clear File 清除文件 .....                | 122        |
| 2.14 Attribute Change 更改文件属性 .....        | 123        |
| 2.15 Hex Edit File 十六进制文件编辑 .....         | 124        |
| 2.16 More File Info 更详细的文件信息 .....        | 126        |
| 2.17 Quick File View 快速阅读文件 .....         | 126        |
| 2.18 Launch 运行文件 .....                    | 128        |
| 2.19 Exit PC Shell 退出 DOS 外层 .....        | 129        |
| <b>第三节 DISK 磁盘管理</b> .....                | <b>130</b> |
| 3.1 Copy Disk 磁盘拷贝 .....                  | 131        |
| 3.2 Compare Disk 磁盘比较 .....               | 132        |
| 3.3 Change Drive 改变驱动器 .....              | 134        |
| 3.4 Format Data Disk 格式化数据盘 .....         | 135        |
| 3.5 Make System Disk 制作系统盘 .....          | 138        |
| 3.6 Directory Maint 目录维护 .....            | 139        |
| 3.7 Search Disk 磁盘搜索 .....                | 145        |
| 3.8 Rename Volume 更改卷标 .....              | 147        |
| 3.9 Park Disk 关停硬盘磁头 .....                | 148        |
| 3.10 Verify Disk 校验磁盘 .....               | 149        |
| 3.11 Disk Info 磁盘信息 .....                 | 151        |
| 3.12 View/Edit Disk 阅读/编辑磁盘 .....         | 152        |
| <b>第四节 OPTIONS 选择项</b> .....              | <b>153</b> |
| 4.1 Setup Configuration 建立系统配置 .....      | 154        |
| 4.2 Modify Display 改进显示方式 .....           | 161        |
| 4.3 Tree List Window 树状目录窗 .....          | 168        |
| 4.4 File List Window 文件清单窗口 .....         | 168        |
| 4.5 View Window 阅读窗口 .....                | 169        |
| 4.6 Hide Window 隐含窗口 .....                | 170        |
| 4.7 Size/Move Window 改变窗口尺寸/位置 .....      | 170        |
| 4.8 Zoom The Current Window 放大当前窗口 .....  | 171        |
| 4.9 Re-Read The Tree 重读树状目录 .....         | 172        |
| 4.10 Save Configuration File 配置文件备份 ..... | 172        |
| 4.11 Quick Run(on) 快速运行 .....             | 172        |
| <b>第五节 APPLICATION 应用程序</b> .....         | <b>173</b> |
| 5.1 进入 Application .....                  | 173        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 5.2 Application 的功能及其用法 .....                   | 173        |
| <b>第六节 SPECIAL 专用功能 .....</b>                   | <b>176</b> |
| 6.1 System Info 系统信息 .....                      | 176        |
| 6.2 LapLink /QC Off .....                       | 178        |
| 6.3 Undelete Files 恢复被删除文件 .....                | 179        |
| 6.4 Directory Sort 目录排序 .....                   | 182        |
| 6.5 File Map 文件映象 .....                         | 183        |
| 6.6 Disk Map 磁盘映象 .....                         | 184        |
| 6.7 Memory Map 内存映象 .....                       | 185        |
| <b>第七节 HELP 求助信息 .....</b>                      | <b>189</b> |
| <b>第三章 磁盘维护和优化 .....</b>                        | <b>190</b> |
| <b>第一节 DISKFIX 磁盘数据校正维护 .....</b>               | <b>190</b> |
| 1.1 Diskfix 的安装 .....                           | 190        |
| 1.2 Diskfix 的使用 .....                           | 192        |
| 1.3 分析和检修 .....                                 | 194        |
| <b>第二节 MIRROR/REBUILD 镜象/重建 .....</b>           | <b>201</b> |
| 2.1 Mirror 镜象 .....                             | 201        |
| 2.2 Rebuild 重建 .....                            | 203        |
| 2.3 Mirror/Parth 和 Rebuild/Partn 分区表镜象/重建 ..... | 204        |
| <b>第三节 COMPRESS 磁盘数据压缩整理 .....</b>              | <b>205</b> |
| 3.1 进入 Compress .....                           | 205        |
| 3.2 Compress 的功能及其用法 .....                      | 207        |
| <b>第四章 PC BACKUP 硬盘备份 .....</b>                 | <b>219</b> |
| <b>第一节 PC Backup 的安装 .....</b>                  | <b>219</b> |
| <b>第二节 PC Backup 的设置 .....</b>                  | <b>221</b> |
| 2.1 设置 .....                                    | 221        |
| 2.2 选择 .....                                    | 221        |
| 2.3 测试 .....                                    | 222        |
| <b>第三节 PC Backup 的用法 .....</b>                  | <b>225</b> |
| 3.1 进入 PC Backup .....                          | 225        |
| 3.2 选择并使用 PC Backup 的各项功能 .....                 | 227        |
| <b>第四节 PC Backup 的功能及其用法 .....</b>              | <b>227</b> |
| 4.1 Backup 备份 .....                             | 227        |
| 4.2 Restore 转存 .....                            | 231        |
| 4.3 Options 选项 .....                            | 233        |
| 4.4 Configure 配置 .....                          | 242        |
| 4.5 Help 求助信息 .....                             | 245        |
| <b>附录: DOS 屏幕提示信息与处理 .....</b>                  | <b>247</b> |

# 第一篇 DOS 应用信息与处理

## 上机实习(DOS 3.3-6.2)

### 实习一 启动系统、设置日期、查文件目录及格式化磁盘

#### 一、目的

- (一)掌握冷、热启动系统方法。
- (二)熟悉 MS-DOS 内部命令用法。
- (三)掌握 FORMAT 命令作用及用法。

#### 二、要求

- (一)有 MS-DOS 系统盘。(3.30-6.21)
- (二)有工作软盘:5"的 1.2MB 一张(5"驱动器);  
3"的 1.44MB 一张(3"驱动器)。

#### 三、命令格式

- DATE[月-日-年]
- TIME[时:分:秒]
- DIR [盘符:][路径][文件标识符][ /P ][ /W ] (3.30 以下版)  
[ /S ][ /B ][ /L ][ /O:参数 1 ][ /A:参数 2 ] (5.0 以上版)  
参数 1 有 n-ne-ed-ds-sg-g;参数 2 有 h-hs-sd-da-ar-r
- VOL[ 盘符:]
- [ 盘符:] [ 路径] FORMAT [ 盘符:] [ /S ] [ /V ] [ /4 ] [ /T:nn ] [ /N:n ] [ /B ]  
[ /U ] [ /Q ] [ /F:大小 ] (5.0 以上版)

#### 四、操作

##### (一)由软盘启动系统

1、将 DOS 系统软盘插入 A 驱动器,并关门。

2、冷启动操作如下:

- (1)给主机加电——按主机电源开关。
- (2)给显示器加电——按显示器电源开关。
- (3)显示自检提示——由于机器类型不同,提示信息不同,此处略。

显示:Current date is Sat 5-07-1994

(当前系统日期)

Enter new date (mm-dd-yy):

(等待输入新日期)

(4)按回车键。



显示:Current time is 16:08:40.90

(当前系统时间)

Enter new time:

(等待输入新时间)

(5)按回车键。

显示:A>

(表示启动成功)

3、热启动操作如下:

(1)在主机和显示器已加电的情况下,同时按 Ctrl + Alt + Del 三个键。

(2)以下操作同(一)2.(3)~(5)各步骤。

(二)由硬盘启动系统

1、打开 A 驱动器门。

2、冷启动操作如下:

(1)操作同(一)2.(1)~(5)各步骤。

(2)最后显示:C>。

(表示启动成功)

2、热启动操作如下:

(1)在主机和显示器已加电的情况下,同时按 Ctrl + Alt + Del 三个键。

(2)以下操作同(一)2.(3)~(5)各步骤,最后显示:C>。(表示启动成功)

注意:

1、比较冷、热两种启动法的异同点。

2、若系统不能启动,请查阅实习十。

(三)设置日期

系统提示符为 A>。

(各命令均由键入所需字母组成)

1、CLS(CR)

(清屏幕,光标位于左上角)

显示:A>

1、DATE 07-15-94(CR)

(设置系统日期为 1994 年 7 月 15 日)

显示:A>

3、DATE(CR)

(显示系统日期,并可再设置日期)

显示:Current date is Fri 07-15-1994

(当前系统日期)

Enter new date (mm-dd-yy):

·可保留当前系统日期不变。按回车键。

显示:A>

·也可键入新日期。键入:12-31-94(CR)

显示:A>

4、TIME 16:40:10(CR)

(设置系统时间为下午 4 时 40 分 10 秒)

显示:A>

5、TIME(CR)

(显示系统时间,并可再设置时间)

显示:Current time is 4:40:14DW

(当前系统时间)

Enter new time:

·可保留当前系统时间不变。按回车键。

显示:A>

·也可键入新时间。键入:8:30:08(CR)

显示:A>

6、VOL C:(CR) (显示C盘的卷标号)

显示:Volume in drive C is DUT1 (表示C盘卷标号为DUT1)

A> 若键入:VOLL C:(CR)

显示:Bad command or file name (说明键入的命令错)

A>

(四)查文件目录 DIR 命令的使用

1、DIR C:(CR) (查看C盘当前目录中的文件目录,文件目录超过一屏不暂停)

显示:Volume in drive C has no label (表示C盘无卷标号)

Volume Serial Number is 174D-10AC (5.0以上版有,表示C盘卷序号)

Directory of C: (盘当前目录)

COMMAND COM 25308 02-02-88 12:00a (文件目录)

.....

78024 bytes (5.0以上版有,所列文件总容量)

16 file(s) 29921976 bytes free (此盘文件总数和剩余空间)

A>

2、DIR C:/P(CR) (查看C盘当前目录中的文件目录,文件目录超过一屏暂停)

显示类似(四)1.不同的是,当显示文件目录满一屏时暂停,并显示:

Strike a key when ready... 按任意键,继续列目录。

3、DIR /W(CR)

说明:查看当前盘(A盘)当前目录中的文件目录,显示格式为一行五个文件名,不显示文件容量、建立日期等,文件目录超过一屏不暂停。

4、5.0以上版 DIR 命令用法

(1)DIR /S(CR)

显示:Volume in drive A has no label

Volume Serial Number is 374C-1BE6

Directory of A: \ (显示根目录下的文件目录)

COMMAND COM 47884 03-25-92 10:53p

.....

WPS <DIR> 07-12-94 11:18a (显示子目录名)

12 file(s) 653528 bytes

Directory of A \ WPS

(显示子目录的文件目录)

<DIR> 07-12-94 11:18

<DIR> 07-12-94 11:18a

LLL1 WPS 18708 06-07-94 3:32p

LLL2 WPS 10914 07-12-94 11:05

4 file(s) 29622 bytes

Total files listed: (显示文件总数)

16 file(s) 242506 bytes

1135104 bytes free

A>

说明: 查看当前盘(A 盘)所有目录及子目录下的文件目录, 文件目录超过一屏不暂停。

(2) DIR /O:e(CR)

说明: 查看当前盘(A 盘)当前目录下的文件目录(按文件扩展名字母顺序排列)文件目录超过一屏不暂停。

(3) DIR /O:n(CR)

说明: 查看当前盘(A 盘)当前目录下的文件目录, 文件目录超过一屏不暂停。显示: 按主文件名字母顺序排列, 其它同(四)4. (2)。

(4) DIR /O:s(CR)

说明: 查看当前盘(A 盘)当前目录下的文件目录, 文件目录超过一屏不暂停。显示: 按文件大小顺序排列, 小的在前, 其它同(四)4. (2)。

(5) DIR /A:h(CR)

显示: Volume in drive A has no label

Volume Serial Number is 374C-1BE6

Directory of A: \

IO SYS 22588 08-16-88 08:30a

MSDOS\$SYS 30128 08-16-88 08:30a

.....

51 file(s) 52716 bytes

496128 bytes free

A>

说明: 查看当前盘(A 盘)当前目录下的文件目录(显示隐含文件), 文件目录超过一屏不暂停。

(五) 格式化磁盘 FORMAT 命令的使用

A 驱动器为 5", 1.2MB; B 驱动器为 3", 1.44MB。

DOS 系统盘在 A 驱动器中。系统提示符为 A>。

1、格式化软盘

(1) FORMAT A: /S(CR) (在 1.2MB 驱动器上格式化 1.2MB 软盘并传送系统文件)

显示: Insert new disketter for drive A:

and strike ENTER when ready. ....

(给 A 驱动器插入新盘, 准备妥当就按回车键)

①从 A 驱动器中取出系统盘, 插入 5", 1.2MB 工作盘, 关门, 按回车键(开始格式化)。

3.30 版显示:

Head×Cylinder××

(格式化进行到×磁头××柱面)

5.0 以上版显示:

Checking existing disk format (检查现有磁盘格式)

Saving UNFORMAT information (保存 UNFORMAT 信息)

Verifying 1.2M (校验 1.2MB 软盘)

××Percent completed (完成的百分数)

②当显示××为 79(3.30 版)或 100(5.0 以上版)时,格式化完成,各版本均显示:

Format complete (格式化完成)

System transfreed (系统文件传送完成)

③5.0 以上版显示:

Volume label(11 character ENTER for none)? - (等待输入卷标号)

按回车键。 (表示不加卷标号)

④各版本均显示:

1213952 bytes total disk space (此盘总空间)

78336 bytes used by system (系统占用空间)

1135616 bytes available on disk (此盘可用空间)

5.0 以上版显示:

512 bytes in each allocation unit (每个分配单元字节数)

2371 allocation unit available on disk (此盘可用分配单元)

Volume Serial Number is 1866 - 1700 (此盘卷序号)

各版本均显示:

Format another (Y/N)? (还格式化另一张盘吗?)

⑤回答:N(CR) (表示不再格式化其它盘,取出格式化完毕的软盘)

显示:A>

(2)FORMAT B:/V(CR)

显示:Insert new diskttet for drive B

And strike ENTER when ready. . . .

①将 3", 1.44MB 工作盘插入 B 驱动器,并门,按回车键。

②操作步骤与(五)1.(1)类同,不同的是,格式化完成后显示:

Format complete

Volume label (11 character ENTER for none)? -(等待输入不超过 11 个字符的卷标号)

③回答:ZHANG(CR) (表示加卷标号为 ZHANG)

各版本均显示:

1457664 bytes total disk space

1457664 bytes available on disk

5.0 以上版显示:

512 bytes in each allocation unit

2847 available allocation unit on disk

Volume Serial Number is 2568 - 1701

各版本均显示:

Format another(Y/N)?

(还格式化另一张盘吗?)

④回答:N(CR)

(表示不再格式化其它盘,取出格式化完毕的软盘)

显示:A>

说明:本命令在 1.44MB 驱动器上格式化 1.44MB 软盘并加卷标号。

## 2、格式化硬盘

(1)FORMAT C: /S(CR)

(格式化 C 盘,并传送系统文件,假设 C 盘原无卷标号)

显示:

WARNING, ALL DATA ON NON - REMOVEABLE DISK

DRIVE C: WILL BY LOST!

(警告 C 盘信息将丢失)

Proceed with Format(Y/N)?

(进行格式化吗?)

①回答:Y(CR)

(表示对 C 盘格式化)

3.30 以下版显示:

Head × Cylinder × ×

## 5.0 以上版显示:

Checking existing disk format

Saving UNFORMAT in formation

Verifying 42.1M

× × Percent complete

②当格式化完成,各版本均显示:

Format complete

System transferred

③5.0 以上版显示:

Volume label(11 character, ENTER for none)?

(等待输入卷标号)

按回车键。(表示不加卷标号)

④各版本均显示:

4214780 bytes total disk space

86016 bytes used by system

4128764 bytes available on disk

## 5.0 以上版显示:

4096 bytes in each allocation unit

1024 allocation unit available on disk

Volume Serial Number is 0F5F - 1EE9

A>

(2)FORMAT D: /V(CR)

说明:本命令格式化逻辑盘 D 盘,并加卷标号(假设 D 盘原卷标号为 DUT2)。

## 3、5.0 以上版 FORMAT 命令新增参数的用法

(1)FORMAT A: /U(CR)

显示:Insert new disketter for drive A:



and strike ENTER when ready. ....

①从 A 驱动器中取出系统盘,插入 5", 1.2MB 工作盘,关门,按回车键。

开始格式化,显示格式化进行状态:

Formatting 1.2M

× × percent completed

Format complete

Volume label(11 character ENTER for none)? -

(等待输入卷标号)

②按回车键。

(表示不加卷标号)

显示:1213952 bytes total disk space

1213952 bytes available on disk

512 bytes in each allocation unit

2371 allocation unit available on disk

Volume Serial Number is 373C - 1703

Format another(Y/N)?

(还格式化另一张盘吗?)

③回答:N(CR) (表示不再格式化其它盘,取出格式化完毕的软盘)

显示:A>

说明:本命令格式化磁盘时,清除磁盘所有数据,但不记录磁盘有关信息,以后不能用 UNFORMAT 命令恢复原来的内容。称无条件格式化。

(2)FORMAT A:/Q(CR)

显示:Insert new disketter for drive A:

and strike ENTER when ready. ....

①从 A 驱动器中取出系统盘,插入 5", 1.2MB 工作盘,关门,按回车键。

开始格式化,显示格式化进行状态:

checking existing disk format

(检查现有磁盘格式)

Saving UNFORMAT information

(存 UNFORMAT 信息)

Quick Formatting 1.2M

(快速格式化 1.2M)

Format complete

Volume label(11 character ENTER for none)? -

(等待输入卷标号)

②按回车键。

(表示不加卷标号)

显示:1213952 bytes total disk space

1213952 bytes available on disk

512 bytes in each allocation unit

2371 allocation unit available on disk

Volume Serial Number is 0F24 - 1705

Format another(Y/N)?

(还格式化另一张盘吗?)

③回答:N(CR) (表示不再格式化其它盘,取出格式化完毕的软盘)

显示:A>

说明:本命令格式化磁盘时,不检查是否换坏的磁道,以后仍可用 UNFORMAT 命令恢

复原来的内容。称快速格式化。

注意:将(五)3.(1)、(2)与(五)1.(1)的操作步骤相比较。

## 单词

### 实习一

|          |               |                       |
|----------|---------------|-----------------------|
| date     | [deɪt]n       | 日期                    |
| time     | [taɪm]n       | 时间                    |
| dir      | [dɪːaɪə:]     | 显示 directory 的缩写      |
| vol      | [vɒl]         | 体积,客积,磁盘标号 volume 的缩写 |
| format   | ['fɔ:mæt]v    | 格式化                   |
| current  | ['kʌrənt]adj  | 当前的                   |
| is       | [ɪz]          | 是                     |
| sat      | [sæt]saturday | 周六的缩写                 |
| enter    | ['entə]v      | 键入                    |
| new      | [nju:]adj     | 新的                    |
| cls      | [si:les]      | 清屏                    |
| Fri      | [fraɪ]Friday  | 周五的缩写                 |
| volume   | [vɒljum]n     | 卷标                    |
| in       | [ɪn]prep      | 在……里                  |
| drive    | [draɪv]n      | 驱动器                   |
| serial   | ['siəriəl]adj | 串行的 串联的               |
| number   | ['nʌmbə]n     | 序号,第                  |
| bad      | [bæd]adj      | 坏的 错误的                |
| command  | [kə'mænd]n    | 命令                    |
| or       | [ɔ:]conj      | 或者                    |
| file     | [faɪl]n       | 文件                    |
| name     | [neɪm]n       | 名字,名称                 |
| has      | [hæz]v (3s)   | 有                     |
| no       | [nəu]adj      | 没有                    |
| label    | [leɪbl]n      | 称号                    |
| bytes    | [baɪts]n (pl) | 字节                    |
| free     | [fri:]adj     | 自由的,空闲的               |
| press    | [pres]v       | 按,击                   |
| any      | ['eni]adj     | 任一的                   |
| key      | [ki:]n        | 键                     |
| to       | [tu:]         | 不定式符号,用以连接两个动词        |
| continue | [kən'tɪnju:]v | 连续,继续                 |
| total    | [təʊtl]adj    | 总的                    |
| listed   | [lɪstɪd]pp    | 被显示的                  |
| insert   | ['ɪnzə:t]v    | 插入                    |
| new      | [nju:]adj     | 新的                    |
| diskete  | ['diskɪti]n   | 软磁盘                   |
| for      | [fɔ:]prep     | 为了                    |

|             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| and         | [ænd]conj       | 和, 而, 又    |
| strike      | [straɪk]v       | 击          |
| when        | [wen]conj       | 当……时       |
| ready       | [ˈredi]adj      | 准备好的       |
| head        | [hed]n          | 磁头         |
| cylinder    | [ˈsɪlɪndə]n     | 标面         |
| checking    | [ˈtʃekiŋ]p      | 正在检查       |
| existing    | [ɪgˈzɪstɪŋ]g    | 存在         |
| saving      | [ˈseɪvɪŋ]g      | 保存         |
| information | [ɪnfəˈmeɪʃən]n  | 信息         |
| verifying   | [ˈverɪfaɪɪŋ]p   | 校验         |
| percent     | [ˈpə sent]n     | 百分数        |
| completed   | [kəmˈpli:tɪd]pp | 完成         |
| complete    | [kəmˈpli:t]v    | 完成         |
| system      | [ˈsɪstəm]n      | 系统         |
| transferred | [trænsˈfə:d]pp  | 传送, 运输     |
| character   | [kəˈræktə]n     | 字符         |
| none        | [nʌn]pron       | 没有         |
| space       | [speɪs]n        | 空间         |
| used        | [ju:st]pp       | 用          |
| by          | [baɪ]prep       | 被          |
| available   | [əˈveɪləbl]     | 可用的        |
| on          | [ɒn]prep        | 在……上       |
| each        | [i:tʃ]pron      | 每一个        |
| allocation  | [æləˈkeɪʃən]n   | 配置         |
| unit        | [ju:nɪt]        | 单元, 部件, 设备 |
| another     | [əˈnʌðə]pron    | 另一个        |
| warning     | [ˈwɔ:nɪŋ]n      | 警告         |
| all         | [ɔ:l]adj        | 所有的        |
| data        | [ˈdeɪtə]n       | 数据         |
| will        | [wɪl]v          | 将          |
| lost        | [lɒst]pp        | 丢失         |
| proceed     | [prəˈsi:d]v     | 进行         |
| with        | [wɪð]prep       | 随着, 伴随     |

## 实习二 子目录建立、进入/退出、删除及路径

### 一、目的

(一)掌握在磁盘上建立、进入/退出、删除子目录的命令用法。

(二)掌握在磁盘上设置路径的命令用法。

(三)掌握显示磁盘上目录路径的命令用法。

### 二、要求

(一)有 MS-DOS 系统软盘,或者硬盘中存有 MS-DOS。

(二)有已格式化的软盘一张,作为工作盘。

### 三、命令格式

·MD[盘符:][路径]子目录名

·CD[盘符:][路径][子目录名]

·RD[盘符:][路径]子目录名

·PATH[[盘符 1:][路径 1][;盘符 2:][路径 2].....]]

·[盘符:][路径]APPEND [[盘符 1:][路径 1];[盘符 2:][路径 2].....]]

[PATH:ON | /PATH:OFF] (5.0 以上版有)

·[盘符:][路径]TREE[盘符:][/F]

·DELTREE[盘符:][路径]子目录名

### 四、操作

已格式化的软盘在 A 驱动器中,且将写保护贴取下。系统提示符为 C>。

(一)建立子目录

1、MD \ USER1(CR) (在当前盘(C 盘)的根目录下建立名为 USER1 的子目录)

显示:C>

C 盘上建立如图 1——1 所示的目录结构。

2、MD \ USER2(CR) (在当前盘(C 盘)的根目录下建立名为 USER2 的子目录)

显示:C>

C 盘上建立如图 1——2 所示的目录结构。

3、MD \ USER1 \ USER1(CR)

显示:C>

说明:在当前盘(C 盘)\ USER1 子目录下建立一个名字仍是 USER1 的子目录。不同的目录下,可以拥有相同的子目录名。

C 盘上建立如图 1——3 所示的目录结构。