

進出看錢龍·多空聚財富

操作手冊暨應用法則



股票投資技術分析軟件


乾隆電腦軟件有限公司出品

目 录

第一章 使用说明	1
第一节 系统功能说明及基本操作	1
第二节 技术分析子系统功能说明, 基本操作及画线说明	5
第三节 行情报表子系统之辅助说明	22
第四节 AI分析子系统之辅助说明	26
第4-1节 条件选股子系统之功能说明及条件说明	27
第4-2节 获利分析子系统之功能说明及条件说明	33
第4-3节 指标排行子系统之辅助说明	41
第五节 强弱分析子系统之辅助说明	44
第六节 系统设定子系统之辅助说明	50
第七节 资料传递子系统之辅助说明	59
第二章 指标说明	63

第一章 使用说明

第一节 系统功能说明及基本操作



图(一)

一、功能说明

- A. 在萤幕下方列出所有的子系统,将滑鼠指到子系统的方框内,按左钮即可执行该系统,也可直接按 F1、F2……等功能来选择系统。若您的键盘没有 F11、F12…等功能键;一般而言、可按 Shift + F1 代表 F11、Shift + F2代表 F12,以下类推。
- B. 辅助说明;即本说明。一进入辅助说明的功能时,会先显示本功能说明,可用 PgUp、PgDn 来翻页。或移动滑鼠到说明的右上方“□”框内,按左钮代表往前翻一页,或移动滑鼠到说明的右下方“□”处,按左钮代表往后翻一页。在说明的上方有两个选择,分别是「功能说明」、「基本操作」。可移动滑鼠到选择框内按左钮选择要说明的项目;也可按“→”“←”键,移动反白框到要说明的项目,再按“Enter”键,看别的说明内容。要结束「辅助说明」的功能时,请按“Esc”或按滑鼠上右钮即可回到原功能。
- C. 技术分析:除提供一般所熟知的 30 余种指标外,另外再提供 30 余种欧美目前最新流行的指标,并且大部份的指标都可用收盘价、均价及中价来计算,使您永不褪流行。
- D. 行情报表:可列出所有商品的「当日行情表」或任一商品的「历史行情表」,并可转成文字档,供您个人的特殊使用。

- E. AI 分析:提供您超强的选股功能。可依您的需要自行设定选股条件,使用方便。另外可依照您所设的买卖条件做「获利分析」,让您充分了解该条件的优缺点。本子系统尚提供「指标排行」功能,所有商品同一指标依数值大小排列,方便比较。
- F. 强弱分析:可自行设定以那一商品为基准,计算其它商品相对于基准的强弱度,并可用图形表示,便于寻找强势商品。另外再提供涨跌幅度,热门分析等报表。
- G. 股息资料:列出最近一个月内即将除权或除息的股票一览表,供您参考。

近日常权、除息一览表

股票	原率	日期	除权	除息	配股	文股	日期	配股	日期
原率	112%	1129		3.0	2.00	1129-1200	1213		
原率	112%	1129		0.7	4.20	1129-1200	1213		

图(四十)

- H. 市况剖析:乾隆研究室每日针对当日股市作客观之大势分析及建议投资策略。

市况剖析

92.11.19

本系统为方便用户使用特增加一功能,特通知如下:

1. (LOGIN KEY) 请输入 F10

2. (F10) 请输入 F6

3. (F6) 请输入 F6

5276597

5276194

5266591

5264736

5276597

5276194

5266591

5264736

按此次序加入号码(并通知用户增加 B1)

客户编号: 0264-007

Ver 1.10

图(四十一)

- I. 系统设定: 依您的需要自行设定您的系统参数, 如图形比率, 指标热键, 颜色等等。
- J. 指标参数: 依您的需要自行设定每个指标的参数。进入此系统后, 请先选择指标, 再键入新参数。有的指标并不需要参数, 如果您要设定并不需要参数的指标, 会出现“不需要参数”字样。
- K. 资料传递: 此功能经由调制解调器、电话线与本公司线, 接收最新商品资料。
- L. 结束系统: 结束本分析系统。

二. 基本操作

A. 启动系统:

1. 请打开电脑电源, 等萤幕上显示C>后, 请键入“SSE”指令, 再按“Enter”键, 即可进入「钱龙投资分析系统」主画面。萤幕下方会显示「辅助说明」、「技术分析」、「行情报表」等子系统。
2. 本系统可使用单色Herculus, 彩色EGA, 彩色VGA等显示模式。如果您的电脑可使用多种显示模式时(如一般VGA的电脑也可以使用EGA模式), 本系统会自动设定成使用最高解析度模式。但如果您需要降低解析度(如不用VGA而改用EGA)可在SSE指令后空一格再打入所需模式(如SSE EGA)按“Enter”即可。

B. 基本观念:

1. 本系统主要是以滑鼠指示位置(定位), 所以如果您没有滑鼠, 系统会自动产生一个类似滑鼠的游标, 但是要用键盘来移动, 操作方式下:

		上		
左上	Shift+Home	Shift+↑	Shift+PgUp	右上
左	Shift+←		Shift+→	右
左下	Shift+End	Shift+↓	Shift+PgDn	右下
		下		
	Shift+Insert	左键	Shift+Delete	右键

游标移动的速度可用“*” (加速), “/” (减速), 来调整。在整个操作上仍比直接使用滑鼠来的慢与复杂, 所以除非是滑鼠坏了, 否则建议您最好安装一个滑鼠。

2. 滑鼠位置即是画面上“↑”所指的位置。
 3. 滑鼠上的最左钮代表“Enter”(即执行)。
 4. 滑鼠上的最右钮代表“Esc”(即取消), 每按一次会回到前一画面。
 5. 「F1辅助说明」, 当您有任何操作疑问, 请随时按下键盘上的 F1 键, 它会提供您所需要的解答。
 6. 除了输入数字或字母外, 其它使用键盘上功能键操作的地方也都可以用滑鼠来操作, 详细操作方式请参阅各子系统的操作说明。
- C. 列印画面: 在任一画面, 按 Ctrl+P 键可印出草图(速度较快); 按 Alt+P 键可印出品质较好的图形(速度较慢)。在市况剖析及权息资料子系统时, 按 Ctrl+P 可印出目前画面所显示的内容; 按 Alt+P 会印出所有的文章内容。如果您不满意印出图形的品质, 也可在系统设定的印表设定功能下自行变更列印参数(请参阅系统设定内的辅助说明)。

第二节 技术分析子系统功能说明、基本操作及画线说明


行情表 (顺序排序)											
名称	最新价	涨跌幅	成交量	成交额	持仓量	持仓量	持仓量	持仓量	持仓量	持仓量	持仓量
上证指数	306.69	10.11.78	963.46	965.37	19187793	343611	2081163				
上证综指	1071.34	10.08.07	996.80	998.87	1879829	341977	2788914				
上证综指	83.12	83.12	83.12	83.12	40154	204	127988				
上证综指	8.94	8.94	8.94	8.94	21782	0	19911				
上证综指	21.80	22.46	19.61	20.00	103960	0	226781				
上证综指	8.18	8.20	7.82	7.78	20188	0	24874				
上证综指	24.00	23.18	23.18	23.18	20982	0	50170				
上证综指	11.09	11.09	11.20	11.37	13361	0	15537				
上证综指	8.80	8.84	8.01	8.13	7773	0	8490				
上证综指	8.50	8.50	8.70	8.74	17657	0	14782				
上证综指	12.00	12.78	12.88	12.89	7578	0	10474				
上证综指	10.60	10.60	9.80	10.05	10824	0	11261				
上证综指	6.88	7.18	6.71	6.80	20110	0	20850				
上证综指	10.27	10.29	9.70	9.88	3700	0	3741				
上证综指	20.40	20.40	19.40	19.60	2693	0	7401				
上证综指	16.52	16.50	16.52	16.54	2031	0	3300				
上证综指	15.38	15.74	14.40	15.00	1327	0	2012				
上证综指	13.50	13.50	13.50	13.81	8561	0	7617				
上证综指	13.02	13.40	12.32	12.80	5767	0	7444				

图(二)

一、功能说明


- 在萤幕下方列出功能表,将滑鼠指到功能表的方框内,按左钮即可执行该功能,也可直接按 F1、F2... 等功能键来选择功能。若您的键盘没有 F11、F12... 等功能键,一般而言,可按 Shift+F1 代表 F11, Shift+F2 代表 F12,以下类推。
- 辅助说明:即本说明。一进入辅助说明的功能时会先显示作用指标格的指标使用说明,若该说明超过一页,可用 PgUp、PgDn 来翻页。或移动滑鼠到说明的右上方“□”框内,按左钮代表往前翻一页或右下方“□”框内,按右钮代表往后翻一页。在说明的上方有四个选择分别是「指标说明」、「画线说明」、「功能说明」及「基本操作」。可移动滑鼠到选择框内按左钮,选择要的说明项目;也可按“→”“←”键移动反白框再按 Enter 键看别的说明内容。当您选择「指标说明」时,会出现指标选单,请照「变换指标」功能的说明选择指标,即可列出新的指标使用说明。要结束「辅助说明」的功能时,请按“Esc”或按滑鼠上的右钮即可回到原来的功能。
- 综合指标:进入此功能后,画面下方会变成空白,请移动滑鼠十字游标,到要指定的日期,按一下左钮,在空白部份就会出现游标所指当天的指标数值,其显示顺序是由上而下,由左而右的标出数值,直到所有指标已显示完或满格为止。若要结束本功能,请按滑鼠右钮或按

Esc"



图(三)


D. 画面组合: 在「单股分析」时, 至多可有16个指标的图形组合, 而在「多股分析」时, 每一股票格可选择4图组合。选择方式可移动滑鼠到所要的组合位置, 按一下左钮, 就可变换成指定的组合, 或是用“↑”“↓”键移动反白框再按 Enter 也可以变换组合。如果出现组合选单时, 不想改变组合, 可按左钮或按“Esc”键取消此功能。在变换成新的组合时, 画面上的指标会照您在主目录所定的指标组合内容显示。(请见主目录说明)。



图(四)

E. 选择商品: 进入此功能后, 画面上会出现「选择商品」的选单, 您所有的

股票(商品)名称会列在选单内,如果一页放不完,可用 PgUp, PgDn 翻页,或移动滑鼠到选单的右上方“□”框内,按左钮代表往前翻一页或右下方“□”框内,按左钮代表往后翻一页。当所要的股票或商品出现在选单内时请直接移动滑鼠的游标,指到所要的股票或商品位置,按一下左钮,就可完成选股。除了使用滑鼠外,也可以用“↑”“↓”“>”“←”键,移动反白框到所要的股票或商品位置,再按一下 Enter 键选择商品;除此之外,也可以直接键入商品代号按 Enter 来选择商品。如果出现「选择商品」的选单时,您又不想变换商品,此时请按右钮或按“Esc”键取消此功能。



图(五)

F. 变换指标: 进入此功能后,画面上会出现「选择指标」的选单。目前所有的指标都会列在选单内,可用 PgUp, PgDn 翻页或移动滑鼠到选单的右上方“□”内,按左钮,往前翻一页或移动到右下方“□”,内,按左钮往后翻一页。当所要的指标出现在选单内时,请直接移动滑鼠的游标,指到所要的指标名称位置,按一下左钮,就可完成「变换指标」。除了使用滑鼠外,也可以用“↑”“↓”“>”“←”键,移动反白框到所要的指标位置,再按一下 Enter 键变换指标。除此之外,也可以直接键入指标代码(最多只需键入前四码),再按 Enter 键变换指标。在出现选单时,您不能使用热键来变换指标。如果出现选单后,又不想变换指标,可按右钮或按“Esc”键取消此功能。此功能除了可选择指标外,您也可以藉由选单当作是指标,代码及热键的对照表。如果「按键」一栏出现的是 ALT+X,表示这个指标的热键是同时按键盘上的 ALT 键

1/11/61






圖 4-11

[illegible]

理 解


键入口期、开盘、最高、最低、收盘、成交量、成交笔数、成交金额等项目。如果没有键入口期，系统会自动以资料档的最后一天日期取代（当然如此在显示资料时会造成困扰，而且在执行取回时会没有这一笔资料，所以建议最好要输入）。其它开盘、最高、最低、收盘、成交量等资料不得为0，否则会略过这笔资料，至於笔数及金额部份，可输入也可不输入。最多可以模拟七天的资料，在输入时可以用“↑”“↓”“←”“→”移动反白框到要键入的资料位置键入资料，也可以用滑鼠直接指到新位置，按左键改变输入位置。当资料输完后可按 End 跳到「设定」栏。如果您只想临时使用一下，不要储存，只需再按一次 Enter，画面上就会以您所假设的资料画出当天的指标。如果您想重复使用，可选择「储存」，系统会先储存这些资料，供您下次取回，再执行画指标的功能。如果您原来已储存了假设的模拟资料，当进入模拟分析后，不必再重新输入，只需选择「取回」功能就可将原来已储存的资料取回来再用。在执行「取回」功能时有一点要注意的是，系统会自动比较日期，如果模拟资料的日期小於或等於资料档最后一天的日期时，这笔资料会被省略，如此可避免再使用太过时的资料。「左旋」的功能是将第二天的模拟资料取代第一天，而第三天取代第二天，以下类推，最后一天的资料归为0。「清除」的功能是将所有的资料都清为0。如果您不想改变原有的模拟资料，可选择「取消」功能或直接按“Esc”取消变动。



图(八)

1. 多股分析: 本系统可以让您一次最多同时分析4支股票或同一支股票4


种周期,进入此功能后请移动滑鼠指到要分析股票数目的位置,按左钮改变分析股数,或是用“↑”“↓”键移动反白框到要分析的股数位置按 Enter 改变分析股数。如果新选的股数与原来使用的一样,系统不会做任何更动。如果出现「多股分析」选单时,可按右钮或直接按“Esc”取消变动。新设定的股票格一般都会用原来所使用的股票或商品来取代,除非原来已使用了「多股分析」,而且该股票格已指定了不同的股票才会用先前所指定的股票或商品。至於分析画面的组合及所用的指标都会照在主目录内所设定的预设值来显示。



图(九)


- J. 画趋势线:操作部分请见「画线说明」。您所画的线在结束线后会自动存档,下次再进入「画趋势线」功能时原来所画的线会出现在画面上;但是,若原先所画的线已经超现画面,就无法再标在画面上;而且本系统是储存您原先所定的角度,如果重现趋势线时的画面天数及画面纵坐标与原先所用的不同的话,所有有关角度的趋势线如角度线、甘氏角度、神秘黑洞等,在重现时可能会与原先所画略有不同。另外,如果上次所画的线已经存档;这次使用不同的指标,画完线自动存档后,上次所画的线会被覆盖,无法再取回(因为每次存档时,只存目前画面上的线,随时保存最新的趋势线,如此可避免存入一些过时的资料,而造成档案不断长大)。例如第一次是用二图组合,指标是 K 线及成交量,上下图都画了线后,结束画线功能,将成交量变成 KD 指标,再进入「画趋势线」功能,原先画在 K 线的趋势线会再出现;不论有没有加上新的趋势线,只要画面上还有「线」存在,在结束画线后会再存档,新

的档里只有 K 线及 KD 的资料,而成交量的「趋势线」已被覆盖掉;但是如果第二次是使用三图组合,指标是 K 线、成交量及 KD 指标,进入「画趋势线」功能后原先画的线都会出现,再次存档时所有的线都不会被覆盖。如果不想将这次所画的趋势线存档,在结束画线时必需将所有的线清除掉。




图(十)

K. 参数设定: 如果您需要改变作用指标格的指标参数,请执行此功能。进入此功能后,画面上会列出作用指标格指标所需使用的参数内容,可用“↑”“↓”键移动反白框到要改变参数的位置,直接键入新参数再按 Enter 或移动滑鼠到要改变参数的位置,按左键,再直接键入新参数,按 Enter。新参数都设好后可按“End”跳到「储存」位置,储存此参数,以后再使用这个指标时都会用新参数来计算。但如果您只想暂时用一下,不要永久改变,可以选择「设定」,指标会用新参数计算,但下次再用此指标时,仍会用旧参数计算。如果在「参数设定」功能内,不想做任何改变可按“Esc”键,或选择「取消」功能。如果您想改变其它指标的参数,须设定作用指标格,或是将作用指标格的指标改成要变更参数的指标,再进入「参数设定」功能设定参数,至於参数的预设值可在主目录下的参数设定下设定。如果参数说明栏标%的话,表示在计算指标时会将此参数先除以 100 再来计算,所以须要用到小数的参数都请乘上 100(例如想设为 1.25 而参数说明栏又有标示%时,请直接输入 125)。



图(十一)


- L. 区间放大: 由於图形过密, 有时会无法看清楚指标的变化, 本系统提供区间放大功能, 将某一萤幕区间放大一倍。但由於本功能在执行时需使用大量记忆体, 所以有时会因空间不足无法执行, 此时请至「其它设定」的「最大天数」栏, 减少最大天数, 以空出空间来执行本功能。进入本功能时, 画面上会有一个小方框, 请用鼠标移动方框到要放大的位置, 再按一下左钮, 该区间即可放大一倍; 如果要再放大其他位置, 请先按右钮或“Esc”键, 取消放大的图形, 再移动小方框到新区间执行放大, 如此在移动时会较顺畅。要离开放大功能时, 可在出现小方框时按右钮或按“Esc”键即可。



图(十二)


- M. 基本资料: 进入此功能后画面上会列出股本组成及营业状况, 最下面

部份分列出 10 天内、20 天内、60 天内、120 天内、240 天内的最高价及最低价,另外还有历史天价供您参考。请按右钮或“Esc”键回到原功能。



图(十三)

N. 其它设定:进入此功能后,请再选择要设定的项目,分述如下。



图(十四)

1. 画面天数:请直接键入股票格一个画面要显示多少天的天数,按 Enter;如果只选择「设定」,作用股票格的天数会显示新天数的资料,选择「储存」时除了作用股票的天数会显示新天数的资料外,下次再进入系统时画面上也会显示新设定的天数。
2. 起始日期:请键入新日期,作用股票格就会以该天开始画图,免去翻

页手续。但是如果开始画的日期已在画面上,或目前记忆体内没有新键入的日期,就无法执行该功能,仍只能用翻页寻找。

3. 计算中价:本系统绝大部分有关收盘价的指标,在计算时都可用中价来取代收盘价。至於中价的计算又有许多种方式,本系统提供 4 种计算方式:

a. $C2 + H + L / 4 = (\text{收盘} \times 2 + \text{最高} + \text{最低}) / 4$

b. $COHL / 4 = (\text{收盘} + \text{开盘} + \text{最高} + \text{最低}) / 4$

c. $C + H + L / 3 = (\text{收盘} + \text{最高} + \text{最低}) / 3$

d. $H + L / 2 = (\text{最高} + \text{最低}) / 2$

请用滑鼠指到新的计算方式位置,按左钮或用“↑”“↓”键移动反白框到新计算方式位置按 Enter 即可依新方式计算中价。至於预设的计算方式可在主目录内设定。

4. 权息校正:在除权或除息时,如果权值较大常会造成指标失真,本系统提供三种校正方式。

a. 不做校正:所有指标都按不时价位计算不做任何修正。

b. 需要校正:所有指标在计算时,若碰到除权或除息,会将原来的价位按权息大小做调整,使指标不至於失真。

c. 调整价位:所有价位依最后一天的价位为准,往前推算,若遇到除权或除息时其前一天的价位(包括以前)都减去权息值,若遇到拆细时其前一天的价位(包括以前)都作以拆细值,方便看股价的连续趋势。

请用滑鼠指到新的校正方式位置,按左钮或用“↑”“↓”键移动反白框到新校正方式位置按 Enter,即可依新方式计算指标。至於预设的校正方式,可在主目录内设定。

5. 换页时间:本系统提供自动换页功能,当按下“—”号后,在作用股票格会依所设定的换页时间自动更换下一支股票。换页时间的长短可在本功能下设定,请直接键入秒数,再按 Enter 即可。

6. 最大天数:为确保执行时的资料档有足够的空间来容纳资料,系统会依最大天数来保留执行空间,但是如果保留太多又不用的话,将会影响到程式其它功能的运作。为满足不同使用者的不同需求,本系统采弹性运作,由使用者自行决定保留空间的作法,保留空间最大是 1400 天,最小的 600 天,如果您大多只看短线,或画面天数定在看的清楚的情况下,或电脑已执行防毒程式等暂存程式情况下,

可将保留天数定少一些如 800;但是如果您的画面天数定在很大如 1000 或以上,为免画面出现空白,保留天数当然要订大些,如此只好牺牲一些如「区间放大」等功能了。请直接键入要设的保留天数,按 Enter 即可。

7. 大小天数: 设定每次放大(缩小)的天数。如果定为零表示每次放大或缩小一倍。
8. 半页天数: 设定每次翻半页的天数。如果定为零表示每次翻半页,半页天数若大于当时画面天数时,会自动只翻半页。
9. 变更座标: 本系统在画图时会计算资料的最大值与最小值,自行定出座标;如果您需要改变座标值时,可进入本功能来设定。设好后会依您的设定值画图,但是变换画面后,您的设定值会失效。
10. 商品种类: 本系统所提供的指标不仅只能用于股市,其他如债券、期货或货币等都能使用,但在操作时只能使用单一商品种类。所以如果您主要是操作债券,可在主目录下将预设的商品种类定在债券。至于在执行时如果要切换商品种类,可进入此功能,用滑鼠指到新商品种类位置按左键,或用“↑”“↓”键移动反白框到新位置按 Enter,切换商品种类。

二. 基本操作

- A. 每一指标图形所形成的方框称为指标格,同一支股票的所有指标格构成一个股票格。在指标格的右上角标示“=”记号的指标格称为作用指标格,在变换指标时,新的指标会画在这个作用指标格内,作用指标格所在的股票格称为作用股票格,在变换股票时,新的股票资料会显示在作用股票格内。如果您只使用「单股分析」当然就无所谓的作用股票格与非作用股票格之分。
- B. 在股票格的右上角会标示股票(商品)名称及所用代号,代号右边若标示“D”表示目前是日线资料,“W”代表周线资料,“M”代表月线资料,“5”代表 5 分钟分时资料,“15”代表 15 分钟分时资料,“30”代表 30 分钟分时资料,“60”代表 60 分钟分时资料。再右边显示日期(通常是画面最后一天的日期)其下是当天的涨跌数值,再右边的“C”代表收盘价,“O”代表开盘价,“H”代表最高价,“L”代表最低价,“V”代表成交量(手数,以面额计算每手为 100 元),“P”代表成交值(日线周线分时为千元,月线为万元),“Q”代表成交笔数,“A”代表均价,“M”代表中价。