

# 第一篇 磁盘操作系统(DOS)

## 第一部分 词汇

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| active                                  | compose module information structure |
| 当前使用的                                   | 文字组台模块信息结构                           |
| add                                     | compose output information structure |
| 加入                                      | 文字组合输出信息结构                           |
| address space                           | composing control                    |
| CPU 的地址空间                               | 组合控制                                 |
| application                             | condense printing                    |
| 应用程序                                    | 压缩打印                                 |
| auto refresh                            | control center                       |
| 自动更新                                    | 控制中心                                 |
| bold output pattern                     | CSI                                  |
| 打印粗体字                                   | 中文系统输出/入接口规格                         |
| buffer                                  | current active                       |
| 缓冲区                                     | 当前使用的                                |
| bypass mode                             | date                                 |
| 旁路模式                                    | 数据                                   |
| Chang-Jei information structure         | default                              |
| 仓颉代码信息结构                                | 缺省                                   |
| character composing module              | disable                              |
| 文字组合模块                                  | 中止                                   |
| character information structure         | display information structure        |
| 文字信息结构                                  | 屏幕显示信息结构                             |
| character pattern                       | dot                                  |
| 文字字体                                    | 点                                    |
| character pattern information structure | dot matrix printer                   |
| 文字字形信息结构                                | 点阵式打印机                               |
| character space                         | double byte                          |
| 字距                                      | 全角字                                  |
| command                                 | double fixed underline               |
| 命令                                      | 固定位置双下划线                             |
| command code                            | double floating underline            |
| 命令码                                     | 非固定位置双下划线                            |
| compose field                           | download user pattern                |
| 字根输入区                                   | 装入用户字形                               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| draft mode                 | horizontal enlargement             |
| 普通字体                       | 水平放大                               |
| duplicate                  | housekeeping                       |
| 重复                         | 内务操作                               |
| enable                     | I/O device                         |
| 设置                         | 输出/入设备                             |
| error                      | indicator                          |
| 错误                         | 状态行指示线                             |
| far pointer                | information                        |
| 远指针                        | 信息                                 |
| field                      | initialization                     |
| 字段                         | 设置初始值                              |
| fix character size         | input                              |
| 固定字                        | 输入                                 |
| FAN-Sung                   | input method                       |
| 仿宋体                        | 输入法                                |
| form feed                  | input method information structure |
| 换页                         | 输入法信息结构                            |
| font                       | install                            |
| 字形                         | 安装                                 |
| font control               | inverse                            |
| 字形控制                       | 反相                                 |
| font information structure | italicize                          |
| 字形信息结构                     | 斜体                                 |
| font/pattern module        | keyboard driver                    |
| 字形模块                       | 键盘驱动程序                             |
| function return code       | keyboard information structure     |
| 错误码                        | 键盘信息结构                             |
| generic date selector      | keydata information structure      |
| 功能选择                       | 键码信息结构                             |
| global                     | laser printer                      |
| 全局                         | 激光打印机                              |
| graphic mode               | left grid                          |
| 图形模式                       | 加左线                                |
| graphic output mode        | left margin                        |
| 图形打印模式                     | 左边界                                |
| gray scale                 | letter quality                     |
| 灰度                         | 文书字体                               |
| group of command           | line symbol connection             |
| 命令分类                       | 表格符号连接                             |
| hardware refresh           | manual refresh                     |
| 硬刷新                        | 人工更新                               |

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| mesh                           | printing density                         |
| 套网                             | 打印密度                                     |
| mesh gray scale                | printing direction                       |
| 套网灰度                           | 打印方向                                     |
| mesh pattern                   | printing margin                          |
| 套网图案                           | 打印边界                                     |
| mode                           | printing mode                            |
| 模式                             | 打印模式                                     |
| mode field                     | printing quality                         |
| 状态区                            | 打印质量                                     |
| module                         | printing port                            |
| 模块                             | 打印口                                      |
| multiple font size             | proportional character size              |
| 多字形                            | 比例字                                      |
| near letter quality            | query                                    |
| 接近文书字体                         | 查询                                       |
| output                         | radical                                  |
| 输出                             | 部首                                       |
| over print                     | remove                                   |
| 重复打印                           | 移除                                       |
| overflow                       | reset                                    |
| 缓冲不足                           | 重置                                       |
| page length                    | result field                             |
| 每页长度                           | 输出结果区                                    |
| pattern file                   | right margin                             |
| 字库本身                           | 右边界                                      |
| phonetic information structure | rotate output pattern                    |
| 注音代码信息结构                       | 旋转打印                                     |
| portability                    | screen update mode                       |
| 可移植性                           | 屏幕更新模式                                   |
| previous active                | select command key information structure |
| 先前使用的                          | 选择键信息结构                                  |
| printer command module         | selection list control key               |
| 打印命令模块                         | 选择区方向键                                   |
| printer control                | selection list field                     |
| 打印机控制                          | 选择区                                      |
| printer driver                 | set                                      |
| 打印机驱动程序                        | 设置                                       |
| printer information structure  | single byte                              |
| 打印机信息结构                        | 半角字                                      |
| printer output command         | single fixed underline                   |
| 打印机命令码                         | 固定位置单下划线                                 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| single floating underline         | text mode         |
| 非固定位置单下划线                         | 文本模式              |
| single font size                  | top margin        |
| 单一字体                              | 上边界               |
| single line information structure | underflow         |
| 状态行信息结构                           | 缓冲区太大             |
| <status line updated option       | underline         |
| 状态行更新方式                           | 下划线               |
| status line updating module       | updating routine  |
| 状态行更新模块                           | 更新子程序             |
| subscript mode                    | video             |
| 下标字体                              | 屏幕                |
| system field                      | virtual interface |
| 系统标号区                             | 虚拟接口              |
| system information structure      | warning           |
| 系统信息结构                            | 警告                |
| system utility module             |                   |
| 系统实用模块                            |                   |

## 第二部分 屏幕提示信息

### Abort edit (Y/N)?

来源:EDLIN。

原因:当用户指定“Q”退出编辑时,EDLIN 显示该信息。

处理:结束编辑按下 Y,退出编辑按下 N。

### Abort, Retry, Ignore

来源:DOS 命令。

原因:DOS 不能读/写指定设备。

处理:终止命令并返回操作系统,按下 A;再试命令按下 R;继续下一步按下 I。

### Abort to generate .EXE file

Change diskette in drive D:,and press (Enter)

来源:link。

原因:在 LINK 命令中使用了 /P 参数,并且 LINK 准备向盘上写 .EXE 文件时显示该信息。

处理:将准备写 EXE 文件的盘插入驱动器中;并按下 ENTER 键。

### Access denied

来源:DOS 命令。

原因:试图执行的操作违反了文件、目录或设备的存取模式。

处理:如果坚持执行指定操作,则修改文件的只读属性,或换一新文件名。

Add drive:\path\filename?

来源:REPLACE 命令。

原因:在 REPLACE 命令执行中指定了/P 参数,并且准备将源文件拷贝至目标盘。

处理:替代源文件,按下 Y 及 ENTER 键;否则按下 N 及 ENTER 键。

All files canceled by operator

来源:PRINT 命令。

原因:用户使用了 PRINT/T 命令删除了所有的 DOS 打印队列中的文件。

处理:无。

All specified file(s) are contiguous.

来源:CHKDSK 命令。

原因:所有 CHKDSK 命令行中指定的文件都是连续的。

处理:无。

Allocation error for file  
size adjusted

来源:CHKDSK 命令。

原因:CHKDSK 命令发现了指定文件名的文件分配表中的一个非法簇号。

处理:如果在 CHKDSK 命令中未指定/F 参数,现在修正文件长度;如果指定了/F 参数,CHKDSK 将文件至最后一个合法簇号后全部删去。

Amount read less than size  
in header

来源:EXE2BIN 命令。

原因:实际的 EXE 文件的程序部分与文件头指出的大小不同。

处理:重新编译和连接 EXE 文件,然后再执行 EXE2BIN 命令。

APPEND/ASSIGN Conflict

来源:APPEND 命令。

原因:APPEND 不能使用 ASSIGN 盘。

处理:删除 ASSIGN 并执行 APPEND 命令,重新执行 ASSIGN 命令。

Are you sure (Y/N)?

来源:DEL/ERASE 命令。

原因:当执行 DEL/ERASE 命令删除所有的文件时产生该信息。由于可能产生灾难性的后果,所以 DOS 产生该揭示信息,让用户再一次确认是否删除所有文件。

处理:按下 Y 及 ENTER 键删除所有文件;按下 N 及 ENTER 键废除该命令。

Array element size mismatch

来源:LINK。

原因:同样的数组使用了两种不同的类型,并且对数组元素的长度描述不同,例如,一次描述为整数型,另一次描述为实型。

处理:编辑源文件,并且使数组类型匹配,然后再重新编译和 LINK。

Attempt to access data outside  
of segment bounds

来源:LINK。

原因:OBJ(目标)文件非法。

处理:检查源代码中是否段乱、非法引用或非法指令。

Attempt to put segment nnnnnn  
in more than one group in file  
nnnnnnnn. nnn

来源:LINK

原因:在两个不同的数组中指明同一段。

处理:编辑源文件,并且修改矛盾之处,然后再重新编译和 LINK。

Attempted write protect violation

来源:FORMAT 命令。

原因:待格式化的盘上贴有写保护标签。

处理:更换新盘或去掉写保护标签,然后继续格式化磁盘。

\* \* Backing up files to target driven \* \*

Target number:n

来源:BACKUP 命令。

原因:BACKUP 指定所用盘的顺序号。

处理:无

Backup file sequence error

来源:RESTORE 命令。

原因:需恢复的备份文件在有多张盘上。RESTORE 操作未按顺序进行恢复。

处理:按照正确的磁盘备份顺序执行 RESTORE 命令。

Bad command or file name

来源:解释 DOS 命令行。

原因:键入的 DOS 命令是非法命令。

处理:检查输入的命令是否有错,再检查命令行的其它可能的错误(如路径名错)。

Bad internal relocation table

来源:LINK。

原因:DOS 连接程序有错。

处理:打印屏幕内容,通知 IBM 或 Microsoft。

Bad or missing command Interpreter

来源:DOS。

原因:正在引导的系统盘中没有 COMMAND.COM 文件或者 DOS 存取文件时出错。

处理:如果用的引导盘是硬盘,那么从软盘驱动器 A 引导,并将 COMMAND.COM 文件拷贝到根目录。

#### Bad or missing <filename>

来源:DOS。

原因:DOS 启动过程中未找到 CONFIG.SYS 文件指定的设备驱动文件或设备驱动文件装入内存期间产生错误。

处理:检查 CONFIG.SYS 文件,保证设备驱动文件名是正确的,如果设备驱动文件名是正确的,说明设备驱动程序有错。这时需要修改设备驱动程序。

#### Bad Partition Table

来源:FORMAT。

原因:硬盘分区表没有包含 DOS 分区,或分区表有错误。

处理:使用 DOS 的 FDISK 命令建立新的 DOS 分区。

#### Bad tracks found at start of partition

##### Partition size adjusted

来源:FDISK。

原因:在分配给 DOS 的区域中,指定的分区有坏的磁道或柱面。磁盘分区的长度由 FDISK 修改。

处理:无

#### Bad Unit

来源:DOS

原因:I/O 期间,磁盘设备驱动程序发现了一个非法设备或遇到了关键性的错误。

处理:打印屏幕显示的附加信息,与 IBM 或 Microsoft 联系。

#### Batch file missing

来源:DOS。

原因:在批处理期间,DOS 找不到批处理文件,在处理过程中的某一步可能该文件被删除、更名或恢复。

处理:借助批处理文件跟踪执行的每一步并确认 BAT 文件未被删除或更名。

#### BF

来源:DEBUG。

原因:设置一个非法的标志码。

处理:用正确的标志码启动 DEBUG。

#### BP

来源:DEBUG。

原因:DEBUG 的 GO 命令指定的断点数大于 10 个。

处理:执行 DEBUG 的 GO 命令,重新定义断点,使断点数小于、等于 10 个。

BR

来源:DEBUG。

原因:使用了非法的寄存器名。

处理:重新执行命令,使用指定的名字。

Break is ON OFF

来源:BREAK

原因:如果 BREAK 是 OFF,DOS 将不在每次磁盘 I/O 后检查 CTRL-BREAK 或 CTRL-C,如果 BREAK 是 ON,DOS 将在每次磁盘 I/O 完成后检查 CTRL-BREAK 或 CTRL -C 是否按下。

处理:无

Buffer size adjusted

来源:VDISK

原因:当前配置不能满足 VDISK 指定的缓冲区长度要求。因此 VDISK 调整修改缓冲区的长度。

处理:无

Buffer size : n

Sector size : n

Directory entries : n

Transfer size : n

来源:VDISK

原因:VDISK 成功地安装一个带有缓冲区长度、扇区大小、目录项数、传输字节数所指定的 RAM 驱动器(虚拟磁盘存储器)。

处理:无

Cannot CHKDSK to root

来源:CHKDSK

原因:CHKDSK 试图设置当前工作目录为根目录而失败。

处理:无,这种情况由磁盘损坏产生。

Cannot CHKDSK a network drive

来源:CHKDSK

原因:CHKDSK 不能检查作为当前局域网一部分的盘。

处理:从网络访问中撤去盘,使其足以保证执行 CHKDSK 命令。

Cannot CHKDSK a SUBSTed or ASSIGNed drive

来源:CHKDSK

原因:路径代替隐含了 CHKDSK 请求的信息。

处理:删除替代、重新执行 CHKDSK。

Cannot create subdirectory BACKUP

来源:CHKDSK

原因:路径代替隐含了 CHKDSK 请求的信息。

处理:删除替代,重新执行 CHKDSK。

Cannot DISKCOMP to or from

a Network drive

来源:DISKCOMP

原因:DISKCOMP 不能在作为当前局网一部分的盘上执行。

处理:从网络访问中撤去盘,使其足以保证 DISKCOMP 命令的执行。

Cannot do binary reads from a drive

来源:COPY

原因:在 COPY 命令行中使用了/B 参数,并且 COPY 的源是设备名。带有/B 参数的拷贝命令不能识别来自设备的文件结束符。

处理:不要在 COPY 时使用/B 参数或在源设备名后使用/A 参数。

Cannot edit BAK file——

rename file

来源:EDLIN

原因:EDLIN 不能编辑扩展名为.BAK 的文件,因为这种文件被认为是备份文件,实际应该有比.BAK 文件更新的版本。

处理:如果确实要编辑 BAK 文件,则用 COPY 或 RENAME 将其更名,然后再进入 EDLIN 重新编辑。

Cannot execute FORMAT

来源:SELECT

原因:SELECT 在执行 DOS 的 FORMAT 命令时出错。

处理:确认装有外部命令 FORMAT 的盘已放到源驱动器上,然后再次执行 SELECT 命令。

Cannot execute XCOPY

来源:SELECT

原因:SELECT 在执行 DOS 的 XCOPY 命令时出错。

处理:确认 DOS 的 XCOPY 盘已放在源驱动器上并再次执行 SELECT 命令。

Cannot FDISK a network drive

来源:FDISK

原因:FDISK 不能在作为当前局网一部分的盘上执行。

处理:从网络访问中撤去盘,使其足以保证 FDISK 命令执行。

Cannot find file filename

Change diskette and press <ENTER>

来源:LINK

原因:LINK 未找到一个指定的 OBJ 文件。

处理:在指定的驱动器上插入带有 OBJ 文件的盘或按下 CTRL-BREAK 键结束 LINK 命令。

Cannot find library filename

Enter new file spec:

来源:LINK

原因:LINK 未找到一个指定的 LIB 文件。

处理:在指定的驱动器上插入带有 LIB 文件的盘或按下 CTRL+BREAK 键结束 LINK 命令。

Cannot find system files

来源:FORMAT, SYS

原因:在当前盘上未找到系统文件(对 PC-DOS 来讲是 IBMBIOS.COM,IBMDOS.COM,对 MS-DOS 来讲是 IO.SYS,MSDOS.SYS)。

处理:用根目录中有系统文件的盘执行命令。

Cannot FORMAT a network drive

来源:FORMAT

原因:FORMAT 不能在作为当前局域网一部分的盘上执行。

处理:从网络访问中撤去盘,使其足以保证 FORMAT 命令执行。

Cannot FORMAT a SUBSTed or ASSIGNED drive

来源:FORMAT

原因:FORMAT 不能格式化执行过 SUBST 或 ASSIGN 命令的盘。

处理:执行 SUBST 或 ASSIGN,使盘恢复初始状态,再执行 FORMAT 命令。

cannot JOIN to network drive

来源:JOIN

原因:JOIN 不能在作为当前局域网一部分的盘上执行。

处理:从局域网访问中撤去盘,使其足以保证 JOIN 命令的执行。

Cannot LABEL to network drive

来源:LABEL

原因:LABEL 不能在作为当前局域网一部分的盘上执行。

处理:从局域网访问中撤去盘,使其足以保证 LABEL 命令的执行。

Cannot LABEL a SUBSTed or  
ASSIGN drive

来源:LABEL

原因:替代路径隐含了 LABEL 所需要的信息。

处理:撤去替代路径再执行 LABEL。

Cannot load COMMAND, system halted

来源:DOS

原因:DOS 在 COMMSPEC= 入口指定的路径中未找到命令处理器,或者 DOS 用来保存内存可用区域的表受到破坏。

处理:重新引导 DOS。

Cannot nest response file

来源:LINK

原因:LINK 的自动响应文件中又包含了另一个自动响应文件。

处理:参看有关 LINK 手册。

Cannot open list file

来源:LINK

原因:LINK 不能打开包含连接映像的 LIST 文件。

处理:LIST 文件的源盘可能已满,删除或更换旧文件以取得文件空间,或插入新盘。

Cannot open overlay

来源:LINK

原因:目标盘或目录已满。

处理:删除或更换旧文件以取得复盖文件所需空间,或插入新盘。

Cannot open response file : filename

来源:LINK

原因:LINK 打不开指定的自动响应文件。

处理:检查所指定的文件名,确认自动响应文件存在,并重新执行命令。

Cannot open run file

来源:LINK

原因:目标盘或目录已满。

处理:删除或更换旧文件,以取得 EXE 文件所需空间或插入新盘重新执行 LINK 命令。

Cannot open temporary file

来源:LINK

原因:目标盘或目录已满。

处理:删除或更换旧文件,以取得临时 LINK 文件 VM.TMP 所需空间或插入新盘,重新执行 LINK 命令。

Cannot perform a cyclic copy

来源:XCOPY

原因:XCOPY 命令执行过程中,新生成的目标文件成为源文件的一部分,即在 XCOPY 命令中可能使用了 /S 参数,使得在目录树中目标是一个子目录,而源目录是其上面的一个目录。

处理:用一个临时文件成更换盘,并检查目录树结构。

Cannot RECOVER to a network drive

来源:RECOVER

原因:RECOVER 不能处理作为当前局网一部分的盘。

处理:从网络访问中撤去盘,使其足以保证 RECOVER 命令执行。

Cannot reopen list file

来源:LINK

原因:指定驱动器上的 LIST 文件不能用 LINK 打开,因为在 LINK 过程中该文件未被置换。

处理:重新执行 LINK 命令。

Cannot start COMMAND, exiting

来源:DOS

原因:DOS 试图启动第二个命令处理器(COMMAND.COM),并发现空间不够。

处理:重新启动 DOS,将设备驱动、共享文件以及加载程序全部分配在内存可用空间中。

Cannot SUBST to network drive

来源:SUBST

原因:SUBST 不能处理作为当前局网上的盘。

处理:从网络访问中撤去盘,以保证足以处理 SUBST 命令。

Cannot SYS to a network drive

来源:SYS

原因:SYS 不能处理作为当前局网上的盘。

处理:从网络访问中撤去盘。以保证足以处理 SYS 命令。

Cannot use PRINT—user NET PRINT

来源:PRINT

原因:PRINT 不能支持当前局网中使用的盘。

处理:使用 NET PRINT 命令。

Cannot XCOPY from a reserved device

来源:XCOPY

原因:XCOPY 指定的源是一个字符设备(打印机)或异步通信设备或 NULL(空)设备。XCOPY 命令不能支持拷贝这种类型的文件。

处理:使用临时文件执行拷贝。

Cannot XCOPY to a reserved device

来源:XCOPY

原因:XCOPY 所指定的目标是一个字符设备(打印机)或异步通信设备或 NULL(空)设备。XCOPY 命令不能支持拷贝这种类型的文件。

处理:使用临时文件执行拷贝。

CHDIR... Failed Trying alternate method

来源:CHKDSK

原因:CHKDSK 在改变其当前工作目录时失败。

处理:重新引导 DOS 系统,并重新使用 CHKDSK 命令。

Command format : DISKCOPY d: d: [/I]

来源:DISKCOPY

原因:DISKCOPY 命令行中指定了非法参数。

处理:参看第二章 DISKCOPY 命令格式,再重新执行命令。

Common area longer than 65536 bytes

来源:LINK

原因:EXE 程序已超过 64K 空间。

处理:修改源程序,使其使用空间小于 64K 公用空间。

COMn: baud, parity, data bits

stop bits, device type initialized

来源:MODE

原因:设备初始化成功。

处理:无

COMn: parity, data bits, stop bits

来源:MODE

原因:MODE 显示 COM 设备的数据通信参数。

处理:无

COM port does not exist

来源:MODE

原因:定义的 COM 端口是非法的。

处理:参看第一章,然后使用正确的设备名,再执行命令。

Compare error at offset nnnnnnn

来源:COPY

原因:比较的文件在指定的位移处不同,位移用 16 进制表示。

处理:无

Compare more deskettes (Y/N)?

来源:DISKCOMP

原因:DISKCOMP 已完成磁盘比较。

处理:如果需要再比较,则按下 Y;否则按下 N。

Compare more files (Y/N)?

来源:COMP

原因:COMP 已完成文件比较。

处理:如果需要再比较,则按下 Y;否则按下 N。

Compare process ended

来源:DISKCOMP

原因:DISKCOMP 已完成磁盘比较。

处理:无

Comparing n sectors per track, n side(s)

来源:DISKCOMP

原因:DISKCOMP 显示每个磁道的扇区数以及磁盘是单面还是双面,DISKCOMP 将对这两张盘进行比较。

处理:确认每道的扇区数以及面数是否正确。如果不正确,应使用带参数的 DISKCOMP 命令。

Configuration too large for memory

来源:DOS

原因:由于 CONFIG.SYS 文件中 FILES,BUFFERS 或指定的环境过大,使得没有足够的空间装入 COMMAND.COM 文件。

处理:重新执行 DOS 并减少 FILES,BUFFERS 或环境所占内存。

Contains nnn non-contiguous blocks

来源:CHKDSK

原因:产生该信息的文件是非连续的。

处理:用 DOS 的 COPY 命令将文件拷贝至新盘,删除当前文件版本并重新保存副本。

Content of destination lost before copy

来源:COPY

原因:源文件在 COPY 命令执行之前已被损坏。

处理:参考有关 DOS 的 COPY 命令,从备份盘上重新恢复源文件,然后再执行拷贝命令。

Convert directory to file (Y/N)?

来源:CHKDSK

原因:产生该错误信息的子目录作为目录使用时包含了很多非法信息。

处理:按下 Y,转换目录为可用 DEBUG 或其它软件检查的文件;按下 N,目录内容不变。

Copy another (Y/N)?

来源:DISKCOPY

原因:DISKCOPY 命令询问是否拷贝另一张磁盘。

处理:按下 Y,拷贝另一磁盘;按下 N,返回 DOS。

Copy complete

来源:DISKCOPY

原因:DISKCOPY 命令完成磁盘拷贝。

处理:无

Copying nnn tracks

n sectors per track, n side(s)

来源:DISKCOPY

原因:DISKCOPY 显示拷贝磁盘的磁道数,扇区数以及盘的面数。

处理:确认 DISKCOPY 显示的参数是正确的。如果不正确,重新执行命令行中带有正确参数的

DISKCOPY 命令。

Correction will not written to disk

来源:CHKDSK

原因:由于命令中未使用/F参数,CHKDSK虽然在磁盘上发现了错误,但不修正盘。

处理:重新执行带有/F参数的命令。

Current date is mm-dd-yy

来源:DATE

原因:DATE命令显示当前系统日期。

处理:键入新的日期或键入 ENTER 键显示使用的日期。

Current drive is no longer valid

来源:DOS命令中断。

原因:DOS PROMPT或SET PROMPT=命令试图使用当前驱动器,而当前驱动器使用\$P变量字符串并且发现是非法的。正常情况下,这是由于网络驱动器被删除引起的。

处理:设置当前驱动器为合法驱动器。

Current time is hh:mm:ss. hh

来源:TIME

原因:TIME命令显示当前系统时间。

处理:若要修改系统时间按下新的时间及RETURN键,否则只按下RETURN键。

Date record too large

来源:LINK

原因:由编译或汇编建立的目标(OBJ)文件产生非法的目标文件记录。

处理:通知编译厂商。

Delete current volume lable (Y/N)?

来源:LABEL

原因:键入LABEL命令时,若盘上已有卷标则显示上述提示信息。

处理:按下Y,删除当前磁盘卷标;按下N,保持当前磁盘卷标。

DEVICE Support Not Present

来源:DISKCOPY,DISKCOMP

原因:在DISKCOPY和DISKCOMP命令中使用了非法的磁盘驱动器。

处理:重新执行带有正确磁盘驱动器号的命令。

DF

来源:DEBUG

原因:对同一标志指定了相互冲突的码值。

处理:对每个寄存器命令不要改变一次以上的标志。

Dir path listing for volume nnnnnnnnnn

来源: TREE

原因: DOS 的 TREE 命令仅简单地显示磁盘卷标。

处理: 无

Directory entries adjusted

来源: VDISK

原因: 当前 RAM 驱动器配置的目录项个数是非法的, VDISK 已进行修改。

处理: 无

Directory is joined

tree past this point not processed

来源: CHKDSK

原因: 当前盘已被其它磁盘驱动器连接。CHKDSK 停止对该盘进行检查。

处理: 无需处理, CHKDSK 每次只检查一个盘。

Directory is totally empty, no or...

tree past this point not processed

来源: TREE

原因: 查找子目录未完成, 正常情况下, 当 DOS 未能更新目录则产生该信息。(掉电或在更新完成前重新引导)

处理: 如果可能, 用 DOS 的 RECOVER 命令恢复目录及其中所有文件。

Directory not empty

来源: JOIN

原因: 用于 DOS JOIN 命令的目标盘上还有文件。而 JOIN 命令仅使用空的目标。

处理: 删除目录中的文件或执行使用不同目录名的 JOIN 命令。

Disk boot failure

来源: DOS

原因: 当 DOS 不能从当前盘上引导时产生该信息。

处理: 重新引导 DOS, 如果不成功, 更换系统引导盘或从 A 盘引导。

Disk error reading drive n

来源: DOS

原因: 用户试图去读局部网上磁盘绝对扇区的内容, DOS 不支持这种类型的磁盘访问。

处理: 如果强行读扇区, 将从网络上撤去盘。

Disk error reading FAT n

来源: CHKDSK

原因: 显示的文件分配表(FAT)非法。

处理: DOS 在每张盘上放置两个文件分配表以保证备份。若两个 FAT 均非法, 重新引导系统检查问题是否再出现。若问题再出现, 格式化该盘, 使其恢复。若格式化失败, 说明该盘可能不能再使用。

#### Disk error writing drive n

来源: DOS

原因: 用户试图去写局部网上磁盘绝对扇区的内容, DOS 不支持这种类型的磁盘访问。

处理: 如果强行写扇区, 将从网络撤去盘。

#### Disk error writing FAT n

来源: CHKDSK

原因: 显示的文件分配表(FAT)非法。

处理: DOS 在每张盘上放置两个文件分配表以保证备份。若两个 FAT 均非法, 重新引导系统检查问题是否再出现。若问题再出现, 格式化该盘, 使其恢复, 若格式化失败, 说明该盘可能不能再使用。

#### Disk full Edits lost

来源: EDLIN

原因: 目标文件已满。EDLIN 的 E(结束编辑)命令结束正在编辑的文本, 所有编辑数据丢失。

处理: 删除或复制旧文件, 或更换新盘。

#### Disk not compatible

来源: FORMAT

原因: DOS FORMAT 命令不能格式化指定驱动器中的盘。

处理: 在改变后的驱动器上格式化磁盘。

#### Disk unsuitable for system disk

来源: FORMAT

原因: 存放 DOS 系统文件的磁盘上的磁道有问题。FORMAT 不能建立引导系统盘。

处理: 该盘不能建立引导系统程序, 所以要换新盘重新格式化建立系统盘。

#### Diskette/Drive not compatible

来源: DISKCOPY, DISKCOMP

原因: 源盘和目的盘类型不同。DISKCOPY 和 DISKCOMP 不支持兼容盘的操作。

处理: 使用兼容盘并重新执行该命令。

#### Diskette compare OK

来源: DISKCOMP

原因: DISKCOMP 比较的盘内容相同。

处理: 无

#### Divide overflow

来源: DOS

原因: 用户程序中试图用 0 作除数, 或者一个内部错误导致 DOS 执行了除数为 0 的中断, 控制返回 DOS。

处理: 修正程序中的错误。若可能可通知生产厂商。