China-pub.com
下载

Z

'Zoom 命令

V1.0，功能

在当前视口中放大或缩小显示一幅图形（见图 Z-1）。

命令	别名	Ctrl+	F-键	Alt+	菜单条	数字化仪
'zoom	z rtzoom	…	…	VZ	View Zoom	K11

命令格式

Command:zoom

Specify corner of window,enter a scale factor(nx or nxp),or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]<real time>:[**回车**]

Press ESC or ENTER to exit,or right-click to display shortcut menu.



图 Z-1

命令行提示项

realtime	**开始实时缩放。**
All	**显示图形的限制范围或图形范围中较大的那一个。**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com
下载

Dynamic	产生动态缩放视图。
Extents	显示当前图形的范围。
Previous	显示前一个由Pan、View或Zoom产生的视图。
Vmax	显示当前虚拟屏幕极限（它是Virtual MAXimum的缩写，是一个未归档的选项）。
Window	标明新视图的两个角点。

Center选项：

specify center point:

Enter magnification or height<>:

center point	标明新视图的中心点。
Enter magnification or height	标明一个放大系数值或视图的高度。

Left 选项：

Lower left corner point:

Enter magnification or height<>:

Lower left corner point:	指定新视图的左下角。
Enter magnification or height	标明一个放大系数值或视图的高度。

Scale(X/XP)选项:

nX	显示一个新视区，它与当前视图有个为n的比例因子。
nXP	显示一个与模型空间相关的图纸空间视图的比例因子。
[pick]	开始窗口选项。
[Enter]或[Esc]	结束实时缩放。

单击鼠标右键，显示图Z-2所示选项。

相关工具条图标（见图Z-3）



图 Z-2



图 Z-3

相关命令

DsViewer	显示Aerial View窗口。
Limits	指定图形的极限。
Pan	把视图移动到不同的地方。
View	按名字保存视图。

相关系统变量

ViewCtr	当前视图的中心点的坐标。
ViewSize	当前视图的高度。
VsMax	虚拟屏幕的右上角。
VsMin	虚拟屏幕的左下角。