计算机办公
应用培训教程

需要全本请访问 www.ertongbook.

第 1 章　中文 Windows 98 基础

本章主要内容有：安装 Windows 98
启动与关闭 Windows 98
Windows 98 桌面介绍
设置“开始”菜单与“任务栏”
应用程序窗口组成
鼠标的使用
使用“帮助”
运行 DOS 应用程序

Windows 98 是微软公司推出的新一代 32 位个人桌面操作系统。在继承 Windows 95 的卓越功能基础上，Windows 98 最显著的增强功能是，内置了包括 Outlook Express、Internet Explorer 在内的许多 Internet 工具。Windows 98 中附带有多种工具，使用它不用添加新硬件，就可比 Windows 95 运行得更快。Windows 98 中包含有一套专用于优化计算机效率的程序（特别是一起使用时）。Windows 98 资源管理器和 Internet Explorer 4.0 可将本地资源和 Web 资源集成到单个视图中。引入高性能电视、视频回放和对新硬件的支持等新特性后，Windows 98 使您的计算机更具娱乐性。这些增强特性可给您带来无穷的欢乐。引入确保系统稳定运行的新向导、实用程序和资源之后，Windows 98 提高了计算机的可靠性。Windows 98 的新增特性，使您的计算机更易使用。

1.1　安装 Windows 98

要安装 Windows 98，计算机必须满足一定的软硬件条件。可以通过网络或通过本地计算机上的 CD-ROM 安装 Windows 98。

1.1.1　计算机软硬件要求

安装 Windows 98，对计算机系统的软硬件有一定的要求。

1．硬件要求

- ✓ 486DX，66 MHz 或更高的处理器；
- ✓ 16 MB 内存(内存越多性能越好)；
- ✓ 足够的硬盘空间；
- ✓ VGA 或分辨率更高的监视器；
- ✓ CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器；

✓ Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。

表 1-1 显示在安装期间所选择的安装方法和选项不同，所需的硬盘空间总量也不相同。

表 1-1 安装方法与所需硬盘

安装方法	所需硬盘
从 Windows 95 或 3.1 升级	120~290 MB（通常为 165 MB）
全新安装，FAT16 文件系统	165~335 MB（通常为 225 MB）
全新安装，FAT32 文件系统	140~240 MB（通常为 175 MB）

2．软件要求

✓ Microsoft MS-DOS 6.0版或以上版本，中文 Windows 3.1、Windows 3.2或中文 Windows 95。

1.1.2 安装

运行 Windows 98 安装程序，安装 Windows 98。要运行安装程序，需要有 Windows 98 光盘或者能访问 Windows 98 文件的网络。还需要一张空的 3.5 寸高密盘，以便制作启动盘。

1．从 Windows 95 升级安装

从 Windows 95 升级时，安装程序自动保留以前的系统设置和已安装程序。

从 Windows 95 升级到 Windows 98 的基本操作步骤如下：

1）启动 Windows 95，关闭全部程序，包括反病毒程序。

2）把 Windows 98 安装盘插入 CD-ROM 驱动器中，这时安装盘将自动启动，屏幕上出现“Windows 98 安装程序”对话框。

3）单击“继续”，安装程序开始安装程序向导；之后，安装程序要求关闭所有打开的程序。

4）单击提示框上的“确定”按钮，屏幕上出现关于授权协议的“Windows 98 安装程序”对话框。

5）单击“接受协议”，然后单击“下一步”，屏幕上出现关于安装目录的“Windows 98 安装程序向导”窗口，安装程序为准备安装目录而检查是否有足够的磁盘空间安装 Windows 98。

6）完成准备目录工作之后，屏幕上出现“保存系统文件”的“Windows 98 安装程序向导”窗口，如果用户想要以后某一时候卸装 Windows 98，恢复 Windows 95，就必须保存 Windows 95 的系统文件，单击“是（推荐）”；如果单击“否”，则安装程序不保存 Windows 95 的系统文件，因而不能卸装 Windows 98。

7）单击“下一步”，安装程序开始保存 Windows 95 的系统文件。

8）完成保存系统文件之后，屏幕上出现“产品标识”安装程序对话框；在该对话框中，输入用户所购买的 Windows 98 安装盘的标号。

9）输入产品标号之后，单击“下一步”，屏幕上出现“建立您的位置”安装程序对话框，单击“中国”。

10）单击“下一步”，安装程序提示用户准备创建启动盘。

11）单击“下一步”，安装程序提示插入磁盘。

12）插入磁盘并单击“确定”，安装程序开始制作启动盘，完成制作启动盘之后，屏幕提示取出制作好的启动盘。

13）取出制作好的启动盘，然后单击“确定”，安装程序准备开始复制 Windows 98 文件。

14）单击“下一步”，安装程序开始复制 Windows 98 文件，在屏幕的左下角显示复制文件的进度。

15）完成复制文件之后，安装程序提示将要重新启动计算机；第一次启动计算机后，安装程序将设置各种硬件和即插即用设备，然后将再次重新启动计算机，进行各种硬件和即插即用设备的设置以及 Windows 98 工作环境的设置等。

16）安装完成之后，系统将启动 Windows 98，并显示一个欢迎窗口，然后单击该窗口上的“关闭”，系统完全进入 Windows 98 的工作环境。

> 制作 Windows 98 启动盘很有必要, 如果用户的计算机系统遭到破坏而不能启动，这时就可以使用启动盘启动计算机。

2．从 Windows 3.1 升级安装

从 Windows 3.1 升级时，安装程序会自动保留当前系统设置和已安装程序。

从 Windows 3.1 安装 Windows 98 的基本操作步骤如下:

1）启动 Windows 3.1，关闭所有程序，包括反病毒程序。

2）把 Windows 98 安装盘插入 CD-ROM 驱动器中。

3）打开“程序管理器”。

4）在“文件”菜单上，单击“运行”，屏幕上出现“运行”对话框。

5）在该对话框的“打开”框中。输入安装文件的名称和路径。即输入驱动器盘符、冒号 (:)、反斜线 (\)、最后是 setup ，例如: E:\setup。

6）单击“确定”，启动“Windows 98 安装向导”。

7）按屏幕提示继续完成安装操作。

1.2　启动/关闭 Windows 98

1．启动 Windows 98

启动 Windows 98 非常简单，用户只需按一下计算机开关即可。如果计算机采用了双向引导的方式，即 DOS 方式和 Windows 98 方式，这时可以在启动操作系统之前按下 F8 键，然后选择启动方式。如果想要直接进入 DOS 系统，按 F4 键。

> 如果用户的计算机不能以正常的方式启动（即 Normal 方式），可以使用如下方法可能可以正常启动系统。按“F8”键（有的计算机是“Ctrl”键）进入启动方式选择菜单，然后选择“Safe Mode（安全模式）”，使计算机进入“安全模式”；重新启动计算机，选择“Normal（正常）”方式。

2．关闭 Windows 98

关闭 Windows 98 的操作步骤如下：

1）**单击“开始”按钮，打开“开始”菜单**（图 1-1）。




图 1-1 “开始”菜单命令

2）**单击“开始”菜单命令“关闭系统”，这时屏幕上出现“关闭 Windows”对话框**（图 1-2）。




图 1-2 关闭 Windows

3）**如果要关闭计算机，单击对话框中的“关闭计算机”选项，然后再单击“是”。**

需要全本请访问 www.ertongbook.

- 在“关闭 Windows”对话框中，用户可以作如下选择：
- ○ 将您的计算机转入睡眠状态(E)——计算机处于闲置时可以节省电能、但又保持立即可用的一种状态。通常情况下，应将计算机置于等待状态，而不至于闲置过长的时间。处于等待状态时，计算机内存信息并不保存到硬盘中。如果计算机掉电，则所有内存中的信息都将丢失。
- ◉ 关闭计算机(S)——保存更改后的全部 Windows 设置，并将当前存储在内存中的全部信息写入硬盘中，然后再关闭计算机。
- ○ 重新启动计算机(R)——保存更改后的全部 Windows 设置，并将当前存储在内存中的全部信息写入硬盘中，然后重新启动计算机。
- ○ 重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式(M)——保存更改后的 Windows 设置，并将当前存储在内存中的信息写入硬盘，然后再重新启动计算机并切换到 MS-DOS 状态。不过这里的 DOS 是 Windows 98 所带的 DOS。

1.3　Windows 98 桌面

“桌面”是指开机之后，进入 Windows 98 的屏幕界面。用户可以通过这个界面轻松地进入自己的工作环境。在继承 Windows 95 友好桌面的基础上，Windows 98 新增了 Web 风格的桌面，即将 Web 的相关技术移植到计算机的工作桌面上。用户可以根据自己的爱好选择或设计自己的工作桌面。

Windows 98 **桌面由桌面背景、桌面图标、任务栏、开始按钮和快速启动栏等组成**（图 1-3）。

1.3.1　桌面背景

桌面背景是指桌面图案和桌面墙纸，用户可以创建属于自己的桌面背景。

创建桌面背景的基本操作步骤如下：

1）**将鼠标指针置于桌面上，单击鼠标右键，屏幕上弹出菜单命令。**

2）**单击桌面菜单命令“属性”，这时屏幕上显示“显示属性”对话框，该对话框包含六个页面，如果当前不是显示“背景”页面，则单击该对话框上的“页面”选项卡**（图 1-4）。

3）**如果要以墙纸作为桌面对象，在“墙纸”列表框中单击所需的墙纸，同时在该对话框上显示出其预览效果；如果想要选择保存在硬盘上其他图形作为墙纸，如位图**（.bmp）、GIF **图像**（.gif）**和** JPEG **图像**(.jpeg)**等，单击该对话框上的“浏览”按钮，**

这时屏幕上将出现“浏览”对话框，通过该对话框可以选择保存在硬盘上的图形文件。



图 1-3 Windows 98 桌面



图 1-4 “背景”页面

4）如果想要选择墙纸在桌面上的显示方式，单击“显示”框下的下拉按钮，这时将显示显示方式下拉列表，单击所需显示方式。Windows 98 提供三种显示方式，即“居中”——墙纸位于桌面中央、“平铺”——墙纸重复置于桌面上和“拉伸”——墙纸将拉伸充满整个桌面。

5）如果要以 HTML 文档作为墙纸，单击“墙纸”列表框中的 HTML 文档；或单击“浏览”按钮，在硬盘上选择所需的 HTML 文档。

6）如果想要以图案作为桌面背景，单击“墙纸”列表框中的“无”选项，这时该页面上的“图案”按钮由灰色变成黑色，表明该按钮功能生效。单击“图案”按钮，这时屏幕上将出现“图案”对话框。

7）在“图案”对话框的“图案”下拉列表框中，选择所需图案，同时其效果将在“预览”框中显示。单击该对话框“确定”按钮，这时桌面上显示选择图案所产生的背景。

> 🕮 HTML 为“超文本标志语言”的英文缩略语，通常称 WWW 信息语言，即我们通常所说的“主页”文件。用户可以使用 Microsoft Office 97 创建简单的 HTML 文档，如果想要创建比较专业的 HTML 文档，可以使用 FrontPage 98 等软件制作。
>
> 🕮 选择墙纸或图案时，单击“应用”按钮，桌面上会立即显示出当前图案或墙纸创建的桌面背景。

1.3.2　桌面图标

桌面图标是指位于工作桌面上的应用软件、文件、打印机和计算机信息等的图形表示。Windows 98 安装结束之后，安装程序在桌面上自动产生一些常用应用程序图标，如“我的电脑”、“我的文档”、“回收站”、“连接到 Internet”等。如果需要，用户可以在桌面创建应用程序图标，如 Word 、Excel、 FrontPage 等。下面介绍一些常用的桌面图标。

1．“我的电脑”

“我的电脑”用于管理计算机的硬件设备。

在 Windows 桌面上，双击“我的电脑”图标，打开“我的电脑”窗口，在“我的电脑”窗口显示计算机上的所有的硬件信息，其中包括软硬盘、打印机、拨号网络等（图 1-5）。

2．“回收站”

“回收站”保存硬盘上被删除的文件。当想要恢复被删除的文件时，可以通过“回收站”进行回收；如果想要永久性地删除保存在“回收站”上的文件，只需清空它。双击桌面上的“回收站”图标，可以打开“回收站”窗口。

除在 DOS 提示符下，用户删除的文件、文件夹和打印机等（如在“我的电脑”窗口中删除文件）都会收藏在“回收站”中。“回收站”中显示的文件等信息是被删除的资源。从网络位置删除的文件和从可移动介质（如软盘）删除的文件不会移至“回收站”。从这些文件被删除之时起，它们已成为永久删除的文件。 要打开“回收站”中的文件，将其图标拖放到桌面上，然后单击该图标。

（1）清除或还原保存在“回收站”窗口中的资源

“回收站”窗口中显示的资源并没有真正地从硬盘上删除，如果需要用户可以恢复或删

除这些资源。一般说来，用户应该定期清除保存在“回收站”中的信息，以释放有限的硬盘空间。下面通过实例讲解对保存在“回收站”中资源的恢复（还原）和清除（删除）操作。



图 1-5 “我的电脑”窗口

1）如果想要清除“回收站”中所有的资源，单击“文件”——“清空回收站”命令或单击窗口左格中的“清空回收站”按钮(当鼠标指向该按钮时，鼠标光标形状变成“手”型)，如果想要还原所有被删除的资源，则单击窗口左格中的“全部还原”按钮。

2）如果想要还原或清除某些资源，在“回收站”窗口中选中想要清除或还原的资源，这时窗口的左格显示该资源原来所保存的位置、删除日期和大小等信息。

3）如果想要还原该资源，即将其恢复到删除前的状态，单击窗口左格中的“还原”按钮，或单击“文件”——“还原”命令；如果想要清除选中资源，即彻底从硬盘删除该资源，单击“文件”——“删除”命令，或按键盘上的 Delete 键。

🕮 如果想要使“回收站”窗口显示“清空回收站”按钮或“全部还原”按钮，选中“查看”菜单命令“按 Web 页”。

🕮 在 Windows 98 中选中资源的方法与 Windows 95 基本上相同。选中一个资源，单击该资源；如果想要选中多个连续资源，先单击第一个资源，按住 Shift 键，单击连续资源的最后一个资源；如果想要选中多个不连续的资源，单击一个资源后，按住 Ctrl 键，单击其他资源。

（2）设定“回收站”属性

在一般情况下，用户删除硬盘上的任何资源时，屏幕上将出现“确定文件删除”警告提示，用户只有确认此信息才可以删除资源。如果不想确认此信息，可以通过设定“回收站”属性来实现。同时用户可以通过设定“回收站”属性，来规定“回收站”容量的大小和进行

资源的永久删除（即不将删除资源保存在“回收站”中）。

如果想隐藏“确定文件删除”警告提示，可以通过如下操作实现：

1）在 Windows 98 的工作桌面上，右键单击“回收站”，这时屏幕上将弹出快捷菜单。

2）单击快捷菜单命令“属性”，这时出现“回收站属性”对话框。

3）单击清除“显示删除确认对话框”复选框。

> 该设置应用在将文件移动到“回收站”时，而不是从中移出文件时。如果选择了“不将文件移入回收站”复选框，则该设置不可用。

如果想要更改“回收站”的容量，通过如下操作可以实现：

1）打开“回收站属性”对话框。

2）拖动滑块增加或减小为存储删除的文件而保留的磁盘空间。

> 如果想对不同的驱动器使用不同的设置，请单击“各驱动器的配置相互独立”，然后单击驱动器选项卡，更改特定驱动器的设置。如果想对所有驱动器使用同一设置，请单击“所有驱动器均使用同一设置”。

如果想要将删除后资源成为永久删除资源，通过如下操作可以实现：

1）打开“回收站属性”对话框。

2）选择“不将文件放入回收站”复选框。如果选择了这个复选框，将无法恢复任何删除的文件。

> 一般情况下，不要选择“不将文件放入回收站”复选框，因为这样无法恢复任何被删除的资源，建议选择复选项“显示删除确认对话框”。

1.3.3　任务栏

“任务栏”是桌面上最重要的组件之一，绝大多数常用应用程序都是从“任务栏”开始的。Windows 98 在继承 Windows 95 任务栏的基础上新增了“快捷启动”栏（图 1-6）。



图 1-6　“任务栏”组件

除“快速启动”栏上的快捷工具按钮和“开始”按钮外，“任务栏”上的每一个按钮都对应于一个正在运行的程序。单击“任务栏”上的按钮可以切换应用程序窗口。用户可以根据需要改变“任务栏”的位置和大小。可以为一些常用的应用程序设置“快捷启动”方式。

（1）改变“任务栏”的位置和大小

1）如果想要改变“任务栏”的位置，将鼠标指向“任务栏”上的空白处，按住鼠标左键可以将“任务栏”拖至桌面的上、下、左和右四个方向。

2）如果想要改变“任务栏”的大小，将鼠标指向“任务栏”的边线，这时鼠标指针变为双箭头型；按住鼠标左键拖动“任务栏”可以改变其大小。

（2）切换前台任务

如果用户同时进行多项任务，即同时打开多个应用程序窗口，如 Word、Excel、“我的电脑”和“回收站”等，但位于前台的任务只有一个。通过“任务栏”可以非常方便地切换前台任务：单击“任务栏”上想要作为前台的应用程序按钮或图标。

> 用户可以使用如下快捷方式切换前台任务，按住 Alt 键，再连续按 Tab 键选中想要切换的应用程序图标；当选中应用程序图标后，放开 Alt 键和 Tab 键，这时选中的应用程序将位于前台。

（3）从“任务栏”上快速启动程序

为了更方便地启动常用的程序，可以将指定程序的快捷方式放在任务栏的“快速启动”区，基本操作步骤如下：

1）用鼠标右键单击“任务栏”的空白区域，单击“工具栏”，然后确认已选中“快速启动”（图 1-7）。




图 1-7 “任务栏”上的快捷菜单

2）从“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中将程序文件（扩展名是 .exe）拖放到任务栏的“快速启动”区。该程序的图标将位于任务栏上其他“快速启动”图标的旁边。

（4）常用“快捷启动”工具

Windows 98 自动为用户创建了常用的“快捷启动”工具，其中包括“查看频道”、“启动 Internet Explorer 浏览器”、“启动 Outlook Express”和“显示桌面”（表 1-2）。

如果想要查看频道，单击“查看频道”按钮；

如果想要启动 Internet Explorer 浏览器，单击“启动 Internet Explorer 浏览器”按钮；

如果想要启动 Outlook Express，单击“启动 Outlook Express 按钮；

需要全本请访问 www.ertongbook.

如果想要将所有打开的应用程序窗口隐藏到“任务栏”上，单击“显示桌面”按钮。

表 1-2　“快捷启动”图标与名称

	查看频道
	启动 Internet Explorer 浏览器
	启动 Outlook Express
	显示桌面

1.3.4　桌面样式

中文 Windows 98 提供两种完全不同风格的桌面样式，即与 Windows 95 完全相同的“传统风格”的桌面样式和“Web 风格”的桌面样式。“Web 风格”的桌面与“传统风格”的桌面最显著的区别是，“Web 风格”桌面将 Web 的许多技术集成到桌面上，如可以通过单击的方式（而不是双击）启动桌面上的应用程序。

1．选择桌面样式

选择桌面样式的基本操作步骤如下：

1）单击“开始”按钮，将鼠标指向“设置”；

2）单击“文件夹选项”，屏幕上出现“文件夹选项”对话框；

3）如果想要使用“传统风格”的桌面，单击“传统风格”；如果想要使用“Web 风格”桌面，单击“Web 风格”（图 1-8）；




图 1-8 “文件夹选项”对话框

4）单击“确定”。

> 如果选择“Web 风格”，这时桌面图标（如“我的电脑”、“回收站”）下带有下画线，将鼠标指向项目图标时，鼠标形状为“手”型，单击项目图标即可启动该图标所对应的应用程序(选择传统的桌面风格时，要启动桌面图标所对应的应用程序需要双击该图标)。

2．活动桌面

在 Windows 98 中，如果用户的计算机已经连接到 Internet，无论是“传统风格”的桌面还是“Web 风格”的桌面，都可以在其上面添加活动内容，即这些内容随时间而变，如添加特定的 Web 页（网页）内容，而这些 Web 页内容是随时间变化的。系统默认的活动内容为包括“人民日报”、“CHINANET”、“上海热线”、“计算机世界日报”等在内的 Web 站点，即频道，单击任一频道可以启动相应的 Web 页面。

活动桌面与 Web 集成，使用方法类似于 Web 页。Windows 98 通过活动桌面将 Windows 操作系统与网络浏览器 Internet Explorer 紧密地集成在一起。活动桌面允许从 Web 页或频道中的“活动内容”移至桌面上。例如，可以将内容不断更新的股票行情接收机放在桌面上的合适位置，或将联机报纸用做桌面墙纸。用户还可以通过活动桌面对信息进行访问、存储和共享等，而不管这些信息存储在本机或 WWW(万维网)中。用户可以根据个人爱好，选择传统桌面或活动桌面。

（1）在工作桌面上添加活动桌面

1）将鼠标指向桌面的空白处，单击鼠标右键，这时桌面上将弹出屏幕菜单；

2）将鼠标指向菜单命令“活动桌面”，然后单击“按 Web 页查看”；这时系统自动切换到活动桌面，如显示 Web 频道（图 1-9）；如果系统处于活动桌面模式下，则此命令前显示选中标志“√”，如果系统处于传统桌面模式，则该命令前无此标志。



图 1-9　添加活动桌面

（2）添加/删除桌面活动内容

活动内容是可以在屏幕上不断变化的，如气象图或股票行情接收机。用户可以将活动内容从 Web 页添加到桌面上，也可以添加“Active Desktop 画廊”、漫游 Web 时所查看过的网页或者频道中的某些内容。

添加/删除桌面活动内容的基本步骤如下：

1）将鼠标指向桌面上空白处，单击鼠标右键，这时将弹出屏幕菜单。

2）单击屏幕菜单命令“属性”，这时将打开“显示属性”对话框。

3）单击该对话框上的“Web”选项卡，打开“Web”页。

4）如果想要删除活动桌面上的内容，单击“Web”页上列表框中想要删除的内容，然后单击“删除”按钮；如果想要添加活动内容，单击该页面上的“新建”按钮，这时桌面上弹出“新建 Active Desktop 项”对话框；如果想要浏览“Active Desktop 画廊”以查找要添加的组件，单击“是”，这时系统会启动 Internet Explorer 浏览器，并与 Microsoft 公司的 Web 站点上的“Active Desktop 画廊”进行链接，通过该页面，用户可以安装新的活动桌面选项；如果想要选择其他 Web 站点，单击“否”，然后键入目标 Web 站点的地址，或单击“浏览”定位该地址。

5）输入 Web 站点地址之后，系统会弹出“在活动窗口上添加项目”对话框，在该对话框中设置项目属性，如预定时间、用户密码等。

6）完成添加工作之后，单击“应用”按钮，这时桌面上将实时显示出所选的 Web 站点上的内容。

1.3.5　“开始 ”菜单

“开始”菜单是 Windows 98 执行各种应用程序和执行系统设置等功能的中心。在“开始”菜单中，可以找到几乎所有的 Windows 应用程序。因此，用户的大部分操作都是由“开始”菜单来完成的。单击“任务栏”上的“开始”按钮，打开“开始”菜单（图 1-10）。



图 1-10　“开始”菜单

Windows 98 的“开始”菜单由三部分组成，即顶部的“Windows Update (更新 Windows)”，用于从 Internet 上下载 Windows 98 的最新版本，中间“开始”主体菜单命令，底部的“注销×××”和“关闭系统”。

1．"Windows Update"菜单项

"Windows Update"菜单项用来及时升级，以确保所使用的操作系统为最新版本，方法是：单击"开始"——"Windows Update"，将打开 Internet Explorer 浏览器窗口。通过该窗口可以随时使自己的操作系统与最新的版本同步，即通过 Internet Explorer 直接进入"Windows Update"站点下载最新的 Windows 98 系统。

> 如果想要进入"Windows Update"站点，用户必须首先将计算机连入 Internet。

2．"程序"菜单项

"程序"菜单项包括了几乎所有的 Windows 应用程序、附件和启动等。根据安装在机器上的程序不同，用户的"程序"项也不尽相同。

1）单击"开始"，打开"开始"菜单；

2）将鼠标指向"程序"，在"程序"菜单项的右边显示其子菜单项（图 1-11）。




图 1-11 "程序"菜单项

"程序"菜单项包括如下基本项目：

- ✓ "Internet Explorer"——其中包括与 Internet 相关的应用程序组件，如"Internet Explorer"浏览器、"FrontPage Express"和"Microsoft NetMeeting"等。
- ✓ "附件"——包括 Windows 98 所带的一些常用的比较小的应用程序、系统工具和多媒体应用程序等。
- ✓ "MS-DOS 方式"——用来启动 MS-DOS 界面，运行 DOS 应用程序，如基于 DOS 方式的游戏、多媒体程序等。
- ✓ "Windows 资源管理器"——启动"资源管理器"应用程序，管理计算机资源。
- ✓ "Microsoft 照片编辑器"——启动"Microsoft 照片编辑器"应用程序，进行图片扫描和编辑工作。

3．“收藏夹”菜单项与“频道”

“收藏夹”是 Windows 98“开始”菜单中的新增菜单项，用来管理用户经常使用的 Internet 资源。“收藏夹”菜单项包括“链接”、“频道”、“软件更新”和“My Document (我的文档)”。

“频道”与电视机的频道有些类似，用户电视机遥控器上的每个数字键就表示一个电视频道。在 Windows 98 中，“频道”是指定要从 Internet 向用户的计算机传递内容的那些 Web 站点，这和预定最喜爱的 Web 站点有些类似（图 1-12）。虽然在不预定频道的情况下也可以通过桌面上频道栏上的相应频道来查看其中内容，但是在这种情况下浏览器不会下载最新的内容并更新用户计算机上的内容。如果进行预定，频道提供商可以通过频道向用户推荐预定计划，同时用户也可以自定义自己的预定计划。



图 1-12　“频道”

结束 Windows 98 安装之后，系统自动将 Internet Explorer 中的频道工具栏设置在用户的工作桌面上，显示已完成的所有频道。使用桌面或浏览器中的“Microsoft Channel Guide”，通过 Microsoft Web 站点可以查看可用频道的列表。该列表将随着新的或现有的频道提供商所提供的最新内容而不断更新。

4．“文档”菜单项

“文档”菜单项包括用户最近打开过的文件，单击这些文件可以打开与其关联的应用程序。

> 与文档关联的应用程序是指自动产生带有该文档扩展名的应用程序，如扩展名为.DOC 的文档为 Microsoft Word 产生，所以扩展名为 DOC 的文档自动与 Microsoft Word 应用程序关联；文本文件一般与“记事本”应用程序关联。

5．“设置”菜单项

“设置”菜单包括如下六个命令菜单项（图 1-13）：



图 1-13 “设置”菜单项

- ✓ “控制面板”——单击该命令，打开“控制面板”窗口，通过该窗口可以对计算机软硬件、对媒体和网络等属性进行设置。
- ✓ “打印机”——单击该命令，打开“打印机”窗口，通过该窗口可以添加、删除打印机以及设定打印机属性等。
- ✓ “任务栏和开始菜单”——单击该命令，打开“任务栏属性”对话框，通过该对话框可以设置任务栏和开始菜单属性。
- ✓ “文件夹选项”——单击该命令，打开“文件夹选项”对话框，通过该对话框可以设置桌面风格和文件与文件夹的查看属性等。
- ✓ “活动桌面”——通过该菜单命令的下一级命令可以设定用户的活动桌面。
- ✓ “Windows Update”——单击该命令，可以通过 Internet 更新用户的 Windows，但首先必须保证用户的计算机已经接入 Internet。

6.“查找”菜单项

“查找”菜单命令项包括：

- ✓ “文件和文件夹”
- ✓ “计算机”
- ✓ “在 Internet 上”
- ✓ “用户”

（1）查找文件或文件夹

使用“查找”菜单命令“文件和文件夹”可以对计算机上的文件和文件夹进行查找，基本步骤如下：

1）单击“开始”，指向“查找”，然后单击“文件和文件夹”，打开“查找：所有文件”对话框。该对话框包含三个页面，即“名称和位置”、“日期”和“高级”。

2）如果当前显示的页面不是“名称和位置”，则单击“名称和位置”选项卡，打开该页面。该页面包含如下项目：

- ✓ “名称”——这是一个输入框，在此框中输入想要查找的文件或文件夹名。
- ✓ “包含文字”——这是一个输入框，用户如果不清楚想要查找文件的名称，而只知道文件中的某些文字，可以空置“名称”框，而在该框中键入文件所包含的某些文字。
- ✓ “搜索”——这是一个选择框，用户通过该框选择文件或文件夹所在的磁盘。
- ✓ “浏览”——这是一个可以打开下级对话框的按钮，单击该按钮，将打开“浏览

需要全本请访问 www.ertongbook.