


# 智慧快餐

## 第一篇

本篇通过图文并茂的现场指导，使读者能够迅速了解网络的基本功能、基本操作，掌握上网软件的基本使用方法，能够利用网络交流信息，给自己的工作和生活带来方便。





# 第一章 连接到Internet


## 本章导读

连接到 Internet 并不难。只要您有一台 PC，一部调制解调器，一根电话线，再向 ISP（Internet 网络提供商）申请一个帐号，就可以轻松的在网上冲浪了。


在本章里，您将学会如何在 Windows 95/98 中安装自己的调制解调器，如何将调制解调器的设置到最佳的工作状态，如何添加网络协议和应用程序，以及如何与自己的 ISP 建立 Internet 连接。

这一章的内容是进行网上冲浪的前奏。经过这一章的学习，您就可以轻松的与 Internet——这个世界上最大的信息资源建立连接了。


## 1. 设置调制解调器




① 安装调制解调器后，还要对其进行设置，以保证正常工作。在 Windows 的“控制面板”中双击“调制解调器”图标。




② 弹出“调制解调器属性”对话框，如上图所示。在“常规”选项卡中列出了系统中调制解调器的信息。




③ 转到“诊断”选项卡，可以看到计算机各个端口以及各端口连接调制解调器的信息，如上图所示。



④ 单击“驱动程序”按钮，弹出“当前的通讯驱动程序”对话框，列出调制解调器驱动程序的信息，便于用户对其进行升级。



⑤ 单击③图中的“详细信息”按钮，Windows 可以检测调制解调器的工作是否正常，用户可以由此判断调制解调器是否正确安装。



⑥ 单击“常规”选项卡中的“属性”按钮，在“属性”选项卡中设置调制解调器的拨号属性，如上图所示。

## 1. 设置调制解调器

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>端口 (P): <span>通讯端口 (COM1)</span></p> <p>扬声器音量 (S)</p> <p>关 <span>—— ——</span> 高</p> <p>最快速度 (M)</p> <p><span>115200</span></p> <p><input type="checkbox"/> 仅以该速度连接 (J)</p> | <p>拨号首选项</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 拨号之前等候拨号音 (W)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 在下面时间内如无法拨通, 就取消呼叫 (C): <span>60</span> 秒</p> <p><input type="checkbox"/> 闲置超过下面时间, 就中断电话 (I): <span>30</span> 分钟</p> <p>端口设置 (P)... <span>高级 (A)...</span></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⑦在“常规”选项卡中, 可以拖动滑动条设置调制解调器扬声器的音量。为不打扰别人休息, 可以关掉扬声器。


⑧在“连接”选项卡中可以打开“在下面时间内如无法拨通就取消呼叫”选项, 避免无所谓的等待。

| <p>拨号首选项</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 拨号之前等候拨号音 (W)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 在下面时间内如无法拨通, 就取消呼叫 (C): <span>60</span> 秒</p> <p><input type="checkbox"/> 闲置超过下面时间, 就中断电话 (I): <span>30</span> 分钟</p> <p>端口设置 (P)... <span>高级 (A)...</span></p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 此电话线有特殊的响铃服务 (S)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>响铃方式</th> <th>呼叫类型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>单响 (S):</td> <td><span>未指定</span></td> </tr> <tr> <td>双响 (D):</td> <td><span>未指定</span></td> </tr> <tr> <td>三响 (T):</td> <td><span>未指定</span></td> </tr> </tbody> </table> | 响铃方式 | 呼叫类型 | 单响 (S): | <span>未指定</span> | 双响 (D): | <span>未指定</span> | 三响 (T): | <span>未指定</span> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| 响铃方式                                                                                                                                                                                                                                                                         | 呼叫类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |         |                  |         |                  |         |                  |
| 单响 (S):                                                                                                                                                                                                                                                                      | <span>未指定</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |                  |         |                  |         |                  |
| 双响 (D):                                                                                                                                                                                                                                                                      | <span>未指定</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |                  |         |                  |         |                  |
| 三响 (T):                                                                                                                                                                                                                                                                      | <span>未指定</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |                  |         |                  |         |                  |


⑨可以将“闲置超过下面时间, 就中断电话”选项选中, 这样如果用户忘记中断连接, Windows 可以自动中断, 节省用户的通讯费用。

⑩在“特殊的响铃”选项卡中, 如果用户所使用的电话线路有特殊的响铃, 则在这里遵照 ISP 的建议进行相应的设置。


## 2. 添加通讯程序和协议




①安装调制解调器后，需要在 Windows 中添加通讯程序和协议，才能保证其正常工作。打开 Windows 的“控制面板”，双击“添加/删除程序”。




②弹出“添加/删除程序属性”对话框，如上图所示。转到“Windows 安装程序”选项卡添加 Windows 通讯程序。




③Windows 安装程序列表中列出了系统中已经安装的应用程序，可以看到“通讯”前面的检查框是灰色的，表明没有完全安装。



④单击“详细资料”按钮，可以看到已经安装过的通讯程序。选中“拨号网络”选项，如上图所示。




⑤单击“确认”按钮确定。系统会提示用户插入 Windows 的安装光盘。安装完相应程序后，系统会重新启动一次。




⑥然后，打开 Windows 的“控制面板”，双击“网络”图标，添加网络的通讯协议，如上图所示。


2. 添加通讯程序和协议




⑦弹出“网络”对话框，如上图所示。在“已经安装了下列组件”框中列出了已安装的网络组件。单击“添加”按钮添加网络通讯协议。



⑧弹出“选择网络组件类型”对话框。在“选择要安装的网络组件”框中选择“协议”，单击“添加”按钮确认。




⑨出现“选择网络协议”对话框。在“厂商”框中选择“Microsoft”，在“网络协议”框中选择“TCP/IP”，单击“确定”按钮确认。




⑩根据系统提示插入 Windows 安装光盘，系统重新启动后，在“网络”安装组件对话框中可以看到 TCP/IP 协议已经添加。


### 3. 建立拨号连接




① 上面的步骤完成后，就可以建立自己的拨号连接了。也就是说，建立一个用户的计算机到 ISP 间的拨号联系。




② 在 Windows 的“我的电脑”中双击“拨号网络”，出现“拨号网络”窗口，双击“建立新连接”，建立拨号连接。




③ 弹出“建立新连接”对话框，如上图所示。在“对方计算机名称”框中输入服务器端计算机的名字，例如“ChinaNET”。单击“下一步”继续。



④ 在下面的对话框中输入服务器端计算机的电话号码，该号码由 ISP 提供，包括所在的区号以及电话号码。




⑤ 单击“下一步”按钮，系统提示成功建立新的连接，如上图所示，单击“完成”按钮，完成建立拨号连接。




⑥ “拨号网络”中出现新建的连接——ChinaNET，右击新连接图标，在快捷菜单中选择“属性”，对拨号连接进行设置。

### 3. 建立拨号连接




⑦弹出拨号连接属性选项卡，在“常规”选项卡中，将“拨号网络服务器类型”设置为“PPP”方式。

⑧在“高级选项”中选择“登录网络”，如上图所示。下面的“启用软件压缩”选项根据情况选用。



⑨有些名牌的调制解调器带有硬件压缩，可以不选软件压缩。普通的调制解调器需要利用软件压缩提高连接速度，但是要占用系统资源。


⑩在下面的“所允许的网络协议”选项中将“NetBEUI”和“IPX/SPX 兼容”项去掉，因为这两项没什么用处，有时还可能有副作用。




⑪单击“TCP/IP 设置”按钮，选择“指定名称的服务器的地址”，填写 ISP 提供的主控、辅助 DNS 服务器的地址。

⑫对于 ChinaNET 和某些 ISP，要将下面的“使用 IP 头指针压缩”取消掉，具体情况用户可以向自己的 ISP 咨询。


## 4. 启动拨号连接




① 双击新建的拨号连接的图标，可以进行拨号连接。在“用户名”和“电话号码”中分别填写 ISP 提供的帐号以及电话号码。




② 在“密码”框中填写帐号的密码。如果选中“保存密码”项，则 Windows 会记忆该密码，下一次拨号时用户就不必输入密码了。




③ 单击“连接”按钮，Windows 开始进行拨号连接，即 Windows 通过调制解调器建立与网络服务器的联系。



④ 如果拨号过程中出现异常，Windows 会弹出一个警告信息。用户应该检查调制解调器是否与电话线正确连接，Windows 的网络设置是否正确。




⑤ 如果线路通畅，用户名及密码检验无误后，系统会弹出“已建立连接”对话框，这时，用户就可以利用各种网络资源了。




⑥ 屏幕的右下角 Windows 的工具栏中会出现  图标，双击它，弹出图示对话框，显示连接信息。可以单击“断开连接”结束连接。


## 5. 用连接向导建立连接




①Internet Explorer 提供了一个网络连接向导，指导用户一步步的进行网络设置，可以省掉很多麻烦。



②在 Windows 开始菜单中选择“连接向导”，出现“开始连接”对话框，下面要做的，就是按照向导的指示完成连接设置。




③单击“下一步”按钮，在设置选项中选择第二项，即使用电话线建立新的连接连入 Internet，如图所示。



④弹出“建立 Internet 连接”对话框。在下面的连接方式选项中选择“通过本地的电话线连接”，如上图所示。



⑤在下一步选择调制解调器，如果系统给出的调制解调器的类型不正确，可以在图示的下拉菜单中修改。



⑥单击“下一步”确认调制解调器类型。在下面的“拨号连接”对话框中选择“创建新的拨号连接”，如上图所示。

## 5. 用连接向导建立连接

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>电话号码</b></p> <p>请输入通过拨号接入 Internet 服务提供商所用的电话号码。</p> <p>区号 (A):      电话号码 (A):</p> <p>00      -      82063838</p> <p>国家 (国家) 代码 (A):</p> <p>中国 (86)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 使用国家代码和国家代码 (A)</p> | <p><b>用户名和密码</b></p> <p>请输入用于连接到 Internet 服务提供商的用户名和密码。用户名和密码通常由服务提供商提供。如果不提供，请咨询您的服务提供商。</p> <p>用户名 (A):      reinhard</p> <p>密码 (A):      password</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⑦在“电话号码”对话框中填写 ISP 提供的拨号网络服务器的电话号码，在“国家代码”中选择“中国”。

⑧在下面的“用户名和密码”对话框中填写用户帐号（一般是由用户向 ISP 申请的）以及用户的密码，如上图所示。

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>高级设置</b></p> <p>在高级设置下，您可以通过单击高级设置按钮来更改高级设置。</p> <p>是否要更改高级设置？</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 (A)</p> <p><input type="radio"/> 否 (A)</p> <p>注意：如果您单击高级设置按钮更改高级设置，请向 Internet 服务提供商咨询。</p> | <p><b>连接类型</b></p> <p>请选择连接类型：</p> <p><input checked="" type="radio"/> PPP (点对点协议) (A)</p> <p><input type="radio"/> SLIP (串行线路网络协议) (A)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⑨在下面的“高级设置”对话框中选择“是”选项，按照实际需要更改拨号网络的高级设置，如上图所示。

⑩弹出“连接类型”对话框。一般的，ISP 提供的连接类型为“PPP”，即点对点协议，如上图所示。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>登录过程</b></p> <p>部分 Internet 服务提供商要求在连接窗口中输入用户名和密码，手工输入信息。</p> <p>您的 Internet 服务提供商是否要求您在登录时输入信息？</p> <p><input checked="" type="radio"/> 登录时不需要输入任何信息 (A)</p> <p><input type="radio"/> 需要手工输入信息 (A)</p> <p><input type="radio"/> 使用以下登录脚本 (A):</p> <p>_____ 请单击：_____</p> | <p><b>IP 地址</b></p> <p>使用什么 Internet 协议 (IP) 地址？</p> <p><input checked="" type="radio"/> 由 Internet 服务提供商自动分配 (A)</p> <p><input type="radio"/> 始终使用以下地址 (A):</p> <p>IP 地址 (A): _____</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⑪下一步弹出“登录过程”对话框，一般的，对于大多数 ISP，选择“登录时不需要输入任何信息”。

⑫下一步弹出“IP 地址”对话框。一般的，（除非 ISP 提供固定的 IP 地址）选择“由 ISP 自动分配”。

6. 用连接向导建立连接（续）

DNS 服务器地址

请输入使用 DNS (域名服务) 服务器的 Internet 协议 (IP) 地址。您还可以指定一个备用服务器, 在无法使用主 DNS 服务器时, 可以尝试使用该服务器。

☐ 注册时我的 Internet 服务提供商将自动设置地址 (A)。

☒ 始终使用以下地址 (A):

DNS 服务器 (Q): 202.99.0.133

备用 DNS 服务器 (Q): 202.99.199.133

拨号连接名

Internet 帐号的信息存放在“拨号连接”组中, 并用您提供的名称进行标记。

请输入拨号连接的名称。通常, 该名称也就是 Internet 服务提供商的名称, 但您可以根据自己的意愿使用任何名称 (例如, XYZ 服务提供商)。

连接名 (C):

北京电报局

① 接上页, 在下面弹出的“DNS 服务器地址”对话框中, 根据情况选择“注册时 ISP 提供自动设置地址”, 或填写 ISP 提供的服务器地址。

② 下一步将弹出“拨号连接名”对话框, 在“连接名”框中填写连接的名称, 例如“北京电报局”, 如上图所示。

设置 Internet Mail 帐号

Internet Mail 程序已安装在您的计算机上。Internet Mail 允许接收和发送电子邮件。

要成功地设置 Internet Mail 帐号, 必须具有 Internet 服务提供商分配的电子邮件帐号并取得重要的连接信息。如果丢失了向导要求提供的任何信息, 请与 Internet 服务提供商联系。

是否现在设置 Internet Mail 帐号?

☒ 是 (Y)

☐ 否 (N)

Internet Mail 帐号

Internet Mail 帐号包含用于发送和接收电子邮件的设置。您可以创建新的 Internet Mail 帐号, 也可以选择使用早已创建的帐号。如果选择使用现有的帐号, 可在该向导的后面更改该帐号的设置。

☒ 创建新的 Internet Mail 帐号 (C)

☐ 使用现有的 Internet Mail 帐号 (U)

③ 下一步弹出“设置 Internet Mail 帐号”对话框, 选择“是”, 同时进行电子邮件的设置, 如上图所示。

④ 在下面的“Internet Mail 帐号”对话框中选择“创建新的 Internet Mail 帐号”选项, 创建新的电子邮件帐号。

姓名

发送电子邮件时, 您的姓名将出现在待发邮件的“发件人”域中。以您喜欢的方式输入名字。

显示名称 (Q):

例如: John Smith

Internet 电子邮件地址

电子邮件地址是其他人向您发送电子邮件时使用的地址。该地址是由 Internet 服务提供商为您分配的。

电子邮件地址 (Q):

例如: johsmith@microsoft.com

⑤ 单击“下一步”按钮, 在弹出的“姓名”对话框中填写用户自己的姓名, 该姓名将出现在以后发送的邮件中, 如上图所示。

⑥ 在下面“Internet 电子邮件地址”对话框中填写自己的电子邮件的地址, 这个地址, 以后将被作为邮件的回复地址, 如上图所示。

## 6. 用连接向导建立连接 (续)

| 电子邮件服务器名                                                                                                      | 电子邮件服务器名                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 邮件接收服务器是 (S) <input type="text" value="POP3"/> 服务器。请键入邮件接收服务器的名称。<br><input type="text" value="IMAP"/>        | 邮件接收服务器是 (S) <input type="text" value="POP3"/> 服务器。请键入邮件接收服务器的名称。<br><input type="text" value="IMAP"/>        |
| 邮件接收 (POP3 或 IMAP) 服务器 (I):<br><input type="text" value="public.bta.net.cn"/>                                 | 邮件接收 (POP3 或 IMAP) 服务器 (I):<br><input type="text" value="public.bta.net.cn"/>                                 |
| SMTP 服务器是发送电子邮件的服务器。请键入您的 SMTP 服务器。<br>邮件发送 (SMTP) 服务器 (I):<br><input type="text" value="public.bta.net.cn"/> | SMTP 服务器是发送电子邮件的服务器。请键入您的 SMTP 服务器。<br>邮件发送 (SMTP) 服务器 (I):<br><input type="text" value="public.bta.net.cn"/> |

⑦ 下一步，弹出“电子邮件服务器名”对话框，一般的，在“邮件接收服务器类型”菜单中选择“POP3”，如上图所示。

⑧ 在下面填写接收邮件（POP3）和发送邮件（SMTP）服务器的地址，这个地址由 ISP 提供，如上图所示。

| Internet Mail 登录                                                                                                                                                                                           | Internet Mail 登录                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 若 Internet 服务提供商要求使用“安全密码验证 (SPA)”访问电子邮件帐号，则选择“使用安全密码验证登录”选项。否则，请选择“登录方式”选项，并键入 Internet 服务提供商提供的电子邮件帐号和密码。                                                                                                | 若 Internet 服务提供商要求使用“安全密码验证 (SPA)”访问电子邮件帐号，则选择“使用安全密码验证登录”选项。否则，请选择“登录方式”选项，并键入 Internet 服务提供商提供的电子邮件帐号和密码。                                                                                                           |
| <input checked="" type="radio"/> 登录方式 (I):<br>POP 帐号名 (A): <input type="text" value="preinhard"/><br>密码 (P): <input type="text" value="*****"/><br><input type="checkbox"/> 始终提示输入密码<br>(为防止他人窃取，密码显示为星号。) | <input checked="" type="radio"/> 登录方式 (I):<br>POP 帐号名 (A): <input type="text" value="preinhard"/><br>密码 (P): <input type="text" value="*****"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 始终提示输入密码<br>(为防止他人窃取，密码显示为星号。) |
| <input type="radio"/> 使用“安全密码验证 (SPA)”登录 (S)                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> 使用“安全密码验证 (SPA)”登录 (S)                                                                                                                                                                          |

⑨ 在下面“Internet Mail 登录”对话框中填写登录方式，即信箱的帐号名称以及密码，这样以后登录时就不必输入了。

⑩ 如果选中“始终提示输入密码”，则每次登录时都要输入密码。这样，可以防止别人盗用信箱，如上图所示。

# 第二章 Internet 网上冲浪


## 本章导读

Internet 上最庞大、最吸引人的信息资源，莫过于 WWW (World Wide Web) 资源了。WWW 资源集声音、图片、文字、视频于一体，通过交互式的信息链接，使网上的信息资源有声有色。


每一个 WWW 资源都有自己的一个位置标记。即网址。要浏览 WWW 资源，就要通过 WWW 资源的浏览软件连接到 WWW 资源服务器上，将多媒体信息资源显示到用户的屏幕上。

“工欲善其事，必先利其器。” Netscape 公司的 Communicator 和微软公司的 Internet Explorer 是目前使用最多、功能最强大的两个浏览器。本章将主要介绍这两种浏览器的使用方法。


## 1. 在浏览器中访问主页




①用 Netscape Communicator 浏览 WWW 网页，单击“File”菜单中的“Open Page...”（打开网页）。




②这时将出现一个对话框，如上图所示。在地址框中填写将要访问的网页的地址，如“http://www.990.net”，单击“Open”按钮确认。




③选择“Navigator”，即在浏览器中打开。另外，还可以单击对话框右侧的“Choose File”按钮打开本地机磁盘上的网页文件。



④在弹出的“Open”对话框中选择本地机磁盘上的网页文件，单击“打开(O)”按钮确认即可。




⑤或者，可以在 Communicator 的地址栏中填写网页的地址，在“Location”框中填写地址，例如“http://www.990.net”。按回车确认。





⑥单击“Location”框右侧的下拉按钮，出现近期访问过的网页地址，可以从中选择需要连接的网址。

## 1. 在浏览器中访问主页



⑦稍等片刻, 网页“<http://www.990.net>”就传过来了, 如图所示, 即“金陵热线”免费电子信箱服务主页。

⑧网页中有些图片。当鼠标移动到上面的时候鼠标的指针会变成手型, 单击这样的图片, 就会连接到图片所示的网页上。



⑨网页中有些文字是蓝色带下划线的, 鼠标移动到这样的文字上也会变成手型。单击这样的文字也会连接到相应的网页上。

⑩网页中有时会出现蓝色带有下划线的电子邮件地址, 单击这样的地址会呼出电子邮件软件, 可以向该地址发送电子邮件。



⑪有些网页上会有一些带有文字的按钮。如上图所示。用鼠标单击这些按钮, 将连接到相应的网页。

⑫现在, 访问“<http://www.chinadaily.com.cn>”或“<http://www.peopledaily.com.cn>”, 看看今天的新闻吧。