



电脑商情报配套光盘·光盘说明书

网上冲浪

把金山捞回来!

上传下载

网络快车 (FlashGet)

网络蚂蚁 (Netant)

手把手



1 分钟系列

网上冲浪

—— 上传下载

把金山挖回来



主 编：魏 强
责任编辑：王礼杰 陈敬
美 编：沈学广 杨亮
版式策划：谯万青 沈友芬 刘阿妮
媒体制作：张毅 龚晓冬 王礼杰

版号：ISSN 1008-3510

刊号：CN51-9201/TP

新出音管[1998]383号

电脑商情报社电子出版部制作

电脑商情报社出品

邮编：610036

电话：(028) 7688333 - 521

定价：¥13.8/套（光盘+使用手册）

3982

SJS310/01

导 读

Internet (互联网) 上最令我们心旷神怡的莫过于那无穷的资源宝库, 浏览、下载也就是现在我们获得这些资源最佳方法。如果说浏览是踏出网络的第一步(我们的姊妹篇《打开窗户看世界》中有详细介绍), 那下载就是能拥有这巨大宝库的最佳方法! 本说明书的第一章就会带我们认识什么是下载? Windows 中下载的一般方法。随着网路的飞速发展, 资源宝库也不断的扩大, 用原始的下载方式已不能满足我们的需要。这就孕育了如: GetRight、Net Vampire 等一系列下载软件, 虽然他们各有千秋, 但是我还是第二章向大家推荐最快、最易上手的 FlashGet (网际飞车)。学会下载我们是不是就可以自由的使用了呢? 不是的, 由于现在网络的速度问题, 网上文件大多数都是以打包方式(已经压缩)存在的, 所以我们将在最后一章中给大家介绍一下目前最流行的压缩软件 WinZip。当你认真地读完本书后, 你会发现自己已是资源宝库的主人了。

王礼杰

目 录

目 录	1
-----------	---

冲浪热身	3
------------	---

1、MODEM 的安装和设置	3
1.1 硬件的安装	3
1.2 软件的安装	3
2、TCP/IP 协议的安装	8
3、拨号网络的安装	10
4、拨号网络配置	12

5、上网冲浪	14
--------------	----

一、Windows 默认下载方式	16
------------------------	----

1.1 创建下载目录	16
1.2 查找并下载软件	18

二、网际快车 (FlashGet) 网络上的“法拉利”	23
-----------------------------------	----

2.1 为爱车建个车库——FlashGet 的安装	23
2.2 爱车什么样——FlashGet 第一次打开	27
2.3 揭开她的神秘面纱——FlashGet 的基本设置	29
2.3.1 Modem 用户的设置	29
2.3.2 通过代理服务器上网的用户	30
2.3.3 设置默认下载属性	34
2.4 到网上兜风去——FlashGet 的使用	35
2.4.1 监视浏览器点击	36



2.4.2 扩展IE的弹出式菜单下载	42
2.4.3 拖放式下载	43
2.4.4 文件的管理	45
2.5 车坛高手必杀技——FlashGet 技巧两则	49
2.5.1 批量下载文件	49
2.5.2 使用网际快车下载全部链接	50

三、NetAnt (网络蚂蚁) 可爱的搬运工 53

3.1 安装蚂蚁	53
3.2 蚂蚁全貌	53
3.3 让“蚂”儿跑起来——网络蚂蚁的使用方法	54

四、WinZip 压缩利器 57

4.1 出身名门——WinZip 简介	57
4.2 怎样在本机上安家——WinZip 安装	57
4.3 第一技——解压压缩文件	59
4.4 硬盘减肥——压缩文件	61

附录1 输入法 64

附录2 实用网址 73

附录3 常用词语语义一解表 87

附录4 常用数字表情一解表 89

附录5 光盘寻径 94



冲浪热身



MODEM 的安装和设置

Modem是调制解调器的简称。Modem是将电脑通过电话线连到网上的设备，通过Modem上网是目前最为简单经济的方法，也是最普及的，个人用户一般用此方法上网。Modem分内置Modem卡及外置Modem两种，下面以外置Modem为例说明它的安装及配置过程。

1. 硬件安装

将电话线插头插入Modem后面标有LINE的端口，Modem后面另一个标有PHONE的端口可同时接上我们的电话机。将连接电缆一端插入Modem，另一端插入电脑后面的九针或二十五针串口插好Modem的电源适配器接通电源指示灯闪烁过后，标记为MR的灯常亮，表明我们已成功安装。

2. 软件安装


硬件安装完成后，我们需在Win98下安装配置Modem软件。打开电脑与调制解调器，这时Modem至少有一个指示灯是亮的，表示处于待机状态。

1) 首先选“我的电脑”，在“我的电脑”窗口中双击“控制面板”图标。




选择控制面板
并双击

2) 在“控制面板”窗口中双击“调制解调器”图标。




3) 在“常规”窗口中，单击“添加”。

选择添加并单击




4) 在“安装新的调制解调器”窗口中选择“其他”项，然后单击“下一步”。




2 选择下一步并单击

5) 如果我们已有各种Modem驱动程序，我们可以按照提示中的步骤继续安装，如果我们有厂家提供的随 Modem 携带的驱动程序，我们最好选中“不检测调制解调器”一项，然后单击“下一步”。




2 选择下一步并单击

6) 单击“从磁盘安装”，出现下图提示后，插入随 Modem 携带的驱动程序磁盘，然后单击“确定”。




选择从软盘安装并单击



选择确定并单击


7) 选定与我们购买型号匹配的 Modem，然后单击“从磁盘安装”。

8) 出现选定的 Modem 名称及型号，选择要连接的接口（一般是 COM2 口），单击“下一步”。



选择下一步并单击


9) 当出现下面窗口时, 单击“完成”即完成了调制解调器的安装过程。




选择完成并单击

10) 此时已有一个 Modem 标志出现在原来的窗口, 我们可以单击“关闭”以使用缺省设置, 也可以单击“属性”, 继续以下步骤定义拨号网络属性。

11) 在“常规”窗口中, 可以定义扬声器的音量, 并把最快速度设置到允许的最大值。



12) 继续单击“连接”, 可以看到几项参数, 除非我们要连接的服务器有特殊的通讯协议, 否则别改动这几项参数, 单击“确定”, 完成拨号属性的设置。



选择确定并单击

TCP/IP 协议的安装


Internet 是基于 TCP/IP 协议的网络，若想实现对 Internet 的访问，须给自己的客户机配置相同的协议，才能实现通信。安装 TCP/IP 协议步骤如下：

- 1、在“控制面板”窗口，双击“网络”图标，进入网络对话框。


选择网络并双击




2、查看网络对话框中“下列网络组件已被安装”列表，如果已有“TCP/IP”选项，说明系统已安装了TCP/IP协议，可单击“确定”退出，如果没有“TCP/IP”选项，则单击“添加”。




3、选中“协议”选项，单击“添加”。



4、先在左边“厂商”区选择“Microsoft”，再在右边“网络协议”区选择“TCP/IP”然后单击“确定”，此时按提示将Win98安装盘插入光驱，按“确定”后在按系统提示从新启动电脑即完成了TCP/IP协议的安装。



选择确定并单击



选择确定并单击


拨号网络的安装

要拨号上网，必须要有拨号软件，但 Win98 的缺省安装不包括拨号网络选项，需重新安装。或在初装 Win98 时，定制安装内容。如果我们的电脑里已安装了这个软件，则在“我的电脑”应该可以有“拨号网络”文件夹，此时可直接进入下一步，否则可按下面步骤建立“拨号网络”。


- 1、在“控制面板”窗口双击“添加/删除程序”图标。



2、在“安装 Windows”菜单的组件框中，选中“通讯”选项，然后单击“详细资料”按钮。




3、选中“拨号网络”然后单击“确定”。



选择确定并单击

4、此时电脑会提示我们在光驱中插入操作系统 (Win98) 安装盘, 按提示做即可安装好拨号网络。



拨号网络的配置


建立拨号网络后, 要用它拨号上网, 建立与 Internet 的连接, 还要进行拨号网络配置。

1、在“我的电脑”窗口中双击“拨号网络”图标。



选择拨号网络并双击


2、在打开的“拨号网络”窗口中双击“新建连接”图标。



3、在“创建新连接”窗口中，给我们新建的连接起个直观的名字，然后单击“下一步”。




我的连接 169



选择下一步并单击

4、输入数据局给我们提供的要访问的电话号码，及区号和国家代码，单击“下一步”。

选择下一步并单击



5、在出现的窗口中，单击“完成”即可。

选择完成并单击

上网冲浪

1、打开“我的电脑”，双击“拨号网络”图标。

选择拨号网络并
双击

