

速达3000 Pro

标准培训教程 何亮 等 编著

以“帮助中小企业成功”为理念，是面向中小企业的财务业务一体化软件
按照“人体工程学”原理设计的操作界面，使业务操作变得一目了然
先进的报表设计器，可以自定义格式和内容，管理更加数字化、信息化

Supadata



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



教学版软件及配书赠套

Superdata

速达 3000^{Pro}

标准培训教程 何亮 等 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

速达 3000Pro 标准培训教程 / 何亮等编著. —北京: 人民邮电出版社, 2007.3
ISBN 978-7-115-15532-0

I. 速... II. 何... III. 企业管理—应用程序—技术培训—教材
IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142316 号

内 容 提 要

本书对财务业务一体化管理软件速达 3000Pro 进行了详细讲解, 从各模块明细功能出发, 以实例数据讲述操作方法, 使读者能够快速、轻松地学会应用。本书内容包括软件安装、账套管理、初始化设置、账务系统、固定资产、工资核算、进货管理、销售管理、仓库管理和高级应用。

本书最大的特点是比相关操作手册设计了很多实例, 并尽量以日常业务流程为主线, 讲述各种单据在软件中的处理方法。

本书适合公司财务人员学习参考, 也适合有意学习速达 3000Pro 系统的读者自学使用。

速达 3000Pro 标准培训教程

◆ 编 著 何 亮 等

责任编辑 刘 浩

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京密云春雷印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 15

字数: 362 千字

2007 年 3 月第 1 版

印数: 1—6 000 册

2007 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-15532-0/TP

定价: 32.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

PREFACE

前言

速达 3000Pro 软件系统是速达软件技术(广州)有限公司开发的一套企业信息化管理产品,其功能包括进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、固定资产、工资核算、账务系统、报表中心和经营分析,可以实现企业的财务业务一体化功能。

本书以“深圳市兴旺实业有限公司”实例数据为基础,并且以手工账务处理流程为学习导向,让读者能快速、轻松地学会速达 3000Pro 软件系统的应用。本书内容包括建立账套、初始化数据录入、日常业务处理方法、各种报表账簿的查询方法等,层层讲述,让读者由浅入深地学习。

书中各章内容如下:

第 1 章讲述速达 3000Pro 软件的安装方法。

第 2 章讲述账套管理,包括建立账套、用户管理、基础资料和初始数据录入操作方法。

第 3 章讲述进货管理模块的应用,包括采购订单、采购收货单、采购付款、采购退货、单据的查找和修改、各种报表的查询等。

第 4 章讲述仓库管理模块的应用,包括各种出入库单的处理方法、单据查找和各种报表的查询等。

第 5 章讲述销售管理模块的应用,包括销售订单、销售开单、销售收款、单据查找和修改、各种报表的查询等。

第 6 章讲述现金银行模块和进销存期末处理的应用,包括现金银行的各种单据处理、期末结转材料成本和进销存期末的操作方法等。

第 7 章讲述固定资产模块的应用,包括固定资产的增加、减少、期末计提折旧和各种报表的查看等。

第 8 章讲述工资核算模块的应用,包括工资项目设置、工资公式设置、工资数据录入、工资分配和各种工资报表的查看等。

第 9 章讲述账务系统模块的应用,包括凭证录入、修改、审核、登账、账簿查看和查看会计报表(资产负债表、利润表、现金流量表)等。

第 10 章讲述高级应用,包括单据打印样式设计、报表打印样式设计和系统维护等。

读者在学习过程中,要多看、多想、多试。多看:多注意各个处理窗口上有哪些项目。多想:为什么会这样?能否那样操作?多试:根据自己所猜想的去练习。在学习过程中,本账套是练习账套,做错、做坏也不会影响工作,所以不要畏首畏尾,要多练习。

参加本书编写的还有何亮、李樱、龚解园、陈静、陈晓惠、胡银华、李晓兰、赖嫩晴、赖晴江、马燕、曾志红、张珂、龚中华、黄奕华、李晨亮、冯华、王天明、王吴超等,由于作者水平有限,书中难免存在不足,殷切希望读者批评指正,可发邮件至(book_better@sohu.com)。

本书在配套光盘中附赠了速达 3000Pro 8.5 版,对速达软件公司对本书出版的大力支持表示感谢!

CD-ROM

光盘使用说明

本书以速达 3000Pro 7.5.3 版为蓝本进行讲解，而光盘附送的是 8.5 版，因此读者在使用过程中界面会略有不同，但不影响使用。

(1) 安装好速达软件后，暂停“速达 3000Pro 服务器”。在桌面右下角位置，找到“速达 3000Pro 服务器”图标，单击鼠标右键，系统弹出菜单，如图 1 所示。



图 1

(2) 单击“暂停服务”命令，图标会由绿色改为红色，表示暂停成功。双击右下角已转为红色的“速达 3000Pro 服务器”图标，系统弹出“速达 3000Pro 服务器”窗口，如图 2 所示。




图 2



(3) 单击“账套维护”按钮，系统弹出“账套维护”窗口，如图 3 所示。在本窗口可以进行账套的备份、恢复、修复和引入等功能。



图 3

(4) 单击“恢复”按钮，系统弹出“打开”窗口，选择光盘中的“兴旺实业.SDQ”文件，如图 4 所示。




图 4

(5) 单击“打开”按钮，稍后系统弹出“恢复成功”窗口，单击“确定”按钮返回“账套维护”窗口，可以看到恢复成功的账套，如图 5 所示。

(6) 账套恢复成功后，退出“账套维护”窗口和“速达 3000Pro 服务器”，鼠标右键单击桌面右下角的“速达 3000Pro 服务器”图标，系统弹出菜单，选择“启动服务”项，然后双击桌面“速达 3000Pro 教学版”图标，系统弹出“选择账套”窗口，如图 6 所示，即可选择要查看的账套。




图 5



图 6

编者
2007 年 1 月

Contents

目 录

第 1 章	安装速达 3000Pro	1
1.1	安装的硬件和软件要求	1
1.2	安装速达 3000Pro	2
1.2.1	安装 MSDE	2
1.2.2	安装单机版速达 3000Pro	2
1.2.3	登录速达 3000Pro	5
1.2.4	速达 3000Pro 注册	7
1.3	课后习题	8
第 2 章	账套管理和初始化设置	9
2.1	速达 3000Pro 操作流程	9
2.2	初始化准备工作	10
2.3	建立账套	18
2.4	初始化设置	22
2.4.1	进销存初始化	22
2.4.2	账务初始化	36
2.5	启用账套	46
2.6	操作员定义及授权	47
2.6.1	操作员新增	47
2.6.2	操作员权限设置	48
2.6.3	操作员属性	49
2.6.4	操作员密码设置	50
2.7	课后习题	50
第 3 章	进货管理	51



3.1	概述	51
3.1.1	与其他模块联接	51
3.1.2	模块功能	52
3.2	实例单据	53
3.3	日常业务处理	55
3.3.1	采购订单	55
3.3.2	采购收货	59
3.3.3	采购付款	64
3.3.4	采购退货	67
3.3.5	现款采购	69
3.3.6	估价入库	70
3.3.7	单据查找	71
3.3.8	单据修改	73
3.3.9	单据打印	73
3.4	报表	74
3.4.1	商品采购订单汇总表	74
3.4.2	商品采购订单明细表	77
3.4.3	供应商供货汇总表	78
3.4.4	供应商供货明细表	79
3.4.5	商品采购汇总表	79
3.4.6	商品采购明细表	79
3.4.7	业务员采购汇总表和明细表	80
3.5	课后习题	81
第4章	仓库管理	82
4.1	概述	82
4.1.1	与其他模块联接	82
4.1.2	模块功能	83
4.2	实例单据	84
4.3	日常业务处理	85
4.3.1	领料	85
4.3.2	退料	88
4.3.3	产品进仓	88
4.3.4	存货调价	91
4.3.5	仓库调拨	92
4.3.6	库存盘点	92
4.3.7	库存变动	94
4.3.8	组装与拆卸	95
4.3.9	单据查找	96



4.3.10 单据修改	96
4.3.11 单据打印	97
4.4 报表	98
4.4.1 账面库存汇总表	98
4.4.2 账面库存明细表	99
4.4.3 账面库存数量汇总表	100
4.4.4 账面库存数量明细表	100
4.4.5 实际库存数量汇总表	101
4.4.6 实际库存数量分类表	102
4.4.7 实际库存数量明细表	102
4.4.8 分仓库存报表	103
4.5 课后习题	103
第5章 销售管理	104
5.1 概述	104
5.1.1 与其他模块联接	104
5.1.2 模块功能	105
5.2 实例单据	106
5.3 日常业务处理	107
5.3.1 销售订单	107
5.3.2 销售开单	108
5.3.3 销售收款	111
5.3.4 销售退货	114
5.3.5 现款销售	115
5.3.6 委托代销	116
5.3.7 代销结算	118
5.3.8 单据查找	120
5.3.9 单据修改	121
5.3.10 单据打印	121
5.4 报表	122
5.4.1 客户销售汇总表	122
5.4.2 客户销售明细表	123
5.4.3 商品销售汇总表	123
5.4.4 商品销售明细表	123
5.4.5 业务员销售汇总表	124
5.4.6 业务员销售明细表	124
5.4.7 销售毛利汇总表	125
5.4.8 销售毛利明细表	125
5.5 课后习题	126



第 6 章	现金银行和进销存月末处理	127
6.1	现金银行概述	127
6.1.1	与其他模块联接	127
6.1.2	模块功能	127
6.2	实例单据	128
6.3	日常业务处理	129
6.3.1	费用开支	129
6.3.2	银行存取款	130
6.3.3	其他收入	132
6.3.4	单据查找	133
6.3.5	单据修改	134
6.3.6	单据打印	134
6.4	报表	135
6.4.1	应收款账簿	135
6.4.2	应收款账龄分析	136
6.4.3	应付款账簿	137
6.4.4	应付款账龄分析	137
6.4.5	日记账汇总表	138
6.4.6	日记账明细表	139
6.5	进销存月末处理	140
6.5.1	成本计算底稿	140
6.5.2	重算库存成本	140
6.5.3	结转成本	140
6.5.4	进销存期末结账	142
6.5.5	进销存期间反结账	143
6.6	课后习题	144
第 7 章	固定资产	145
7.1	概述	145
7.1.1	与其他模块联接	145
7.1.2	模块功能	145
7.2	实例单据	146
7.3	日常业务处理	147
7.3.1	资产增加	147
7.3.2	资产减少	150
7.3.3	工作量录入	151
7.3.4	计提折旧	152
7.4	报表	153



7.4.1 固定资产清单	153
7.4.2 固定资产折旧报表	153
7.4.3 固定资产及累计折旧余额表	154
7.4.4 累计工作量查询	154
7.5 课后习题	155
第8章 工资核算	156
8.1 概述	156
8.1.1 与其他模块联接	156
8.1.2 模块功能	156
8.2 实例单据	157
8.3 日常业务处理	158
8.3.1 计件数据录入	158
8.3.2 工资数据录入	161
8.3.3 支付工资	166
8.3.4 费用分配	167
8.4 报表	172
8.4.1 打印工资条	172
8.4.2 打印工资发放表	173
8.4.3 打印工资汇总表	173
8.4.4 人员结构分析	174
8.4.5 计件工种汇总表和计件工种明细表	174
8.4.6 计件工序汇总表和计件工序明细表	175
8.5 课后习题	176
第9章 账务系统	177
9.1 概述	177
9.1.1 与其他模块联接	177
9.1.2 模块功能	178
9.2 实例单据	179
9.3 日常业务处理	180
9.3.1 凭证录入	180
9.3.2 凭证查找	183
9.3.3 凭证审核	184
9.3.4 凭证登账	187
9.3.5 结转损益	188
9.3.6 期末结账	189
9.4 账簿	190
9.4.1 日记账	190



9.4.2	明细分类账	191
9.4.3	多栏式明细分类账	192
9.4.4	总分类账	194
9.4.5	科目汇总表	195
9.4.6	试算平衡表	196
9.5	会计报表	197
9.5.1	资产负债表	197
9.5.2	利润表	200
9.5.3	现金流量表	201
9.5.4	自定义报表	206
9.6	课后习题	209

第 10 章 高级应用 210

10.1	概述	210
10.2	实例	210
10.3	打印样式	211
10.3.1	单据打印样式	211
10.3.2	报表打印样式	215
10.4	系统维护	219
10.4.1	账套备份	219
10.4.2	账套恢复	220
10.4.3	账套删除	221
10.4.4	账套引入	221
10.4.5	账套修复	222
10.4.6	系统日志	222
10.5	经营分析	223

附录 习题答案 225

1 Chapter

第1章 安装速达 3000Pro

学习重点

速达 3000Pro 安装要求 ①

速达 3000Pro 安装方法 ②

速达 3000Pro 安装登录方法 ③

速达 3000Pro 注册 ④

1.1 安装的硬件和软件要求

速达 3000Pro 对电脑的配置有所要求，下面介绍的最低配置是系统运行的起码条件。速达 3000Pro 安装硬件和软件要求如表 1-1 所示。

表 1-1 速达 3000Pro 对硬件和软件的要求

硬件系统					操作系统
网络版	服务器		最低配置	推荐配置	
		CPU	Pentium III 500 及以上	Pentium III 800 以上	Windows NT 4.0/2000 Server 或更高版本，数据库 SQL Server 2000，浏览器为 IE6.0 或更高版本；或者 MSSoap Tool Kit 3.0 SDK；同时要求 MSXML 3.0 或更高版本
		内存	128MB 以上	256MB 以上	
		硬盘	200MB 空间及以上	400MB 空间及以上	
		网卡	10M 以太网卡	10M/100M 自适应以太网卡	
	客户端	CPU	Pentium II 266 以上	Pentium III 500 及以上	Windows 9X/Me 或者 Windows NT 4.0 Workstation/2000 或更高版本，浏览器 IE 6.0 或更高版本；或者 MSSoap Tool Kit 3.0 SDK；同时要求 MSXML 3.0 或更高版本
		内存	64MB 以上	128MB 以上	
		硬盘	100MB 空间及以上	200MB 空间及以上	
		网卡	10M 以太网卡	10M/100M 自适应以太网卡	
单机版		CPU	Pentium III 500 及以上	Pentium III 800 以上	Windows 9X/Me/NT4.0/2000 或更高版本，数据库 SQL Server 2000 或 MSDE 2000，浏览器 IE 6.0 或者 MSSoap Tool Kit 3.0 SDK；同时要求 MSXML 3.0 或更高版本
		内存	64MB 以上	128MB 以上	
		硬盘	200MB 空间及以上	400MB 空间及以上	



1.2 安装速达 3000Pro

速达 3000Pro 使用的数据库是微软公司的 SQL Server 2000，所以需要先安装好 SQL Server 2000，再安装速达软件。如果没有 SQL Server 2000 软件，也可以使用“速达安装光盘”中自带的 MSDE 数据库。下面在 Windows XP 操作系统下，介绍速达单机版的安装。

1.2.1 安装 MSDE

MSDE 数据库在“速达安装光盘”中，安装方法如下。

(1) 将“速达 3000Pro 安装光盘”放入光驱中，稍后系统会自动弹出“安装向导”窗口，如图 1-1 所示。



图 1-1

(2) 单击“安装 MSDE 数据库”按钮，稍后系统进入自动安装状态，如图 1-2 所示。




图 1-2

(3) 自动安装完成后，安装状态窗口自动隐藏。为了查看是否安装成功，重新启动计算机，在桌面右下角显示  图标，表示 MSDE 安装成功。

- 注**
1. 有的操作系统在 MSDE 安装成功时也不会桌面右下角显示该图标，判断 MSDE 是否安装成功，以安装好速达 3000Pro 后能否正常进入速达软件操作界面为准。
 2. 如果有条件，建议安装 SQL Server 2000，这样以后的数据维护更容易些。

1.2.2 安装单机版速达 3000Pro

速达 3000Pro 可参考安装向导进行安装，操作步骤如下。



(1) 将“速达安装光盘”重新放入光驱中，系统会自动弹出“安装向导”窗口，如图 1-1 所示。

(2) 选择“安装速达 3000Pro 单机版”，系统进入下一窗口，如图 1-3 所示。




图 1-3

(3) 单击“下一步”按钮，进入“许可证协议”界面，如图 1-4 所示。




图 1-4

(4) 单击“是”按钮，系统进入“用户信息”注册窗口，录入姓名和公司信息，如图 1-5 所示。

(5) 用户信息录入完成，单击“下一步”按钮进入“选择目的位置”窗口，如图 1-6 所示。

选择“速达 3000Pro”的安装文件夹，如果对电脑基础知识不很熟练，建议保持默认文件夹，以方便维护人员的维护工作。

(6) 单击“下一步”按钮，开始安装，显示安装进度条，安装成功后系统弹出“提示”窗口，如图 1-7 所示。




图 1-5




图 1-6




图 1-7