
图书在版编目(CIP)数据

相片 VCD 真容易 / 王永辉编著. — 上海: 上海科学技术出版社, 2002.10

(家庭影像全攻略丛书)

ISBN 7-5323-6737-1

I. 相... II. 王... III. 激光视盘—制作

IV. TQ597.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 068429 号

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本 850 × 1168 1/32 印张 4.75 字数 105 000

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-5 200

ISBN 7-5323-6737-1/TP · 259

定价: 35.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,

请向承印厂联系调换

关于本书

每个家庭一定都有厚厚的相册，随着岁月的流逝，存放在相册中的相片会逐渐发黄、变色。本书针对家庭用户的需要，不但介绍了使用友立公司出品的DVD PictureShow (Ulead DVD 拍拍烧)快速制作DVD质量的相片VCD的方法。还以一个经典的相片MTV为范例，全面介绍了编辑和修饰相片、创建三维片头字幕、制作透空图片叠加、添加视频片头、编辑影片标题、录制和剪辑背景音乐、制作MTV片尾以及刻录和输出相片VCD等高级制作技巧，帮助用户体验高清晰、高质量相片VCD的创作乐趣。

为了方便用户学习和使用，本书的配套光盘中除了包含所有作品用到的素材、最终效果外，还特别赠送了友立 (Ulead) 公司出品的DVD 拍拍烧SE 简体中文版、COOL 3D 3.5 英文试用版、会声会影6.0 英文试用版和Photo 硬派英文试用版。

本书提及的键名、菜单、命令、按钮、选项，以及作者输入的内容均以黑体字在文中标示。文中的单击指按鼠标左键一下，双击指连续按鼠标左键两下，单击右键指按鼠标右键一下。键名+键名指同时按下此两键。本书中的操作步骤用单线框标示，技巧和注意事项用双线框加色块标示。

读者对本丛书有何意见和建议，欢迎来信：上海市瑞金二路450号，邮政编码200020，电脑编辑室，或访问上海科学技术出版社精品电脑图书频道，网址<http://www.sstp.com.cn/computer.htm>。

目录

第1章 快速制作相片VCD ▶1

Ulead DVD拍拍烧的特点 ▶2

启动和设置Ulead DVD拍拍烧 ▶3

创建相册 ▶6

调整相片 ▶8

预览相片播放效果 ▶9

调整相片的排列顺序 ▶10

添加相册标题和背景音乐 ▶11

添加和编辑多个相册 ▶13

选择菜单模板 ▶14

预览和刻录VCD ▶18

常见问题与解答 ▶22

第2章 让相片更漂亮 ▶25

查看相片MTV ▶26

为相片添加漂亮的边框 ▶27

制作相片合成效果 ▶31

制作老照片和水晶效果 ▶34

添加精美的相框 ▶40

创建相片克隆效果 ▶42

添加萤火虫和星星效果 ▶44

制作树叶遮罩效果 ▶48

添加动态模糊和云雾效果 ▶50

添加烟花和遮罩效果 ▶53

创建心形合成效果 ▶57

第3章 创建三维片头字幕 ▶63

认识COOL 3D 3.5 的操作界面 64

创建和设置项目 67

输入文字 69

为文字指定立体样式 71

为文字添加纹理 72

调整光线和色彩 73

添加部件移动效果 75

调整动画播放速度 79

添加部件旋转效果 79

输出透空文字动画 82

第4章 制作透空胶片 85

创建新文件 86

创建胶片背景 86

添加相片 94

保存透空胶片 97

制作透空标志 100

第5章 合成和输出相片MTV ▶107

添加和调整相片素材 ▷100

添加转场效果 ▷111

添加视频片头 ▷115

添加动画片头 ▷117

添加黑屏转场 ▷120

添加动画胶片 ▷122

添加影片标题 ▷120

制作MTV片尾 ▷131

录制和添加背景音乐 ▷136

完成和输出影片 ▷141

第1章 快速制作相片 VCD

在制作家庭相片VCD时，我们通常希望将家庭中多年收藏的相片以高清晰的质量制作成VCD/DVD。由于相片的数量很多，因此，所选择的工具要具有快捷、方便、高质量的特点。本章将介绍如何使用友立公司出品的DVD PictureShow (Ulead DVD 拍拍烧) 软件，并用它来快速制作具有DVD质量的相片VCD的方法。

- ☒ Ulead DVD 拍拍烧的特点
- ☒ 启动和设置Ulead DVD 拍拍烧
- ☒ 创建相册
- ☒ 调整相片
- ☒ 预览相片播放效果
- ☒ 调整相片的排列顺序
- ☒ 添加相册标题和背景音乐
- ☒ 添加和编辑多个相册
- ☒ 选择菜单模板
- ☒ 预览和刻录VCD
- ☒ 常见问题与解答



Ulead DVD 拍拍烧的特点

Ulead DVD 拍拍烧是友立 (Ulead) 公司最新推出的 DVD/VCD 相册制作软件。它具有以下一些特点:

④ 创建高质量电子相册但无需高精度图像

我们知道,普通的 VCD 的分辨率为 352×288 , 因此,在使用一般的视频编辑/刻录软件制作 VCD 时,常常会出现画面模糊、抖动等缺陷。而 Ulead DVD 拍拍烧则可以创建分辨率达 704×576 的 DVD 质量的电子相册。即使您从 36 万像素的数码相机、摄像头或扫描仪取得的相片,也可获得极佳的效果。



④ 制作电子相册的最简易方法

Ulead DVD 拍拍烧简易的,向导式的工作流程,拖放相片自由排序和随取即用的菜单模板,使电子相册的制作非常简单。方便的旋转按钮,使用户可以直接从相机取得相片加入相册,无需事前进行编辑。



④ 一张光盘中可包含多个电子相册

Ulead DVD 拍拍烧允许您在一张光盘上加入多达 30 个相册 (每个相册 36 张相片),让用户更方便地记录并分类多彩多姿的生活点滴。便捷的菜单使选择要查看的电子相册的操作与单击遥控器上的按钮一样简单。



④ 建立个性化的电子相册

用户可在每个菜单及相册中添加自己喜爱的 MPEG 音频 (MPA), WAV 或 MP3 音



乐文件。也可将每个菜单更换成自己的背景相片。轻松创建个性化的电子相册。

制作 VCD 和 DVD

可以自动检测到已安装的刻录机。先进的 BURN-Proof (刻不死) 技术可以减少缓冲区中断错误。

以避免发生刻坏光盘的情况。使用 DVD 拍拍烧制作出来的电子相册与大多数的家用 VCD/DVD 播放机兼容。可在任何地方播放自带音乐和自定义背景菜单的精彩电子相册。




启动和设置 Ulead DVD 拍拍烧


Ulead DVD 拍拍烧的安装方法非常简单。您只需要双击安装光盘根目录中的可执行程序 Setup.exe。然后按照安装向导的提示一步步安装即可。安装完成后，在 Windows 桌面上可以看到 Ulead DVD 拍拍烧的快捷方式图标。双击该图标即可启动 Ulead DVD 拍拍烧。另外，您也可以单击 Windows 开始按钮，然后选择程序→Ulead DVD 拍拍烧→Ulead DVD 拍拍烧启动软件。



由于本书编写过程中使用的是 SE 版本（普及版）的软件，因此，在软件名称后会显示 SE 标志。



启动 Ulead DVD 拍拍烧后, 可以看到开始步骤的操作界面。您可以在这里选择最终的输出格式, 如果要制作 VCD, 选择 VCD 2.0 选项, 如果要制作 DVD, 则需要选择 DVD 选项。




另外, 要提醒您注意的是, 在进行下一步操作之前, 还需要设置一些重要的参数。这些设置对于在电视上回放 VCD 光盘的质量非常重要。具体的操作步骤如下:

① 在开始界面中单击下方的菜单按钮，并从弹出菜单中选择参数选择命令。



② 在弹出的对话框中将电视系统设置为 PAL，并选中其他 3 个选项。其中：



- 电视系统：选取您所在国家所使用的电视标准，我国采用 PAL 制。

- 调整到标题安全区大小：指定新的标题安全区域。如果您要在电视上播放 VCD 或 DVD，该选项很有用。电视与电脑显示器的分辨率不同，这可能会导致在电视上可见的边缘在电脑上播放时却消失了。对于标题安全区，针对不同的设备有参考线。NTSC 用 12%，PAL 用 10%。如果您要确保整个图片（包括边缘）均能显示出来，建议使用 15%~20% 的值。

- 应用降低闪烁滤镜：选取该选项，可以将降低闪烁滤镜应用到相册。降低闪烁滤镜会减少用电视（交织）观看相册时的“闪烁”。但是，这对在隔行扫描设备（如，电脑显示器或投影仪）上观看相册时，不起作用。当打算在电视上播放相册时，请选取该选项。



NTSC 是 National Television System Committee (正交平衡调幅制) 的简称。采用这种制式的主要国家有美国、加拿大和日本等国。

PAL 是 Phase Alteration Line (正交平衡调幅逐行倒相制) 的简称。德国、英国和其他一些西北欧国家采用这种制式。

同一制式在不同的国家采用时, 对图像载频和伴音载频分别作了改动, 因此互相并不通用。我国采用的彩色电视机制式为 PAL-D 制。

④ 设置完成后, 单击确定按钮返回开始步骤的操作界面。

创建相册


在下面的步骤中, 我们将为 VCD 创建相册并添加相片。



所谓相册, 就是需要在 VCD 中创建的相片分类, Ulead DVD 拍拍烧允许您创建 30 个相册, 每个相册可包含 36 张相片, 因此, 光盘总共可以存在 1080 张相片。需要提醒您注意的是, 如果在光盘中添加了音乐, 会减少可存放的相片数目。

如果需要为 VCD 创建相册并添加相片, 可以按照以下的步骤操作。

① 单击下一步按钮，进入创建相册操作界面。



② 单击添加相册按钮，在弹出的对话框的左侧选择相片所在的路径，然后在右侧按住 Ctrl 或 Shift 键单击鼠标选中要添加的相片。



③ 单击添加图像按钮，当前所选择的相片被添加到下方的所选图像栏中。





④ 如果需要添加保存在其他路径中的相片，在对话框左侧指定新的路径，然后按照前面介绍的方法选择新的相片，然后单击添加图像按钮，把新的相片添加到当前相册中。



调整相片

有时，在使用数码相机拍摄相片时，由于旋转了相机的角度而导致相片未能按正常的方向放置。在 Ulead DVD 拍拍烧中可以直接旋转相片，调整它们的放置方向。

① 在所选图像栏中单击鼠标，选中要调整的相片。



② 根据需要单击逆时针旋转 90 度按钮  或顺时针旋转 90 度按钮 ，即可按照所希望的方式调整相片的角度。



所选图像栏上方的按钮  用于删除所选图像； 按钮则用于删除所有图像。如果当前相册中发现了不需要的相片，可以使用这两个按钮进行编辑。

预览相片播放效果

相片添加完成后，可以在这里直接预览当前相册播放的效果。


- ① 在延时后的文本框中输入每张相片显示的时间。
- ② 单击  按钮预览当前相册的播放效果。
- ③ 单击  按钮，即可停止相片预览。



调整相片的排列顺序

如果在播放过程中发现一些相片排列的顺序需要调整，可以按照以下的步骤操作：

① 单击对话框右侧的排列按钮，弹出的对话框中显示当前的相片排列顺序。



②如果当前相册中的相片数量较多，可以单击略图大小文本框右侧的三角按钮，从下拉列表中选择较小的略图尺寸，然后拖动略图调整相片的播放顺序。


③调整完成后，单击确定按钮应用修改。



添加相册标题和背景音乐

如果在 VCD 中放置了多个相册，为了便于区分，常常需要为相册命名并添加背景音乐，您可以按照以下的步骤操作。


①单击对话框左侧的相册标题按钮，在弹出的对话框中输入当前相册的标题。





② 单击**确定**按钮，在对话框中即可看到当前添加的相册标题。

③ 单击对话框左侧的背景音乐按钮，在下拉列表中选择为此相册选取音乐选项。



④ 在打开音频文件对话框中选择要添加的音频文件，然后单击按钮试听音乐效果。



Ulead DVD 拍拍烧允许您添加 MPA、MP3 或 WAV 格式的音乐文件。添加背景音乐后，单击背景音乐按钮，从下拉列表中选择为此相册删除音乐选项删除背景音乐。

⑤ 单击打开按钮，把背景音乐添加到相册中。

编辑完成当前相册的属性后，单击完成按钮，即可看到当前相册的效果。



添加和编辑多个相册

接下来，您可以用同样的方式在光盘中添加多个相册。

