

操作系统与中文平台专辑

最新 Windows 中文平台 学用指南

众志电脑资讯文化传播机构 策划
曹国钧 王 健 编著



内容提要

- ☆ UCWIN 4.0 的新特点与安装
- ☆ UCWIN 4.0 的双平台方案
- ☆ UCWIN Gold 1.0 for Internet
- ☆ Rich Win 95 的功能与使用
- ☆ 南极星 NJWIN 1.5 的安装与使用
- ☆ 双桥 Windows 中文平台的使用
- ☆ 两岸通网上中文平台 LANK 1.1
- ☆ UCDICT 2.0 电子辞典
- ☆ 金山词霸 2.0 的使用
- ☆ 国际金典 3.0 的功能与使用
- ☆ 即时汉化软件 6.0 的使用



中国水利水电出版社

CP316.1
CGJ/4

千种流行软件 百本电脑图书

操作系统与中文平台专辑

最新 Windows 中文平台学用指南

曹国钧 王 健 编著
许 远 审校

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书全面介绍了各种最新 Windows 平台的基本功能。共分 6 章, 内容覆盖了 UCWIN 4.0、UCWIN Gold 1.0 for Internet、RichWin95、南极星 NJWin1.5、双桥 Windows 中文平台、两岸通网上中文平台 LANK 以及 Windows 中文平台上的词典软件(最新希望辞海 UCDICT2.0、金山词霸 2.0、网际金典 3.0、全屏汉化软件——即时汉化专家 6.0) 等。

本书文字严谨、流畅、循序渐进, 但又不乏幽默, 尤其是书中的配文插图和提示用户注意阅读的图标使得本书内容组织匠心独具。本书适合于计算机初、中级用户阅读, 适合作自学教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

最新 Windows 中文平台学用指南/曹国钧等编著. -北京: 中国水利水电出版社, 1998.4


(千种流行软件、百本电脑图书·操作系统与中文平台专辑)

ISBN 7-80124-721-3

I. 最… II. 曹… III. 窗口软件, Windows-基本知识

IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 09652 号



书 名	最新 Windows 中文平台学用指南
版 权 授 予	众志电脑资讯文化传播机构
编 著 者	曹国钧 王 健
审 校 者	许 远
责 任 编 辑	张春晖
出 版 者	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 北京万水电子信息有限公司 (北京市车公庄西路 20 号 100044)
发 行 者	中国水利水电出版社
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京天竺颖华印刷厂
开 本	787 × 1092 毫米 1/16 15.25 印张 351 千字
版 次	1998 年 5 月第一版 1998 年 5 月第一次印刷
印 数	0001—6000
定 价	23.00 元

出版说明

一、出版宗旨

精心策划——因循读者认知规律,尊重知识体系结构;认真编撰——力求深入浅出,秉承国人科学严谨之优秀思维习惯,融合轻松幽默、讲求实效之先进教学方法。本书令电脑不再神秘,使您轻松学习、熟练应用,快速达成电脑操作行家里手之目标。

二、丛书简介

荟萃国内流行之电脑软件,首批推出 10 大专辑共计近百本精品电脑图书,其内容涵盖目前电脑应用的大部分领域,实为各行各业人员学用电脑之首选。

三、本书的创新

本书作为电脑知识的普及读物,在以下方面进行了新尝试!

1. 大众性。使用户对系统工作原理及术语有直观的理解和思路,不仅会操作,还要知道为什么这样操作。
2. 同步性。与读者学习思路保持同步,在课程内容及功能的讲述顺序上与读者接受的思路一致。
3. 多元性。增加了“实用技巧”、“注意事项”、“技术细节”等插入内容,丰富了课程。
4. 启发性。不仅要复习所学内容,还应启发读者去思考如何学习,如何前后贯通、归纳总结。

本书由于作者水平有限,错误和不当之处在所难免,敬请广大读者指正。

四、内容简介

本书属于《千种流行软件 百本电脑图书》的《操作系统与中文平台专辑》,它共分为 6 章,各章内容如下:

第 1 章 UCWIN 4.0 的新特点与安装

- 第2章 UCWIN 4.0 与 UCDOS 6.0 构成的双平台方案
- 第3章 耳目一新的希望汉字系统——UCWIN Gold 1.0 for Internet
- 第4章 RichWin 95 的功能与使用
- 第5章 其他 Windows 中文平台
- 第6章 Windows 中文平台上的词典软件

五、编者寄语

亲爱的读者,不要惧怕前面提及的“陌生”术语,在我们的精心安排和您的全力配合下,您将很快成为使用 Windows 中文平台的高手。

在阅读本书过程中,如果您有任何的要求和疑问,请与北京万水电子信息有限公司联系,以便大家共同讨论,获得新的共知。

众志电脑资讯文化传播机构

1998.4.30

目 录

出版说明

第 1 章 UCWIN 4.0 的新特点与安装 (1)

- 1.1 UCWIN 4.0 的新特点 (1)
- 1.2 系统要求 (3)
 - 1.2.1 UCWIN 4.0 的运行最低配置 (3)
 - 1.2.2 UCWIN 4.0 运行的最佳配置 (4)
- 1.3 UCWIN 4.0 的安装 (4)
 - 1.3.1 Windows 系统的选择 (4)
 - 1.3.2 UCWIN 4.0 的一般安装 (4)
 - 1.3.3 光盘中的 UCWIN 4.0 的安装 (10)
 - 1.3.5 再次安装 UCWIN 4.0 (11)
- 1.4 UCWIN 4.0 文件清单及其解释 (12)

第 2 章 UCWIN 4.0 与 UCDOS 6.0 构成的双平台方案 (15)

- 2.1 在 Windows 3.x 中建立 UCDOS 6.0 的双平台方案 (15)
 - 2.1.1 在 Windows 3.X 中建立 UCDOS 6.0 图标 (15)
 - 2.1.2 用程序项图标启动 UCDOS 6.0 (19)
 - 2.1.3 在双平台方案中运行 WPS 2.2 (20)
 - 2.1.4 在双平台方案中运行 UCTAB (21)
 - 2.1.5 在双平台方案运行演示程序 (22)
- 2.2 在 Windows 95 中建立 UCDOS 6.0 的双平台方案 (23)
 - 2.2.1 中建立 UCDOS 6.0 的图标 (23)
 - 2.2.2 建立 UCDOS 6.0 的 Windows 95 双平台方案 (27)
 - 2.2.3 在运行 WPS 2.2 (28)
 - 2.2.4 运行 UCTAB 系统 (28)
 - 2.2.5 运行演示程序 DEMO (29)
- 2.3 UCDOS 6.0 的系统配置 (31)

2.4 UCWIN 4.0 的启动与界面	(47)
2.4.1 从 UCWIN 4.0 程序组启动 UCWIN	(47)
2.4.2 从开始菜单启动 UCWIN 4.0	(49)
2.4.3 自动启动 UCWIN 4.0	(49)
2.4.4 设置 UCWIN 4.0 启动快捷键	(51)
2.4.5 在桌面启动 UCWIN 4.0	(51)
2.4.6 UCWIN 4.0 界面简介	(52)
2.4.7 启动 UCWIN 4.0 实用程序	(53)
2.5 UCWIN 4.0 的汉字输入法	(53)
2.5.1 设置输入法	(53)
2.5.2 增加输入法	(54)
2.5.3 输入法提示行	(55)
2.5.4 输入法提示行功能按钮	(56)
2.5.5 输入法提示行功能键	(58)
2.5.6 UCWIN 4.0 汉字输入法	(59)
2.5.7 国标/区位汉字输入法	(60)
2.5.8 五笔字型汉字输入法	(61)
2.5.9 单字节输入法	(61)
2.5.10 动态键盘输入法	(62)
2.5.11 英中/中英输入法	(64)
2.5.12 普通码输入法	(64)
2.5.13 智能拼音输入法	(65)
2.6 UCWIN 4.0 高级应用	(68)
2.6.1 UCWIN 4.0 初始化配置文件 ucwin.ini 剖析	(69)
2.6.2 ucwin.ini 的各小节及设置参数介绍	(69)
2.7 UCWIN 4.0 功能键一览表	(75)

第3章 耳目一新的希望汉字系统

——UCWIN Gold 1.0 for Internet

3.1 UCWIN Gold 1.0 获取	(77)
3.1.1 UCWIN Gold 1.0 的最新功能	(77)
3.1.2 获得 UCWIN Gold 1.0	(78)
3.1.3 UCWIN Gold 1.0 安装	(78)

3.1.4	卸载 UCWIN Gold 1.0 for Internet	(84)
3.1.5	UCWIN Gold 1.0 启动	(85)
3.2	UCWIN Gold 1.0 快速使用	(86)
3.2.1	提示行的使用	(86)
3.2.2	系统设置	(87)
3.2.3	英汉词典的启动	(93)
3.3	实用程序功能	(94)
3.3.1	邮件急救包 Internet E-mail Aid	(94)
3.3.2	通用文本内码转换程序 Text Converter	(97)
3.3.3	大字打印程序 Large Print	(98)
3.3.4	字符集浏览器 Charset Browser	(102)

第 4 章 RichWin 95 的功能与使用 (105)

4.1	RichWin 95 新特点与安装	(105)
4.1.1	RichWin 95 新特点	(105)
4.1.2	RichWin 95 安装过程	(107)
4.1.3	系统安装	(109)
4.2	RichWin 95 启动方式与退出	(113)
4.2.1	RichWin 95 的启动方式	(113)
4.2.2	RichWin 95 的重启动	(114)
4.2.3	RichWin 95 的退出方法	(115)
4.3	RichWin 95 系统菜单栏及其设置	(115)
4.3.1	RichWin 95 的系统菜单栏	(115)
4.3.2	系统菜单栏的位置	(120)
4.3.3	系统设置按钮详解	(120)
4.3.4	系统菜单栏与系统操作板的显示方式	(136)
4.4	RichWin 95 快速运行方式	(138)
4.4.1	快速运行按钮菜单	(138)
4.4.2	快速运行按钮的配置	(138)
4.5	RichWin 95 汉字输入法	(142)
4.5.1	汉字输入法的设置	(142)
4.5.2	汉字输入法提示区的设置	(148)
4.5.3	RichWin 95 的汉字输入法	(149)
4.6	RichWin 95 实用程序	(153)

4.6.1	Winmate 命令解释环境	(153)
4.6.2	RichWin 命令发送器	(154)
4.6.3	利方通用双向字典	(157)
4.6.4	文本转换器	(158)
4.6.5	初始化编辑器	(160)
4.6.6	造字程序	(168)
4.6.7	RichWin 重载器	(169)
4.7	RichWin 95 高级实用技巧	(169)
4.7.1	初始化配置文件 winmate.ini 解释	(170)
4.7.2	winmate.ini 配置实例	(170)
4.8	RichWin 4.3 for Internet 特点与操作使用	(174)
4.8.1	RichWin 4.3 for Internet 新特点	(174)
4.8.2	RichWin 4.3 的利方艺术汉字的安装及使用	(175)
4.8.3	中文 HZ 码管理器的使用	(176)
4.8.4	RichWin 4.3 for Internet 使用技巧	(176)
4.9	RichWin 95 for AutoCAD 专用版介绍	(177)
4.9.1	安装	(177)
4.9.2	使用	(177)

第 5 章 其他 Windows 中文平台

5.1	南极星 NJWin 1.5 安装与使用	(179)
5.1.1	NJWin 1.5 获取方法	(179)
5.1.2	NJWin 1.5 的安装与反安装	(180)
5.1.3	NJWIN 1.5 操作与使用	(180)
5.2	双桥 Windows 中文平台	(180)
5.2.1	安装双桥	(180)
5.2.2	TwinBridge Asian Viewer 的操作与使用	(181)
5.2.3	卸载 TwinBridge Asian Viewer	(181)
5.3	两岸通网上中文平台 LANK	(181)
5.3.1	LANK 1.1 安装	(182)
5.3.2	两岸通主要功能	(182)

第 6 章 Windows 中文平台上的词典软件 (185)

6.1 最新希望辞海 UC_DICT 2.0	(185)
6.1.1 希望辞海 2.0 的功能	(185)
6.1.2 在 Windows 中启动希望辞海 2.0	(186)
6.1.3 退出希望辞海 2.0	(187)
6.1.4 查询功能	(187)
6.1.5 跟踪翻译	(190)
6.1.6 右键取词	(191)
6.1.7 辅助功能	(192)
6.1.8 词库维护	(194)
6.1.9 配置希望辞海	(196)
6.1.10 工具按钮的使用	(197)
6.2 金山词霸 2.0	(199)
6.2.1 金山词霸 2.0 概述	(199)
6.2.2 金山词霸 2.0 的安装	(200)
6.2.3 卸载金山词霸 2.0	(202)
6.2.4 运行金山词霸	(202)
6.2.5 金山词霸的设置	(204)
6.2.6 在应用软件实现屏幕取词	(206)
6.2.7 在应用软件中查询单词	(207)
6.2.8 用户字典	(208)
6.3 网际金典 3.0 功能与使用	(210)
6.3.1 网际金典 3.0 系统概要	(210)
6.3.2 网际金典 3.0 的设置	(215)
6.3.3 网际金典 3.0 的操作与使用	(219)
6.3.4 网际金典 3.0 的实用程序	(221)
6.4 全屏汉化软件——即时汉化专家 6.0	(230)
6.4.1 安装	(230)
6.4.2 即时汉化专家 6.0 的操作使用	(232)

第1章

UCWIN 4.0的新特点与安装



- UCWIN 4.0 新特点
- UCWIN 4.0 系统要求
- UCWIN 4.0 的安装
- UCWIN 4.0 文件清单及其解释

1.1 UCWIN 4.0 新特点

UCWIN 是北京希望高技术集团继希望汉字系统 UCDOS 后推出的 Windows 中文平台(希望公司仍将之称为汉字系统)。它在许多方面继承了 UCDOS 的优良特性,使 UCWIN 使用更为方便。

UCWIN 4.0 是为了配合 Windows 95 的推出,将原来在 Windows 3.x 上运行的 UCWIN3.1 & 95 升级而来的,并与 UCDOS 6.0 套装为 UCDOS 6.0 双平台(在第2章详细介绍),可以同时支持 DOS、Windows 3.x 和 Windows 95。UCDOS 6.0 双平台不但给同时使用多种操作平台的用户提供了一个完整的中文解决方案,而且通过系列产品相同的操作方式和多种资源共享,逐步引导用户从 DOS 向 Windows 和 Windows 95 的平滑过渡。

UCWIN 4.0 和 UCDOS 6.0 共享资源,不仅能够节省系统开销,而且还可以保持在 DOS 和 Windows 环境操作的一致性。由于与 UCDOS 共享了大量资源,UCWIN 的硬盘占用空间小于 2MB。下面列出 UCWIN 4.0 可以共享的 UCDOS 6.0 资源:

- (1) 共享自定义词组 UCDOS.USR;
- (2) 共享联想词库 UCDOS.LX;
- (3) 共享万能输入法码表文件 *.IMD;
- (4) 共享智能拼音基本词库 PY.OVR、智能拼音用户定义词组 PY.USR;
- (5) 共享点阵字体 HZK16、曲线字体 HZKPS* 等;
- (6) 共享英汉(EC.DAT)、汉英字典(CE.DAT)。

1. 动态翻译

UCWIN 4.0 可以对 Windows 和 Windows 95 中的界面资源进行动态翻译。选择 UCWIN 系统菜单中的“动态翻译”选项,就可以将 Windows 系统及各种应用程序的菜单动

态地翻译为中文。由于“动态翻译”只在内存中替换相应的资源,不必修改文件也不需要编译,因此,保证了应用软件的安全性和版权。若想要保持原有的 Windows 的界面风格不变,但需要随时查看出现的英文单词,如菜单、资源的名称、对话框和帮助窗口中的文字,可以选择 UCWIN 中的“动态取字”功能,可以翻译任何 Windows 环境下的文字资源,但“动态取字”不会替换 Windows 资源,只是出现当前鼠标位置下英文单词的中文解释窗口,这样可以避免退出中文系统时,资源无法恢复的矛盾。

UCWIN 中的“动态取字”、英中输入法和 UCDOS 6.0 的英汉字典,同时基于一个拥有的 60000 多单词的词库。

2. 众多的汉字输入法

UCWIN 4.0 提供了十几种流行的汉字输入法,包括:

- (1) 国标/区位码汉字输入法;
- (2) 电报码汉字输入法;
- (3) 智能全拼输入法;
- (4) 声韵双拼汉字输入法;
- (5) 普通码汉字输入法;
- (6) 五笔字型汉字输入法;
- (7) 动态简繁仓颉输入法;
- (8) 中英输入法;
- (9) 英中输入法;
- (10) 单字节全拼汉字输入法。

UCWIN 4.0 和 UCDOS 6.0 一样采用了万能悬挂输入方法,共享相同的输入法编码字典,为 UCDOS 6.0 设计的输入法码表,可以直接挂接在 UCWIN 下使用。对 UCDOS 6.0 输入法码表的修改和扩充,在重新启动 Windows 和 UCWIN 后立即生效。

3. 共享 UCDOS 6.0 的三次曲线字库

UCWIN 4.0 可以共享使用 UCDOS 6.0 中的所有三次曲线字库(包括扩展字库),在字库安装后即成为标准的 Windows 字体资源,出现在任何字体选择对话框中,可以用选择西文字体的同样方式选择中文字体,并在各种中英文应用软件中支持中文的斜体、粗体和下划线等修饰功能。UCWIN 提供了一个创建艺术字体的实用程序,可以通过已有字体实现不同程序的空心、阴影和旋转的艺术字体变形,并可添加到字体资源中,在所有 Windows 应用软件中使用。

4. UCWIN 与 UCDOS 的融合

随着 Windows 95 的普及,越来越多的使用者开始或正在从 DOS 向 Windows 和

Windows 95 转移。UCDOS 6.0 双平台优异的设备无关性使汉字处理的多种关键技术——汉字输入、输出和字库还原技术在 DOS 和 Windows 两种截然不同的平台中得到良好的融合,不仅使用户以最小的投入得到一个同时支持多种操作系统的完整解决方案,而且还可以完全实现字库、输入码表和英汉双向词库的资源共享,例如,在 UCDOS 中创建的词组可以在 Windows 和 Windows 95 下直接使用,而不必重新定义,反之亦然。

5. 提供了开发人员调试函数的接口

UCWIN 4.0 为 Windows 的 GDI 和 Kernel 模块的 13 个函数提供了汉字处理功能,包括定义输入法和定义逻辑字体等方面的接口函数。用户不需修改自己编写的程序,就可以直接处理中文了。利用 UCWIN 提供的“动态编程器”,开发人员可以在不安装任何 Windows 开发工具的情况下,动态调试 UCWIN 和 Windows 的函数。

6. 丰富的实用程序

UCWIN 4.0 提供了如下实用程序:

(1) 链形菜单管理器能够迅速地执行所需的应用软件,并且可在链形菜单上新增其他应用软件按钮;

(2) 逻辑字体管理器可以定义不同风格和修饰的逻辑字体;

(3) 简繁转换器可以实现 GB 码和 BIG5 码之间的相互转换;

(4) 希望辞海 2.0 版提供了强大的英汉、汉英词典;

(5) 磁盘拷贝程序可以快速地拷贝和格式化磁盘;

(6) 游戏监视程序可以查找和修改程序中的关键数据;

(7) 快速任务切换程序可以快速地启动软件以及在各软件之间进行切换;

(8) 自定义词组管理器可以方便地增加、删除自定义词组文件;

(9) 仿真 DOS 环境提供一个类似 DOS 的命令行工作环境;

(10) 动态编程器使得不必编程即可直接调用 Windows API 函数。

1.2 系统要求

1.2.1 UCWIN 4.0 的运行最低配置

由于 Windows 95 中文版至少需要 8MB 内存,因此,UCWIN 4.0 最好在西文 Windows 95 中运行,这样,UCWIN 4.0 运行时就不会出现内存不够的现象。下面就是运行 UCWIN 4.0 的最低配置要求。

(1) PC 386DX/40 系列微机;

- (2) 至少 4MB 以上内存;
- (3) 120MB 硬盘驱动器;
- (4) VGA 档次的显示器;
- (5) 西文 Windows 95 操作系统。

1.2.2 UCWIN 4.0 运行的最佳配置

运行 UCWIN 4.0+ 的标准配置应为 486DX/66 微机、8MB 内存、1.2GB 硬盘,因此,UCWIN 4.0+ 的最佳配置应为:

- (1) 486DX/66 以上微机,最好是 Pentium 75 以上微机(包括 Pentium II 代微机)等;
- (2) VGA、SVGA、TVGA 等高分辨率的显示器;
- (3) 8MB 以上内存,最好为 16MB;
- (4) 200MB 以上硬盘,如 340MB、540MB 容量的硬盘等;
- (5) 最好配置一个 Microsoft MOUSE 兼容的鼠标器等指点设备。

若需要在 Windows 95 中文版下运行 UCWIN 4.0,上述的配置也是适合的,只是 Windows 95 中文版所在系统盘应有 100MB 的自由空间可用(用于动态虚拟内存)。

1.3 UCWIN 4.0 的安装

1.3.1 Windows 系统的选择

UCWIN 4.0 有很好的兼容性,保证它可以安装在各种 Windows 95 版本中正确运行。无论底层的 Windows 95 是西文还是中文的,只要装载了 UCWIN 4.0,就可以运行各种 Windows 应用软件。

1.3.2 UCWIN 4.0 的一般安装

若曾经安装过 UCWIN 4.0 以前版本,如 UCWIN 3.1、UCWIN 3.1 & 95,可直接跳过此章的安装部分转入第 2 章的学习,不过,在本章还是有东西要学习,例如,安装过程中出现的一些故障或安装技巧等。本节主要对于 UCWIN 4.0 新手而开设的,用户只要根据本节中所介绍的安装方法和一些技巧可顺利完成 UCWIN 4.0 的安装过程。

UCWIN 4.0 既可以在 Windows 3.x 下安装,也可以在 Windows 95 上安装。在本书中我们以 UCWIN 4.0 在 Windows 95 上安装为例说明。在 Windows 3.x 上安装方法与之类似,读者可仿照执行。

我们选择的 UCWIN 4.0 的 Windows 环境为中文 Windows 95,因此,所有的提示信息也为中文的,安装起来更加容易的。笔者安装中 UCWIN 3.1& 95 选择的硬件环境如下:

- (1) Pentium 75 微机;
- (2) SVGA 彩色显示器;
- (3) 1.2GB 硬盘驱动器;
- (4) 8MB(RAM)内存。

UCWIN 4.0 双平台版系统分装在 16 张 1.44MB 软盘中,其他版本的 UCWIN 4.0 的系统(例如:UCWIN 4.0 标准版)安装步骤相似。

在安装 UCWIN 4.0 之前,必须保证软件狗(Software Dog)已经安装在并行口上。下面是 UCWIN 4.0 详细安装步骤。

- (1)启动中文 Windows 95 系统,并将所有其他打开的 Windows 应用程序关闭。
- (2)将 UCWIN 4.0 的第一张安装盘(标有 1#)放在微机的软盘驱动器 B:中。若 UCWIN 4.0 系统分装在 1.2MB 软盘上,则可将第一张安装盘放在 A 驱动器中。
- (3)单击中文 Windows 95 的“开始”按钮,出现开始菜单。从开始菜单中选择“运行...”命令,此时,将在屏幕上出现如图 1-1 所示的“运行”对话框。




图 1-1

- (4)此时,可直接在“命令行:”的输入框中输入“B:INSTALL”命令。也可以单击“浏览...”按钮,屏幕上将出现图 1-2 所示的“浏览”对话框,它将帮助用户查找 B 盘上的 UCWIN 4.0 的安装程序。




图 1-2

在“驱动器”列表框选择 B: 驱动器,则 B: 盘中的可执行文件将显示在对话框左边的文件列表中,在对话框的文件列表中,双击选择 INSTALL.EXE 文件,则可执行 UCWIN4.0

的安装程序。或者,在此对话框中按 OK 按钮,则将在“运行”对话框中的“命令行:”中自动地填入“B:\INSTALL”。在此对话框中按 OK 按钮,则也将执行 INSTALL.EXE 安装程序。

注意:对于 Windows 95 的应用软件的安装,可使用控制面板中的“添加/删除程序...”图标安装,如图 1-3 所示。



图 1-3

利用该程序安装应用程序的好处就是在不需该应用程序时,可以卸载它。选择该图标后,出现图 1-4 所示的对话框。




图 1-4

在此对话框中选择“安装/卸载”选项卡(其实,这是缺省选项),再选择“安装....”按钮,则出现图 1-5 所示的“从软盘或 CD-ROM 驱动器安装程序”向导的初始屏幕。

屏幕提示将第 1 号安装盘插入软盘驱动器或 CD-ROM 驱动器中,以便安装向导可以自

动找到其中的安装程序(SETUP.EXE 或 INSTALL.EXE)。按“下一步”按钮,则出现图 1-6 所示的“运行安装程序”界面。




图 1-5




图 1-6

若安装向导未找到产品的安装程序,可单击“浏览...”按钮,出现图 1-7 所示的对话框,然后手工查找安装程序。




图 1-7

(5) 执行 INSTALL.EXE 之后不久,首先出现如下所示的提示信息。