

计算机操作指导丛书

中文Windows 3.2 上机练习



舒智勇 编著 寇国华 审

人民邮电出版社

TP316.7
SZY/1

计算机操作指导丛书

中文 Windows 3.2 上机练习

舒智勇 编著
寇国华 审

人民邮电出版社

内 容 提 要

中文 Windows 3.2 是个人计算机上广泛流行的操作系统。本书以上机练习的形式,用典型实例详细演示了 Windows 的功能特性。用户通过阅读本书即可掌握 Windows 的主要功能及操作方法。如果再进一步跟着本书做上机练习,相信必能成为操作 Windows 的行家里手。

本书通俗易懂,辅以大量图片显示每步操作的方法及结果,一目了然。尤其适合于 Windows 初学者阅读,也可作为大中院校学生及计算机人员使用 Windows 的参考书。

JS379/17

计算机操作指导丛书

中文 Windows 3.2 上机练习

Zhongwen Windows 3.2 Shangji Lianxi

舒智勇 编著

寇国华 审

责任编辑:张瑞喜

*

人民邮电出版社出版发行

北京崇文区夕照寺街14号

北京顺义振华印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

开本:787×1092 1/16 1996年12月第1版

印张:14 1996年12月北京第1次印刷

字数:338千字 印数:1—5 000册

ISBN7-115-06308-7/TP·371

定价:19.00元

计算机操作指导丛书

编 委 会

主 任： 牛田佳

副 主 任： 寇国华， 李树岭

委 员： 孙中臣 程 颂 戴 浩

段来盛 黄宪东 罗 为

舒智勇 唐 宏 杨宝珍

丛书前言

随着近年来计算机应用的普及,越来越多的读者加入到学习计算机的行列中来,其中的很多读者,过去较少接触这一领域;还有很多读者虽然已经成为计算机的用户,但是对一些新的应用软件需要掌握,许多读者在学习的过程中,常常感受到,按照一般的教材学习计算机技术费力费时,不能很好地与实际操作相结合,希望能有一套书使学习计算机技术更加直接、快捷,书籍的内容能够更加通俗易懂,一目了然。为了满足读者的这些需求我们组织编写了这套“计算机操作指导丛书”。

这套丛书的突出特点是以指导用户学会操作使用计算机及相关软件为目的,每一本书的编排紧密结合这一主题,以简单、完整的操作步骤,清楚的操作界面图,代替了冗长、难懂的文字叙述,对于初学者来说,通过参照书本内容边学习边操作,在实践中逐渐理解,必将使学习的过程变得轻松快捷。同时,当用户在实际操作中遇到问题时,这套书将更方便用户查找问题所在,及寻求正确答案。

对于众多的计算机用户来说,不断涌现的各种应用软件既让人兴奋不已,又令人望而却步。这套书所介绍的软件,都是经过认真筛选、较有影响的软件,在书中还配合讲解插入了大量操作界面图,对于读者了解、选择软件也会大有帮助。

我们期待这套书能给广大计算机用户带来更多、更切实的帮助,同时也欢迎广大读者对这套书提出宝贵的意见。

目 录

第一章 基本操作	1
1.1 安装	1
1.2 启动或退出中文 Windows 3.2	1
1.3 使用中文输入法	3
1.4 打开或关闭程序组窗口	7
1.5 从程序管理器中启动应用程序	8
1.6 变换“活动窗口”	9
1.7 改变窗口位置及大小	11
1.8 使用帮助功能	14
第二章 使用“程序管理器”管理程序	20
2.1 从程序管理器中启动应用程序	20
2.2 创建程序组	22
2.3 创建程序项	24
2.4 在程序组之间搬移程序项	25
2.5 在程序组之间拷贝程序项	27
2.6 改变程序项特性	28
2.7 从程序组中删除程序项	29
2.8 删除程序组	30
2.9 将程序项加到“启动组”中以自动执行程序	30
第三章 使用“文件管理器”管理磁盘文件	31
3.1 启动文件管理器	31
3.2 选择文件所在驱动器	31
3.3 选择文件所在目录	34
3.4 选择文件	35
3.4.1 选择单个文件	35
3.4.2 选择当前目录下所有文件	35
3.4.3 选择多个连续文件	37
3.4.4 选择多个非连续文件	39
3.4.5 取消选择的文件	40
3.5 同时显示两个驱动器的内容	40
3.6 改变目录显示方式	43
3.6.1 显示当前目录的下一层子目录	43
3.6.2 显示当前目录下的所有子目录	43
3.6.3 显示当前驱动器下的全部子目录	44
3.6.4 折叠子目录	45
3.6.5 标注带有子目录的目录	45

3.7	创建新目录	48
3.8	拷贝或搬移文件(或目录)	48
3.8.1	在同一驱动器的不同目录间拷贝文件	48
3.8.2	在两个驱动器之间拷贝文件	50
3.8.3	不同目录间搬移文件	51
3.9	改变文件(或目录)名	53
3.10	删除文件(或目录)	53
3.11	搜索指定文件(或目录)	55
3.12	改变文件显示方式	56
3.12.1	只显示文件名	56
3.12.2	显示文件全部详细资料	56
3.12.3	显示文件部分详细资料	57
3.13	改变文件区中文件显示顺序	59
3.13.1	按文件名顺序排序	59
3.13.2	按文件类型排序	59
3.13.3	按文件大小排序	59
3.13.4	按文件创建日期排序	61
3.14	选择显示的文件类型	61
3.15	显示隐形文件	62
3.16	改变文件属性	64
3.17	格式化磁盘	65
3.18	制作 DOS 系统盘	67
3.19	复制软盘	67
3.20	使用“文件管理器”启动应用程序	69
第四章	使用画笔创作图画	70
4.1	启动画笔	70
4.2	创作图画	71
4.2.1	设定绘画区大小	71
4.2.2	设置底色(背景色)	72
4.2.3	选择绘画颜色	73
4.2.4	选择线宽	73
4.2.5	选择绘图工具	73
4.2.6	使用“画刷”	74
4.2.7	使用擦除器擦除画图中的错误	75
4.2.8	使用颜料滚筒为图画着色	76
4.2.9	使用透明粘贴为花蕊着色	77
4.2.10	在图画中插入文字	79
4.2.11	拷贝选定的一块图画	80
4.3	详细编辑绘图区中一块图画	84
4.4	查看整体绘画效果	86

4.4.1	隐藏工具箱和线宽框	86
4.4.2	隐藏调色板框	87
4.4.3	使用整个屏幕查看图画	87
4.4.4	查看大于绘制区(或屏幕)的图画	87
4.5	将其它应用程序的图画粘贴到画笔中	88
4.5.1	将屏幕内容拷贝到剪贴板中	88
4.5.2	将剪贴板中信息粘贴到画笔	88
4.5.3	将选择的一幅图画保存到文件中	88
4.5.4	将保存到文件中的图画粘贴到绘画区	90
4.5.5	翻转选定的一幅图画	92
4.5.6	反转选定的一幅图画	92
4.5.7	在图片中加入比较结果的文字说明	93
4.6	保存图画文件	95
4.7	打印	95
第五章 使用书写器编辑文件		98
5.1	启动书写器	98
5.2	输入及编辑文字	98
5.2.1	选择编辑文字	98
5.2.2	将选择文字复制到剪贴板中	99
5.2.3	拷贝一段文字	100
5.2.4	搬移一段文字	100
5.2.5	删除一段文字	102
5.2.6	替换文字	104
5.3	插入图片	105
5.3.1	插入图片	105
5.3.2	调整图片大小及位置	106
5.3.3	编辑图片	110
5.4	格式化文字	112
5.4.1	改变整篇文章的字体型号	112
5.4.2	改变标题字体型号及字形	112
5.4.3	加注上、下标	115
5.4.4	调整段落行距	117
5.4.5	加注页眉、页脚	117
5.4.6	文件分页	119
5.5	保存文件	121
5.6	打印输出	122
第六章 使用 Windows 辅助工具		123
6.1	计算器	123
6.1.1	启动计算器	123
6.1.2	使用标准计算器	123

6.1.3	使用函数计算器	124
6.1.4	数据交换	128
6.2	时钟	130
6.2.1	启动时钟	130
6.2.2	选择时钟显示方式	131
6.2.3	在运行其它应用程序时显示时钟	131
6.3	使用记事本编辑文本文件	132
6.3.1	启动记事本程序	132
6.3.2	输入及编辑文本	132
6.3.3	使用“自动换行”功能	133
6.3.4	使用日期和时间标志	133
6.4	日历	134
6.4.1	启动日历程序	135
6.4.2	定位输入日历	135
6.4.3	改变时间间隔	136
6.4.4	增加特定时间	136
6.4.5	设置闹钟	137
6.4.6	删除一天的时间安排	137
6.4.7	打印日程安排	137
6.5	卡片盒	140
6.5.1	启动卡片盒程序	140
6.5.2	填写卡片内容	140
6.5.3	编辑卡片内容	142
6.5.4	增加图片	143
6.5.5	打印卡片	145
6.6	利用记录器自动执行 Windows 操作命令序列	146
6.6.1	启动记录操作命令序列的应用程序	146
6.6.2	启动记录器程序	146
6.6.3	记录操作命令序列	146
6.6.4	使用记录的操作命令序列	148
6.7	输入特殊汉字及中文符号	149
6.7.1	使用字符映射表输入特殊汉字	150
6.7.2	使用汉字输入法中软键盘输入中文特殊符号	151
第七章	打印输出	153
7.1	选择使用的打印机	153
7.1.1	查看连接的打印机	153
7.1.2	安装打印机驱动程序	154
7.1.3	选择打印机端口	155
7.1.4	设置打印机选项	156
7.1.5	选择是否使用打印管理器	156

7.2 使用打印管理器	157
7.2.1 显示打印管理器窗口	157
7.2.2 查看打印队列	157
7.2.3 改变打印队列顺序	157
7.2.4 从打印队列中删除打印文件	158
7.2.5 调整打印速度	159
7.2.6 暂停打印	159
第八章 使用控制面板配置 Windows	161
8.1 启动控制面板程序	161
8.2 改变系统日期和时间	161
8.3 设置窗口颜色	162
8.3.1 选择配色方案	162
8.3.2 生成新的配色方案	162
8.3.3 定义配色方案中的自选颜色	165
8.4 改变 Windows 外观	165
8.4.1 启动“桌面”程序	165
8.4.2 设置背景图案	166
8.4.3 设置壁纸图案	166
8.4.4 设定应用程序之间的快速切换	167
8.4.5 选择屏幕保护程序	169
8.4.6 设定网格间隔	172
8.4.7 设置光标闪烁速度	172
8.4.8 设定图标间隔	172
8.5 设定国别	174
8.6 设置字体	176
8.6.1 查看 Windows 中已安装字体	176
8.6.2 增加字体	177
8.6.3 删除字体	177
8.7 调整鼠标器灵敏度	178
8.8 调整键盘响应速度	179
8.9 设置串行口	180
8.10 设定 386 增强方式	182
8.11 设置中文输入方法	183
8.11.1 设置输入方法选项	183
8.11.2 安装输入方法	183
8.11.3 删除输入方法	183
第九章 使用 Windows 设置程序	186
9.1 启动设置程序	186
9.2 改变 Windows 硬件配置	186
9.3 增加或删除 Windows 选件	187

第十章 运行 DOS 程序	191
10.1 将 DOS 程序安装到 Windows 中	191
10.1.1 使用程序管理器安装 DOS 程序	191
10.1.2 使用 Windows 设置程序安装 DOS 程序	192
10.2 编辑程序信息文件 PIF	194
10.2.1 启动 PIF 编辑器	194
10.2.2 编辑标准模式下的程序信息文件 PIF	194
10.2.3 编辑 386 增强模式下程序信息文件 PIF	196
10.3 在 Windows 中运行 DOS 程序	199
10.4 进入或退出 DOS 环境	201
第十一章 游戏程序.....	202
11.1 “纸牌”游戏程序操作方法.....	202
11.1.1 启动“纸牌”程序	202
11.1.2 “纸牌”程序游戏规则	202
11.1.3 选择纸牌背面图案	203
11.1.4 选择翻牌方法和记分方式	203
11.2 “扫雷”游戏程序操作方法.....	205
11.2.1 启动“扫雷”程序	205
11.2.2 “扫雷”游戏规则	205
11.2.3 选择“扫雷”游戏难度度	207
11.2.4 查看“扫雷”记录	209

第一章 基本操作

1.1 安装

(1) 安装 Windows 3.2 时,首先需要检查个人电脑配置是否符合 Windows 3.2 的系统要求。

(2) 将第一片软盘放入驱动器 A 中,并将当前驱动器切换到 A 盘,键入“Setup”及“回车”。

(3) 当显示第一个画面时,共有三种选择:

按“F1”键:学习如何安装中文 Windows。

按“回车”键:开始安装中文 Windows。

按“F3”键:退出中文 Windows 安装程序。

按“回车”键进入下面的安装步骤。

(4) 屏幕显示第二个画面,这个画面告诉用户中文 Windows 安装有两种方法:快速设置(Express Setup 又称完全安装)和自选设置(Custom Setup 又称选择安装)。推荐使用快速设置。因为使用这种方法只需要知道所使用的打印机类型,Windows 设置程序将自动检测软硬件设置,并快速地安装 Windows。而自选设置是专为经验丰富的用户提供的,允许安装 Windows 时改变 Windows 的标准配置。但要求用户了解电脑的各种配置,如所使用的处理器类型、监视器类型等。

如果选择快速设置,键入“回车”。

如果选择自选设置,键入字符“C”。

(5) 按照设置程序显示的提示信息设置 Windows 安装目录(一般都是默认值),然后键入“回车”键。根据 Windows 提示插入相应的安装盘。

1.2 启动或退出中文 Windows 3.2

安装中文 Windows 3.2 后,已将 Windows 程序所在的子目录路径存放在 AUTOEXEC.BAT 文件的 PATH 命令中。可在 DOS 环境下启动中文 Windows 3.2,实现方法是,输入:

C:\>Win

Windows 将以最适合系统配置的方式启动运行,显示如图 1-1 所示的画面。

进入 Windows 环境后,可执行各种 Windows 的操作。当操作完成后,可退出 Windows 以返回 DOS 环境。退出 Windows 的唯一的途径是使用程序管理器。如果用户正在运行其它应用程序,必须先退出所有的应用程序,并切换到程序管理器窗口,然后通过关闭程序管理器




图 1-1 启动中文 Windows 3.2 后的画面

窗口或从程序管理器的“文件”菜单中选择“退出 Windows”命令。

操作步骤是：

- (1) 退出所有正运行的应用程序，并切换到程序管理器窗口。
- (2) 打开程序管理器的“文件”菜单，如图 1-2 所示。




图 1-2 打开程序管理器窗口的“文件”菜单

- (3) 从中选择“退出 Windows”菜单命令，此时将显示确认退出 Windows 对话框，如图 1-3 所示。



图 1-3 确认退出 Windows

(4) 选择“确定”按钮。

退出中文 Windows 3.2 更简单的方法为双击程序管理器的控制菜单框,此时将显示如图 1-3 所示的确认退出 Windows 对话框,选择“确定”按钮。

1.3 使用中文输入法

与中文 Windows 3.1 所不同的是,Windows 3.2 除了具有国标/区位和拼音输入法外,还新增加了智能 ABC 和郑码输入法。

1. 启动或退出中文输入法

在启动中文 Windows 3.2 之后,可随时用“Ctrl+空格”键启动中文输入法。屏幕底部将显示中文输入法提示行,如图 1-4 所示。




图 1-4 中文输入法提示行

输入法名: 指用户当前所选用的输入法。可单击“输入法名”框或按“Ctrl+Shift”键切换输入法。

半角/全角方式: 一般处于半角方式。如果需要进入纯中文方式,输入中文的标点符号或字符时,则可选择全角方式,此时可方便地输入中文的双引号、句号等符号。单击“半角/全角”提示框或按“Shift+空格”键切换全角和半角方式。

外码区: 用于显示用户输入的编码。

重码选择区：显示对应用户输入编码的汉字。用户可通过每个汉字前面的数字选择所需的汉字。当一行不能显示全部重码时，可使用翻页提示按钮翻页。

翻页提示按钮：一行不能全部显示汉字重码时，单击此按钮上的“←”“→”（根据输入法的不同也可能是“-”“+”）或在键盘上按“-”或“+”键实现向前或向后翻页。

软键盘：与标准键盘内容相似的模拟键盘。用于输入特殊符号。

移动按钮：由于提示行压住了屏幕最底行的内容，如果用户需要查看提示行下面的内容，可通过暂时隐藏提示行的方法实现。操作方法是单击该按钮，当查看完屏幕最底下一行的内容后，松开鼠标器按钮，将自动显示出提示行。

如果需要退出中文输入法状态，可再按“Ctrl+空格”键，隐藏中文输入法提示行，变换为西文输入方式。

2. 变换输入方法

进入中文输入法状态后，可按“Ctrl+Shift”按钮，或单击输入法名框，变换当前所使用的输入法，如图 1-5 所示。



图 1-5 变换输入方法

3. 汉字的输入

切换到所需的输入法后，即可开始输入汉字。下面仅以智能 ABC 输入法为例，练习汉字的基本输入方法。

(1) 切换到“标准”输入法，如图 1-6 所示。



图 1-6 切换到智能 ABC 输入法

(2) 例如需要输入“显示”两个字，可简单地输入两个汉字拼音的首字符“XS”，也可输入两个字的全拼音“xianshi”，如图 1-7 所示。



图 1-7 输入外码

(3) 此时按“空格”键，显示如图 1-8 所示的内容。



图 1-8 在重码区显示外码所对应的汉字

(4) 如果在外码区中显示的汉字(或汉字串)就是用户所需的内容(如用全拼音“xianshi”

输入的即是如此),就可以直接按“空格”键选中它,否则,需要查找重码区中是否含有所需汉字。如果有,键入汉字(或汉字串)前面的数字即可(如输入“显示”两个字拼音的首字符“XS”,则需要键入数字3)。如果当前重码区中没有所需的汉字,则可单击翻页提示按钮上的“→”,翻到下一页查找所需的汉字,或在键盘上按“-”或“+”键向前或向后翻页。

4. 使用软键盘输入特殊符号

在 Windows 3.2 的中文输入法中,专门提供了用于输入数字序号等特殊符号的按钮,使用方法是:

(1) 将鼠标器光标移到软键盘按钮上,然后按下鼠标器左按钮(不要松开),将显示如图 1-9 所示的选择项。




图 1-9 选择使用软键盘

(2) 如要选择“数字序号”,则可不松开鼠标器左按钮,向上移动鼠标器光标箭头到“数字序号”项上,使“数字序号”以蓝底白字显示。

(3) 松开鼠标器左按钮,将显示如图 1-10 所示的“数字序号”软键盘。

(4) 此时即可以单击“数字序号”软键盘中相应的符号以输入特殊的符号,也可以按键盘上相应位置的数字或字母选择输入所需的符号。

(5) 当选择完特殊符号后,应关闭“数字序号”软键盘。方法是:将鼠标器光标移到软键盘按钮上,然后按下鼠标器左按钮(不要松开),将显示如图 1-11 所示的选择项。

注意此时在“数字序号”的前面有一个“V”,表示当前正在使用。在不松开鼠标器左按钮的情况下,向上移动鼠标器位置到“数字序号”项上,使“数字序号”以蓝底白字显示,然后松开鼠标器按钮即可取消使用软键盘,回到正常的汉字输入状态。




图 1-10 “数字序号”软键盘




图 1-11 取消软键盘的显示

5. 使用半角/全角方式

进入 Windows 3.2 的中文输入时，一般处于半角方式(在标准输入法中是弯月形状)，如