



科大松岗系列丛书

Windows 95

中文版使用手册

林龙震 编著



中国科学技术大学出版社

Windows 95 中文版使用手册

林龙震 编著

中国科学技术大学出版社

安徽省版权局著作权合同登记号:12960013 号

Windows 95 中文版使用手册

林龙震 编著

本书中文繁体字版(原书名为 Windows 95 中文版使用手册)由台湾松岗电脑图书资料股份有限公司出版,1996。本书中文简体字版经台湾松岗电脑图书资料股份有限公司授权由中国科学技术大学出版社出版,1996。任何单位或个人未经出版者书面允许,不得以任何手段复制或抄袭本书内容。

本书是 Windows 95 完整详尽的中文使用手册。书中概述了操作所需的新概念,并介绍了它的各种功能及使用方法,本书叙述详尽,图文并茂,内容系统、全面,是广大 Windows 95 初学者及用户的必备手册。

版权所有,翻印必究。本书封底贴有台湾松岗电脑图书资料股份有限公司防伪标签,无标签者不得销售。

出版发行:中国科学技术大学出版社(安徽省合肥市金寨路 96 号 邮编:230026)

责任编辑:顾书偃

印刷:中国科学技术大学印刷厂

经销:全国新华书店

开本:787×1092 1/16 印张:30.5 字数:723 千字

版次:1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-312-00801-1/TP·141

印数:0001—5000

定价:50.00 元

出 版 说 明

本书原版(中文繁体字版)是由台湾松岗电脑图书资料股份有限公司出版。由于海峡两岸计算机技术术语的译名不一致,因此在出版中文简体字版的时候,对正文中的术语进行了转译。但由于书中的屏幕显示图采用计算机扫描制版的方式,故其中文字仍为繁体字,且专业术语亦未转译过来。为便于读者阅读查对,现将图中有关术语与文中所用译名对照列出如下:

繁体字版术语	简体字版术语	繁体字版术语	简体字版术语
程式集(P)	程 序(P)	装 置	设 备
文 件(D)	文 档(D)	磁 片	软 盘
设 定(S)	设 置(S)	开机片	启动盘
寻 找(F)	查 找(F)	监视器	显示器
说 明(H)	帮 助(H)	数据机	调制解调器
执 行(R)	运 行(R)	印表机	打印机
关 机(U)	关闭系统(U)	埠	端 口
MS-DOS 模式	MS-DOS 方式	主网络	基本网络
档案总管	资源管理器	元 件	组 件
附属应用程式	附 件	资料夹	文件夹
资源回收筒	回收站	档,档案	文 件
收件匣	收件箱	副 本	备 份
公事包	公文包	副档名	扩展名
控制台	控制面板	纯文字	文 本
文档管理	文件管理器	图 示	图 标
保护装置	保护程序	指 标	指 针
工具列	工具栏	指标轨迹	鼠标轨迹
国 别	区 域	秘 诀	提 示
语 系	语 言	捷 径	快捷方式,快捷键
配 置	布 局	样 式	格式,类型
组 态	配 置	字 型	字 体
一 般	通 用	字 码	代 码
工作盘	工作台面	影 像	图 象
最新消息	新内容	花 色	图 案

繁体字版术语	简体字版术语	繁体字版术语	简体字版术语
线上登记	联机登记	底色图案	墙纸
色彩	颜色	移除	删除
色板	颜色数	复原	撤消
作业方式	方案	检视	查看
标示	标记	查询,搜寻	搜索
进阶	高级	取代	替换
内容	属性,特性	变更	更改
工作列	任务栏	贴上	粘贴
功能表	菜单	剪下	剪切
清单	列表	重新整理	刷新
项目	选项	建立	新建
栏位	字段	开新档	新建
讯息方块	消息框	存储	保存
密码	口令	并排	并铺
机码	密钥	重叠	层叠
效能	性能	对齐格线	按列对齐
登记	注册	拉远	缩小
开启	打开	缩到最小	最小化
脱离	退出	放到最大	最大化
(自)订	定制,定义	协助工具	无障碍
分享	共享	精简	小型
参照	引用	缺省	默认
新增	增加,添加	程式	程序

作 者 序

原名称为 Chicago 的 Microsoft Windows 95 终于出版了。

Windows 95, 将有改朝换代的趋势; 也就是说, 当 Windows 95 软件稳定成熟后, DOS 操作系统的时代就要结束了。

过去一直在为 DOS 操作系统著书, 且《DOS 使用手册》系列等书在市场上也一直受到许多读者大力支持; 此刻面临新操作系统软件出版之时, 自当重谢读者长期鼓励。所以, 本书不但将完整的描述操作 Windows 95 所需的新概念, 同时由于 Windows 95 操作系统软件内也包含网络系统功能, 本书将溶入我们熟悉的局域网络系统经验来解释 Windows 95 的网络功能并提供您最佳的网络运行方案。希望这些都能减少您在初学 Windows 95 时所遇到的麻烦, 或提供您一套完整的资料。

1995/10/1

目 录

第 1 章 Windows 95 中文版的安装	1
1-1 前言	1
1-2 安装前的常识	1
1-2-1 软硬件配置	1
1-2-2 安装前的问答	2
1-3 开始安装	3
1-3-1 第一阶段的安装步骤(硬盘中已安装有 Windows 3.x 中文版)	4
1-3-2 第二阶段的安装设置(硬盘中已安装有 Windows 3.x 中文版)	17
1-4 格式化软盘的方法	18
1-5 正确的关机操作	19
1-6 设计选择开机进入方式	19
第 2 章 使用 Windows 95 中文版前的概念	24
2-1 前言	24
2-2 路径与目录规划	25
2-3 在 Windows 95 里操作目录的几种基本方式	28
2-3-1 如何建立目录	28
2-3-2 如何在目录间作转换	29
2-3-3 如何删除目录	30
2-4 Windows 95 的文件名规划	31
2-4-1 Windows 95 的文件名规定	32
2-4-2 Windows 95 的文件名规划建议	32
2-4-3 通配符(Wildcard)的使用规则	33
第 3 章 Windows 95 中文版的窗口操作	35
3-1 前言	35
3-2 Windows 95 的“工作台面”	36
3-2-1 程序(P)	39
3-2-2 文档(D)	40
3-2-3 设置(S)	40

3-2-4 查找(F)	46
3-2-5 帮助(H)	50
3-2-6 运行(R)	50
3-2-7 关闭系统(U)	51
3-3 窗口的操作	52
3-3-1 调整窗口大小的操作	54
3-3-2 移动窗口的操作	55
3-4 工作台面与图标的操作	55
3-4-1 工作台面的操作	56
3-4-2 窗口的操作	60
3-4-3 图标的操作	61
3-4-4 快捷方式	66
3-4-4-1 创建快捷方式	66
3-4-4-2 更名快捷方式	67
3-4-4-3 实际操作	67
3-4-4-4 移动快捷方式	72
3-4-4-5 复制图标	73
3-4-4-6 运行方式	74
3-4-5 工作台面最底下的任务栏操作	74
3-4-5-1 任务栏的位置	75
3-4-5-2 任务栏的区域大小	76
3-4-5-3 任务栏上的弹出式菜单	78
3-4-5-4 任务栏上“开始”钮的弹出式菜单	80
3-4-5-5 任务栏上外部设备的弹出式菜单	81
3-4-5-6 任务栏上输入法的弹出式菜单	81
3-4-5-7 任务栏上日期显示的弹出式菜单	82
第4章 系统设置功能	83
4-1 前言	83
4-2 在电脑里增加某一外部硬件时,请点取“控制面板”窗口里的 “添加新硬件”图标	85
4-3 要在 Windows 95 里设置系统的日期与时间,请点取“控制面板”窗口里的 “日期/时期”图标	92
4-4 换新打印机后要增加打印机驱动程序,请点取“控制面板”窗口 里的“打印机”图标	94
4-5 安装新鼠标后,请即点取“控制面板”窗口里的“鼠标”图标	100
4-6 要进行区域设置,请点取“控制面板”窗口里的“区域设置”图标	104
4-7 键盘可以设置的有什么,请点取“控制面板”窗口里的	

“键盘”图标,可能会有意外的收获	108
4-8 为了某些应用软件的特殊效果,需要改变屏幕的分辨率与色彩数时, 请点取“控制面板”窗口里的“显示器”图标	111
4-9 安装或查看用于屏幕显示或实际打印的字体,请点取“控制面板” 窗口里的“字体”图标	119
4-10 在 Windows 95 里,开关某一对象或进出 Windows 95 时,所发出的声音能 设置吗? 可以,请点取“控制面板”窗口里的“声音”图标	126
4-11 要修改或分配密码,请点取“控制面板”窗口里的“口令”图标	130
4-12 要新增或删除应用软件时,请点取“控制面板”窗口里的 “添加/删除程序”图标	133
4-13 点取“控制面板”窗口里的“系统”图标时,可用来查看或设置有关 系统方面的信息	137
4-14 “控制面板”窗口里的“无障碍选项”图标有何作用? 它包含许多满足用户特殊需要的功能	144
4-15 当用的是笔记本型电脑时,如何在 Windows 95 里设置 PCMCIA 接口? 请在“控制面板”窗口里点取“PC Card (PCMCIA)”图标来执行	153
第 5 章 我的电脑	156
5-1 前言	156
5-2 设置各种显示方式的“查看(V)”下拉式菜单	156
5-2-1 控制“我的电脑”窗口中,工具栏或状态栏的显示与否选项	157
5-2-2 控制“我的电脑”窗口中,内容的显示方式选项	158
5-2-3 控制“我的电脑”窗口中,内容的排序方式选项	160
5-2-4 在“我的电脑”窗口中,设置有关控制选项	160
5-3 设置有关文件的“文件(F)”下拉式菜单	165
5-4 “编辑(E)”下拉式菜单	170
第 6 章 我的公文包	177
6-1 前言	177
6-2 打开“我的公文包”图标	177
6-3 布置“我的公文包”内容	178
6-4 在“我的公文包”窗口中调出工作文件来修改	181
6-5 更新所做的修改	182
6-6 不再对某一文件做更新操作	183
6-7 删除“我的公文包”窗口内的工作文件项目	183
6-8 希望将“我的公文包”窗口内的工作文件拷贝或传送到其它地方	184

第 7 章 回收站	190
7-1 前言	190
7-2 制作测试环境	190
7-3 进入“回收站”图标的世界	193
7-4 操作原理说明	196
7-5 “回收站”的属性设置	197
7-6 选项功能补充	199
第 8 章 Windows 95 的资源管理器	200
8-1 前言	200
8-2 进入资源管理器	200
8-3 基本操作	201
8-4 “新建(W)”选项	202
8-5 “工具(T)”下拉式菜单	207
第 9 章 Windows 95 里的多媒体功能	210
9-1 前言	210
9-2 在 Windows 95 里提供设备驱动程序的多媒体厂牌	210
9-3 多媒体设备在 Windows 95 里的设置事项	212
9-4 在 Windows 95 里有关多媒体的功能项	219
9-4-1 音量控制	220
9-4-2 媒体播放机	220
9-4-3 录音机	225
第 10 章 Windows 95 的中文输入功能	229
10-1 Windows 95 中的汉字输入法简介	229
10-2 中文输入法的选用	230
10-3 中文输入的屏幕显示	232
10-4 中文输入法的添加和删除	235
10-5 如何使用 Windows 95 的中文造字系统	237
10-5-1 先定义用户字符	238
10-5-2 开始“画字”	239
10-5-3 有关文件存储与删除的处理	243
10-5-4 编辑的省时、省力技巧	244
10-5-5 “造字程序”窗口的盘面外观设置	247
10-6 通用输入法编辑工具	248
10-6-1 安装通用输入法编辑工具	248

10-6-2 执行通用输入法编辑工具	248
10-6-3 主要对照表范例	249
第 11 章 Windows 95 的局域网络联机功能	251
11-1 前言	251
11-2 由 INTERLNK 与 INTERSVR 两程序所组成的简易网络	251
11-2-1 服务器与客户机	252
11-2-2 联网方式	253
11-2-3 INTERSVR 操作方式	255
11-2-4 INTERLNK 操作方式	256
11-2-5 注意事项	257
11-2-6 执行“开始”菜单内的“直接电缆连接”选项	257
11-2-6-1 确定目前正在操作的电脑为服务器电脑	258
11-2-6-2 确定目前正在操作的电脑为客户机电脑	263
11-3 从 Windows 95 工作站里联接 Novell 的 NetWare 网络	265
11-3-1 在 Windows 95 工作站上使用“即插即用”的网卡来连接 NetWare	265
11-3-2 在 Windows 95 工作站上使用非“即插即用”的网卡来连接 NetWare	275
第 12 章 Windows 95 的文字处理程序——写字板	280
12-1 前言	280
12-2 “文件(F)”下拉式菜单	281
12-3 “编辑(E)”下拉式菜单	286
12-4 “查看(V)”下拉式菜单	293
12-5 “插入(I)”下拉式菜单	294
12-6 “格式(O)”下拉式菜单	296
12-7 操作功能补充	299
第 13 章 Windows 95 的国际互连网络系统功能	301
13-1 前言	301
13-2 国际互连网络	301
13-3 上 Internet 的准备工作	301
13-3-1 联网方式	302
13-3-2 调制解调器是我们在 Windows 95 中上互连网络的必需品;执行调制 解调器设置时,请点取“控制面板”窗口里的“调制解调器”图标	304
13-3-3 Internet 地址设置规则	307
13-4 Windows 95 里的 Internet 世界	308

13-4-1 在 MSN 上能做什么?	308
13-4-2 MSN 的运行方式	308
13-4-2-1 运行方式	309
13-4-2-2 使用帐户码与密码	309
13-4-2-3 在 MSN 上聊天	309
13-4-2-4 MSN 的电子布告栏	310
13-4-2-5 MSN 的电子邮件	310
13-4-2-6 MSN 的 Internet 功能	310
13-5 开始执行 MSN 来登记合法使用权	311
13-6 Gopher 系统	317
13-7 WWW 系统	317
第 14 章 Windows 95 的传真功能	319
14-1 前言	319
14-2 编写新的传真文件	319
14-3 封面编辑器	331
14-3-1 制作初步	331
14-3-2 一般功能概述	334
14-3-3 英文的“急件”传真封面中文化	341
14-3-4 控制窗口画面上的工具栏显示与否	342
14-3-5 在封面文件中加入其它特殊对象	342
14-3-6 打印验证制作后或修改后的封面文件	344
14-4 申请传真	346
第 15 章 Windows 95 的系统工具功能	350
15-1 前言	350
15-2 磁盘扫描程序—SCANDISK	351
15-3 磁盘碎片整理程序—Defrag	354
15-4 磁盘容量倍增程序—DoubleSpace	357
15-4-1 容量倍增的原理	357
15-4-2 硬盘容量倍增功能操作	357
15-4-3 变更压缩比与容量空间	361
15-4-4 Mount 与 Unmount 的概念	363
15-4-5 解压缩的实际操作	366
15-4-6 软盘的容量倍增	368
15-4-7 磁盘容量倍增的维护	369
15-5 磁盘备份程序—Backup	369
15-5-1 实际操作	369

15-5-2	预备工作	371
15-5-3	备份实际操作	377
15-5-4	恢复备份数据的实际操作	381
15-5-5	比较备份数据的实际操作	383
15-5-6	补遗	384
15-5-6-1	“工具(T)”下拉式菜单	385
15-5-6-2	“文件(F)”下拉式菜单	386
15-5-7	评述	389
第 16 章	Windows 95 的 Microsoft Exchange 功能	390
16-1	前言	390
16-2	基本的硬件需求	390
16-3	安装	390
16-4	关于 Microsoft Exchange 的一些预先设置	391
16-4-1	建立 Microsoft 电子邮局	391
16-4-2	设置 Microsoft Exchange	394
16-5	执行 Microsoft Exchange	404
16-5-1	用 Microsoft Exchange 传送邮件	406
16-5-2	将某一文件、邮件或对象插入于一邮件中	407
16-5-3	编辑邮件时所需要的操作	409
16-5-4	查看、回覆与转寄邮件	410
16-5-5	将收到的附件存储在邮件中	411
16-5-6	设置邮件排序	412
16-5-7	新增或删除“收送件活动状态显示区”窗口中的字段	412
16-6	如何操作远端邮件	413
16-6-1	前言	413
16-6-2	执行远端邮件存取前的准备工作	413
16-6-3	设置远端邮件的配置选项	415
16-6-4	自远端收送邮件	416
16-6-5	使用笔记本型电脑来执行远端邮件功能	416
16-7	设计自己喜欢的工具栏	417
16-8	Microsoft Exchange 的选项功能	417
16-9	Microsoft Mail 工具	421
16-10	Microsoft Fax 工具	424
附录 A	用于 Windows 95 里的 DOS 命令	428
A-1	前言	428
A-1-1	如何执行 MS-DOS 方式功能?	428

A-1-2 注意事项	436
A-2 用于 Windows 95 里的 MS-DOS 公用程序命令	438
A-2-1 Windows 95 的 DOS 命令变化	438
A-2-2 Windows 95 里新增的 DOS 命令	439
A-3 用于 CONFIG.SYS 文件中的 MS-DOS 配置文件命令详述	443
A-4 用于 CONFIG.SYS 文件中的 MS-DOS 设备驱动程序详述	456

第 1 章 Windows 95 中文版的安装

1-1 前言

中文版 Windows 95 操作系统软件安装软盘有光盘与软盘两种。当然光盘因其容量大,所以数量少,如果电脑配备有只读光盘驱动器,就应该用光盘来安装。软盘的适用性较大,它总共有 19 片软盘,其中:

- 若硬盘里还未安装有 Windows 3.x 版,需要用到的安装起动盘 1 片。
- 标注软盘 1—软盘 18 的系统安装盘。

1-2 安装前的常识

请先别着急安装,操作系统软件的安装是应该慎重的。多了解本节所述系统上的必要知识,会有好处。

1-2-1 软硬件配置

在安装 Windows 95 中文版时,必须先确定系统至少已有以下的配置,才能着手进行安装:

- Windows 95 版本:中文版
- 主机机种: Intel 386DX、486 或 Pentium 等以上机种或其兼容机种。
- 内存:至少 6M Byte(建议 8M Byte 以上尤佳)。
- 硬盘空间:Windows 本身的系统文件至少需要 55M Byte 以上的硬盘空间。
- 指向设备:双键或三键鼠标。
- 驱动设备:软盘驱动器或只读光盘驱动器(或可读写式光盘驱动器)。
- 多媒体设备:声卡(可选)
- 多媒体设备:MPEG 卡(即图象压缩卡,可选)
- 通讯设备:传真/调制解调器(可选)

1-2-2 安装前的问答

问题 1: 安装 Windows 95 中文版时,如果在检查硬件时发生了无法继续安装的情况,怎么处理?

答: 可能的解决方案是:

1. 请将电脑关机,再重新开机并执行安装程序一次;这次请选择安全模式;这样,安装程序将会跳过发生问题的地方,继续完成未安装部分的工作。不过,若真的是硬件有故障点,即使安装完成,也无法保证无问题。
2. 可能是有某些硬件无法顺利的通过 Windows 95 中文版的安装程序,请检查硬件,尤其是主机板、及外设卡、硬盘与 BIOS 设置等。请确定完全无误后再重新安装。

问题 2: 我现在的硬盘里已有 Windows 3. x 版软件,可以在 Windows 3. x 版里安装 Windows 95 吗?

答: 可以的,可以升级方式来安装。请参考 1-3 节。

问题 3: 我现在的硬盘里已有 Windows 3. x 版软件,可以不使用升级方式来安装 Windows 95 中文版,而又能使用已安装的 Windows 3. x 版内的应用软件吗?

答: 不行!一定要以升级方式来进行,才能在 Windows 95 中文版安装后还可以使用原先安装的 Windows 3. x 版内的应用软件。

问题 4: 请问,我在安装 Windows 95 中文版时,安装程序告诉我:我的硬盘有问题,要我使用 SCANDISK 程序来检查硬盘;可是我执行了 SCANDISK 程序后,又说没问题;那么,我可以再执行 Windows 95 中文版的安装程序吗?

答: 可能的解决方案是:

1. 您的硬盘可能有逻辑性的损坏,请再执行一次安装程序;如果此问题仍然存在,则请将重要资料复制出来,再重新以 DOS 的 FORMAT 命令来格式化您的硬盘、再将复制资料输入,或许可以解决此问题。
2. 请以:
SETUP/IS
命令来执行安装程序。

问题 5: 我电脑的硬盘驱动器已经做过 DOS 的磁盘容量倍增功能(即磁盘压缩功能),这样能顺利安装 Windows 95 中文版软件吗?

答: 不能,必须先将硬盘恢复至原先未压缩前的状态,才能顺利安装 Windows 95 软件。

问题 6: 电脑内存的质量与速度会影响 Windows 95 软件的安装吗?

答: 是的。请尽量使用:

1. 同一牌号规格的内存条。(尤其是不要将一排 9 片芯片的内存条与一排 3 片芯片的内存条混用)
2. 同一速度的内存条。

问题 7: 当我在安装 Windows 95 中文版时,出现了有病毒入侵或有某防毒软件正在执行的消息,但是事实上却没有,何故?

答: 是的,可能是电脑的 CMOS 里附有病毒检测程序,而您又启动了这类功能;要顺利安装,请关闭此记录于 CMOS 里的病毒检测功能,才能顺利安装 Windows 95。

问题 8: 电脑里外设卡的硬件设置也会影响 Windows 95 中文版软件的安装吗?

答: 是的。请尽量不要使外设卡间的硬件中断(IRQ)地址相冲突。因此,必须要在安装时先行避开比较好,尤其是声卡、网卡、显示卡与 M I/O 卡等。

问题 9: 在安装前还有何忠告吗?

答: 是的,如果:

1. 硬盘驱动器里已经有 DOS 或 Windows 3.x 版,请勿在 AUTOEXEC.BAT 文件内执行:
DOS 的 APPEND 程序
2. 硬盘驱动器里尚未有 Windows 3.x 版,而需要使用那片安装起动盘时,则请先将根目录上文件名为 DBLSPACE 的文件都删除掉,才能顺利安装。但是,请注意:这些文件名为 DBLSPACE 的文件有些可能是隐含文件,必须使用 ATTRIB 命令来让它们可见,再使用 DEL 命令来删除或使用像 PCTOOLS 这类程序来删除。

1-3 开始安装

首先,如下所示的安装流程图将会让您很快了解 Windows 95 中文版软件的安装步骤: