



WANGLUO QIAO MANYOU

# 网络巧漫游

电脑技巧  
即学即用丛书

彭红艳 编著  
广西教育出版社

电脑技巧即学即用丛书

# 网络巧漫游

彭红艳 编著

广西教育出版社

电脑技巧即学即用丛书

## 网络巧漫游

彭红艳 编著

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路8号

邮政编码:530022 电话:5850219

本社网址 <http://www.gep.com.cn>

读者电子信箱 [master@gep.com.cn](mailto:master@gep.com.cn)

全国新华书店经销 广西地质印刷厂印刷

★

开本 880×1230 1/64 1.625印张 58千字

1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-5435-2878-9/G·2175 定价:4.50元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换

## 出版说明

在使用 Word 编写和处理文件时，你希望利用其中的技巧来丰富版面、迅速达到目的的要求吗？你是一位非计算机专业人员，你希望像专业人士一样能熟练地安装和维护计算机吗？你正准备或者已经上网，你希望加快上网速度、更快捷地获取网上信息吗？你想管理好自己的电子邮件吗？长途电话、越洋电话费用很昂贵，你希望使用 IP 电话以便更加省时、省钱吗？制作电脑动画和电子相册真是那么简单吗……如果拥有《电脑技巧即学即用》丛书，你会发现答案是肯定的。

《电脑技巧即学即用》丛书以实践为主，针对读者在使用电脑时碰到的典型问题，提供详细的解决步骤和实现技巧。本丛书篇幅短小，图文并茂，实例典型，读后即有收获，是一套广大电脑使用者不可不看的电脑书。

由于本丛书的编写人员在电脑应用方面积累了丰富的实践经验，因此本丛书具有相当强的实用性。另外，丛书采用大 64 开的装帧设计，便于广大读者随身携带阅读。这套丛书将不断滚动出版，希望广大读者给予有力的支持，并提出宝贵意见。

# 目 录

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第一章 如何联网 .....                   | ( 1 ) |
| 1. 拨号上网.....                     | ( 1 ) |
| 2. 如何连接调制解调器.....                | ( 1 ) |
| 3. 如何安装调制解调器软件 .....             | ( 2 ) |
| 4. 如何设置调制解调器参数 .....             | ( 6 ) |
| 5. 如何安装拨号网络适配器 .....             | ( 8 ) |
| 6. 如何安装拨号网络 TCP/IP 协议.....       | ( 9 ) |
| 7. 如何建立拨号网络连接.....               | (10)  |
| 8. 如何拨号上网.....                   | (12)  |
| 9. 如何通过局域网上网.....                | (13)  |
| 10. 如何安装网卡(网络适配器)<br>驱动程序 .....  | (13)  |
| 11. 如何安装、设置网卡的 TCP/IP 协议.....    | (15)  |
| 12. 如何获取自己在网上的 IP 地址.....        | (20)  |
| 第二章 巧用 Netscape 软件漫游<br>因特网..... | (21)  |
| 1. 如何安装 Netscape .....           | (21)  |
| 2. 如何启动 Netscape 导航器.....        | (27)  |
| 3. 认识 Netscape 导航器窗口.....        | (27)  |
| 4. 认识菜单条.....                    | (28)  |
| 5. 认识导航工具条.....                  | (36)  |
| 6. 认识地址工具条和个人工具条.....            | (37)  |

7. 认识页面显示区、状态条及滚动条 .....(38)
8. 如何设置起始页 .....(39)
9. 如何加快浏览速度 .....(41)
10. 如何添加、制作书签 .....(43)
11. 如何编辑、整理书签 .....(45)
12. 如何使用书签、页面链接和页面  
代理图标创建快捷方式 .....(47)
13. 如何重新访问最近浏览过的 Web 页 .....(48)
14. 如何改变文字颜色和背景 .....(49)
15. 如何改变文字字体及字号 .....(51)
16. 如何保存当前页面 .....(52)
17. 如何保存图像文件 .....(53)
18. 如何下载文件 .....(54)

### 第三章 巧用 Internet Explorer

#### 软件漫游因特网 .....(57)

1. 如何安装 Internet Explorer .....(57)
2. 如何调整 Internet Explorer  
的设置 .....(61)
3. 熟悉 Internet Explorer 导航  
器窗口 .....(65)
4. 如何巧用地址栏 .....(67)
5. 如何设置起始页 .....(68)
6. 轻松快捷地浏览 Web .....(70)
7. 如何同时打开多个窗口 .....(70)
8. 如何重新访问最近查看过的 Web 页 .....(71)
9. 如何设置网页的保留天数 .....(73)
10. 如何选择字体 .....(73)

|   |             |
|---|-------------|
| 11. 如何保存 Web 页面的信息.....                   | (74)        |
| 12. 如何将美丽的图片设置为墙纸.....                    | (77)        |
| 13. 如何设置浏览内容审查功能.....                     | (78)        |
| 14. 如何离线浏览网页.....                         | (79)        |
| 15. 如何建立快速链接.....                         | (79)        |
| 16. 如何使用 Internet Explorer 的<br>搜索功能..... | (80)        |
| 17. 如何打印 Web 页面.....                      | (80)        |
| <b>第四章 信息查询.....</b>                      | <b>(82)</b> |
| 1. 直接查询.....                              | (82)        |
| 2. 网络漫游.....                              | (83)        |
| 3. 如何与好朋友分享网上的信息.....                     | (85)        |
| 4. 如何高效利用免费的 Web 存储空间.....                | (85)        |
| 5. 搜索工具如何工作.....                          | (86)        |
| 6. Yahoo! 中文.....                         | (86)        |
| 7. 如何组织网上搜索的结果.....                       | (88)        |
| 8. 搜狐.....                                | (89)        |



# 第一章 如何联网

联网一般要完成以下任务：

1. 通信设备的硬件安装。
2. 通信设备驱动程序的安装与设置。
3. 网络通信协议的安装和设置。

## 1. 拨号上网

拨号上网需要购买一个调制解调器，拨号上网前需要完成六个任务：

- (1) 连接调制解调器。
- (2) 安装调制解调器软件。
- (3) 设置调制解调器参数。
- (4) 安装拨号网络适配器。
- (5) 安装 TCP/IP 协议。
- (6) 建立拨号网络连接。

## 2. 如何连接调制解调器

**具体步骤：**

- (1) 仔细研究调制解调器与电脑的连接图（图 1-1）。
- (2) 将电话线从电话上拆下来，插入调制解调器的背后标有 Line 的插座里。
- (3) 将调制解调器随包所附的一根电话线，分别接在调制解调器的 Phone 插座及电话上。



(4) 用调制解调器随包所附的数据线将电脑和调制解调器接上。

(5) 连接好后拿起电话话筒，试一试能否通话（调制解调器电源可以不打开），如果可以通话则说明连接没有问题。




图 1-1

### 3. 如何安装调制解调器软件

我们以在 Windows 95 下安装 Hayes 外置式调制解调器软件为例说明安装过程。



图 1-2

具体步骤：

(1) 打开调制解调器电源开关。

(2) 进入 Windows 95 后,单击(指单击鼠标器左键,全文同)命令序列:“开始/设置/控制面板”以打开控制面板,如图 1-2 所示。

(3) 双击(指双击鼠标器左键,全文同)图 1-2 的调制解调器图标,就会出现如图 1-3 所示的对话框。




图 1-3

(4) 单击“添加”按钮,出现如图 1-4 所示的对话框。




图 1-4

(5) 单击“下一步”按钮，出现如图 1-5 所示的对话框。




图 1-5

(6) 几分钟后，出现如图 1-6 所示的对话框。




图 1-6

(7) 单击“下一步”按钮，出现如图 1-7 所示的对话框。

(8) 单击“完成”按钮，结束调制解调器软件的安装。




图 1-7

至此, 在 Windows 95 下已安装好了调制解调器软件。我们可通过查看调制解调器属性, 看到如图 1-8 所示的对话框, 它表示调制解调器安装成功。




图 1-8

**说明:** 在第(4)步的时候, 也可选中“不检测调制解调器, 而从列表中选择”复选框后, 单击“下一步”按钮, 再选择“从磁盘安装”按钮, 在选定的驱动器中, 插入调制解调器的“安装盘”, 单击“确定”按

钮,然后选择厂商、型号,即可完成调制解调器的安装。

## 4. 如何设置调制解调器参数

在安装好调制解调器软件后,我们会回到如图 1-9 所示的对话框。




图 1-9

### 具体步骤:

(1) 单击“拨号属性”按钮,出现如图 1-10 所示的对话框。

(2) 在“拨号地点”栏可填上因特网服务提供商名称,如“广西教育出版社”,在“区号”栏填上因特网服务提供商联网电话的区号,如“0771”,在“国家/地区”栏选择“中国”。

(3) 设置拨号方式。如果与调制解调器连接的是电话分机,拨外线添加的“0”后一定要至少加一个逗

号，其作用是让调制解调器在拨“0”后等待一秒钟。




图 1-10

(4) 在图 1-9 中单击“属性”按钮，然后单击“连接”选项，出现如图 1-11 所示的对话框（建议接受全部默认值）。




图 1-11

(5) 单击“确定”按钮，完成调制解调器属性参数设置。



## 5. 如何安装拨号网络适配器

具体步骤：

(1) 在 Windows 95 桌面上单击“开始/设置/控制面板”将看到如图 1-12 所示的窗口。



图 1-12

(2) 双击“网络”图标后，将看到如图 1-13 所示的对话框。




图 1-13



(3) 在图 1-13 中单击“添加”按钮，将看到如图 1-14 所示的对话框。




图 1-14

(4) 在图 1-14 的对话框中选中“适配器”组件，然后单击“添加”按钮，这时出现如图 1-15 所示的对话框。




图 1-15

(5) 在“厂商”窗口中选中“Microsoft”，在“网络适配器”窗口中选择“拨号网络适配器”，在光驱中放入 Windows 95 安装盘，然后单击“确定”按钮，完成拨号网络适配器的安装。

## 6. 如何安装拨号网络 TCP/IP 协议

具体步骤：

(1) 在图 1-14 中，选中“协议”组件，然后单击“添加”按钮，出现如图 1-16 所示对话框。

(2) 在光驱中放入 Windows 95 安装盘。

(3) 在图 1-16 中，“厂商”选择“Microsoft”，然后再选择“TCP/IP”网络协议组件，最后单击“确定”按钮，完成 TCP/IP 协议的安装。




图 1-16

**说明：**安装完后必须重新启动电脑才能使新的设置生效。

## 7. 如何建立拨号网络连接

**具体步骤：**

(1) 双击“我的电脑/拨号网络/新建连接”，出现如图 1-17 所示的对话框。

(2) 在图 1-17 的对话框中，输入对方计算机的名称，如“GXNUNET”，并选定调制解调器，单击“下一步”按钮，出现如图 1-18 所示的对话框。