


中文Windows 95

使用手册



东月
编著



学苑出版社

中文 Windows 95 使用手册

东 月 编
燕卫华 审校

学苑出版社

内 容 简 介

Windows 95 相对于迄今为止的其他任何操作系统来说,使用起来更加容易、更加有趣。Windows 95 中文版与 Windows 3.2 中文版相比具有更加完美的中文特色,可支持多达 20900 多个汉字的大字符集,并带有宋体、黑体、仿宋体和楷体 4 种汉字字库。本书就是你学习 Windows 95 及其中文版的起跑线。本书从基础开始,介绍如何在 Windows 95 的桌面上工作,如何采取减少困惑和失误的措施。本书的章节集中于专门主题,比如说如何操作 Windows 95 的窗口,如何管理计算机上的文件和文件夹,如何管理和优化系统以及如何使用多媒体特性等等。

本书适合于各层次的读者,也可作为各类培训班的教材。

需要本书的读者,请与北京海淀 8721 信箱书刊部联系,邮政编码:100080,电话:2562329。

中文 Windows 95 使用手册

编 著:东 月
审 校:燕卫华
责任编辑:汪亚文
出版发行:学苑出版社 邮政编码:100036
社 址:北京市海淀区万寿路西街 11 号
印 刷:双青印刷厂
开 本:787×1092 1/16
印 张:22 字 数:507 千字
印 数:1~5000 册
版 次:1996 年 4 月北京第 1 版第 1 次
ISBN 7-5077-1050-5/TP·49
定 价:30.00 元

学苑版图书印、装错误可随时退换

前言

Windows 现在是在世界上最广泛地得到接受和支持的计算机操作环境。这意味着只要您接触 PC 机,您就会与运行着 Windows 的信息系统、管理系统或者产品系统狭路相逢。知道如何使用 Windows,实际上成了本世纪末 PC 机用户所必需的。在我国,计算机也在迅速应用于各个领域,变得与电话一样普及。也许你未来的工作保障就取决于是否懂得如何高效地使用 Windows。

Windows 95 会让你用以往不可思议的方式来使用计算机。你可以运行程序,完成工作,同时又乐在其中。借助新的多媒体特性,你可以创建、耳闻和目睹带有声音和影像的多媒体产品。你可以在网络中与别人进行通信和实时交互对话,甚至还可以把声音信息或影像剪辑放到电子邮件中,并把它们发送给局域网或全球网络的某个人。

大多数学科的基础知识都比较枯燥。而我敢担保,学习使用 Windows 95 将是一件乐事,它相对于迄今为止的其他任何操作系统来说,使用起来更加容易、更加有趣。同时它值得我们投入时间去学习怎样使用它。学习 Windows 95 本身就相当于学习运行任何 Windows 95 应用程序的基础。请记住本书就是你的起跑线,你不必阅读书上的每一页,但应该浏览每一章节。

这本书从基础开始,学习如何在 Windows 95 的桌面上工作,如何采取减少困惑和失误的措施。本书的章节集中于专门主题,比如说如何操作 Windows 95 的窗口,如何管理计算机上的文件和文件夹,如何管理和优化系统以及如何使用多媒体特性等等。下面是本书各章的纲要:

本书第一章从 Windows 95 的安装和启动开始,讨论需要普及的基础。如果你已经熟悉 Windows,那么只要浏览本部分,去发现一些有意思的提示和技术,你会温故而知新的。

第二章中有关 Windows 95 窗口操作、程序管理等知识也是众人必知的材料。

通过第三章你将了解 Windows 95 的文件系统,学会如何浏览计算机中的文件系统,如何对文件进行复制、搬移、重新命名和删除等。

如何管好、用好你的电脑是第四章的主要内容。如果你对保护系统中的数据、管理磁盘存储设备以及优化 Windows 95 的性能感兴趣的话,就请阅读这一章。

通过第五章的学习,将充分发挥你的个人才智,根据自己的情趣,更改 Windows 95 的设置,组织适合于你的工作环境。

第六章的中文输入是 Windows 95 中文版中独具的特色。与早先推出的 Windows 3.2

中文版相比,Windows 95 中文版可支持多达 20900 多个汉字的大字符集,并带有宋体、黑体、仿宋体和楷体 4 种汉字字库。而前者只支持原有的 6763 个汉字。在中文处理上 Windows 95 中文版更加完美。本章还介绍使用“书写板”来进行文字处理。

在第七章中将讲述 Windows 95 组件及应用程序的安装,如何使用画图、计算器和电话拨号程序。如果你不需要使用这些程序,就先跳过这一章好了,但学习这些程序,可帮助

你学习运行任何 Windows 应用程序。

第八章你不能不读,即使目前你的电脑还不具备多媒体功能,但当你知道在 Windows 95 下创建和演播的音像、动画是多么容易时,你准会大吃一惊。不仅可以在工作的同时播放音乐 CD,还可以轻而易举地把声音和影像放到文档和电子邮件中,并送给朋友或者同事。

如果你有一台随身携带的笔记本电脑,那就一定阅读第九章。Windows 95 的拨号网络和直接电缆连接功能将使你的工作变得更加便利。

如果你的计算机连在一个计算机网络上,打算连上在线服务和 Internet 网,或准备对 Microsoft Network 进行访问,有关网络与通信的内容在第十章中予以介绍。

目 录

第 1 章 中文 Windows 95 基础

1-1 中文 Windows 95 的安装与启动	(1)
1-1-1 安装中文 Windows 95	(1)
1-1-2 启动中文 Windows 95	(7)
1-2 中文 Windows 95 概览	(9)
1-2-1 从“开始”菜单开始	(9)
1-2-2 从“开始”菜单退出	(13)
1-2-3 桌面上的 Windows 95 组件	(14)
1-2-4 用“开始”菜单运行程序	(18)
1-3 Windows 95 的基本概念	(29)
1-3-1 鼠标与键盘	(29)
1-3-2 图标和对象	(31)
1-3-3 文件与文件夹	(33)
1-4 获取中文 Windows 95 的帮助信息	(34)
1-4-1 联机帮助	(34)
1-4-2 显示与对话框有关的帮助信息	(38)

第 2 章 中文 Windows 95 操作

2-1 Windows 95 的窗口	(40)
2-1-1 Windows 95 窗口的组成	(40)
2-1-2 Windows 95 窗口的操作	(45)
2-2 Windows 95 程序的管理	(51)
2-2-1 Windows 95 的程序管理器	(51)
2-2-2 程序管理器窗口中的菜单	(52)
2-2-3 对群组窗口的一般操作	(56)
2-2-4 程序的启动与切换	(58)
2-3 初始画面的优化	(60)
2-3-1 改变任务栏	(60)
2-3-2 改变初始菜单的内容	(61)
2-3-3 改变初始画面的内容	(64)
2-4 在 MS-DOS 方式下运行应用程序	(67)
2-4-1 进入 MS-DOS 方式	(67)
2-4-2 改变 MS-DOS 应用软件运行环境	(72)

2-4-3 与 Windows 下的其它应用程序间的信息交换	(77)
2-4-4 中文 DOS 方式	(79)

第 3 章 “资源管理器”与文件管理

3-1 资源管理器的使用	(80)
3-1-1 打开“资源管理器”	(80)
3-1-2 “资源管理器”窗口	(81)
3-1-3 选择文件或文件夹	(82)
3-1-4 更改磁盘驱动器或文件夹	(84)
3-1-5 展开及隐藏文件夹分支	(84)
3-1-6 建立新的文件夹	(85)
3-1-7 调整显示环境	(87)
3-1-8 改变对象的显示形态	(91)
3-2 文件夹和文件的查找	(92)
3-2-1 查找文件	(92)
3-2-2 按位置和文件名查找	(93)
3-2-3 按修改日期查找	(94)
3-2-4 高级查找	(95)
3-2-5 指定查找结果的显示形态	(96)
3-2-6 对查找结果的操作	(96)
3-3 文件与文件夹的管理	(97)
3-3-1 移动复制文件	(97)
3-3-2 更改文件或文件夹名字	(101)
3-3-3 删除文件或文件夹	(103)
3-4 “文件管理器”使用	(104)
3-4-1 启动“文件管理器”	(104)
3-4-2 “文件管理器”的使用	(104)

第 4 章 “我的电脑”与系统优化

4-1 “我的电脑”与磁盘管理	(114)
4-1-1 “我的电脑”及属性	(114)
4-1-2 格式化磁盘	(118)
4-1-3 复制磁盘	(119)
4-1-4 添加新硬件	(120)
4-2 “系统工具”的使用	(123)
4-2-1 “系统工具”概述	(123)
4-2-2 增加磁盘容量	(124)
4-2-3 检测并修复磁盘错误	(128)
4-2-4 提高硬盘访问速度	(131)
4-3 数据备份与备份工具	(133)

4-3-1 数据备份概述	(134)
4-3-2 备份工具的使用	(135)
4-4 系统优化和排错	(145)
4-4-1 系统性能优化	(145)
4-4-2 设置性能选项	(146)

第 5 章 更改中文 Windows 95 设置

5-1 更改 Windows 95 的外观	(150)
5-1-1 Windows 95 的外观	(150)
5-1-2 设置桌面外观	(150)
5-1-3 设置桌面背景	(154)
5-1-4 屏幕保护程序	(156)
5-1-5 更改屏幕分辨率	(160)
5-2 鼠标器、键盘和辅助特性	(161)
5-2-1 “鼠标器”的设置	(161)
5-2-2 “键盘”的设置	(163)
5-2-3 设置 Windows 的辅助选项	(164)
5-2-4 使用声音	(166)
5-2-5 为多个用户设置 Windows	(168)
5-3 区域及日期/时间的设置	(169)
5-3-1 国别参数设定	(169)
5-3-2 设置系统日期和时间	(175)
5-4 打印机及字体设置	(177)
5-4-1 “打印机”概述	(177)
5-4-2 打印机	(177)
5-4-3 打印管理	(183)
5-4-4 字体	(185)

第 6 章 中文输入及文字处理

6-1 中文输入法的设置	(189)
6-1-1 中文输入法的安装	(189)
6-1-2 安装 Windows 3. X 输入法	(192)
6-1-3 输入法生成器	(193)
6-2 如何输入中文	(195)
6-2-1 中文 Windows 95 输入法的使用	(195)
6-2-2 输入法特性设置	(198)
6-2-3 手工造词	(199)
6-3 写字板(WordPad)的使用	(201)
6-3-1 “写字板”概述	(201)
6-3-2 关于“写字板”软件窗口的说明	(202)

6-3-3	调整写字板的工作环境	(202)
6-3-4	建立文档	(205)
6-3-5	在文档中插入日期或时间	(206)
6-3-6	打开文档	(207)
6-3-7	将文档存盘	(208)
6-3-8	简单的编辑功能	(210)
6-3-9	查找并替换文本	(211)
6-3-10	设置字体格式	(213)
6-3-11	设置段落格式	(216)
6-3-12	为段落加项目符号	(219)
6-3-13	打印文档	(219)
6-4	在“写字板”中引用其它应用软件的信息	(222)
6-4-1	在文档中嵌入对象	(222)
6-4-2	链接	(228)

第 7 章 Windows 95 组件的使用

7-1	Windows 95 应用程序管理	(232)
7-1-1	安装和删除 Windows 组件	(232)
7-1-2	安装和删除应用程序	(233)
7-2	“画图”软件的使用	(234)
7-2-1	使用“画图”工具	(234)
7-2-2	“画图”软件的编辑功能	(249)
7-3	电话拨号程序	(256)
7-3-1	“电话拨号程序”的使用	(256)
7-3-2	“电话拨号程序”的设置	(258)
7-4	计算器	(259)
7-4-1	标准型计算器	(259)
7-4-2	科学型计算器	(260)

第 8 章 多媒体附件与游戏

8-1	Windows 95 中的多媒体	(264)
8-1-1	多媒体和 Windows 95	(264)
8-1-2	媒体类型的标准	(266)
8-1-3	关于多媒体的更多内容	(268)
8-1-4	改变多媒体设置	(272)
8-2	媒体播放机及 CD 播放器	(279)
8-2-1	媒体播放器	(279)
8-2-2	CD 播放器	(282)
8-3	录音机及音量控制	(284)
8-3-1	录音机	(284)

8-3-2 控制音量	(289)
8-4 Windows 95 游戏	(290)
8-4-1 纸牌	(290)
8-4-2 空档接龙	(293)
8-4-3 扫雷	(295)
8-4-4 红心大战	(296)

第 9 章 双机互连与通信工具

9-1 通信端口与调制解调器安装	(299)
9-1-1 安装调制解调器	(299)
9-1-2 设置调制解调器属性	(300)
9-2 拨号网络的连接	(302)
9-2-1 拨号网络的连接方法	(303)
9-2-2 创建“拨出”连接	(303)
9-2-3 作远程连接	(306)
9-3 把超级终端用于联机上	(307)
9-3-1 重要的超级终端特征	(307)
9-3-2 启动超级终端	(308)
9-3-3 使用联机	(310)
9-3-4 发送和检索信息	(311)
9-4 直接电缆连接与公文包的使用	(312)
9-4-1 在路上携带 Windows 95	(313)
9-4-2 延迟打印	(314)
9-4-3 与其他计算机直接连接	(315)
9-4-4 公文包的作用	(316)

第 10 章 Windows 95 的收件箱

10-1 Windows 95 中的电子邮件	(322)
10-1-1 Exchange 上的所有优点	(322)
10-1-2 安装 Exchange	(323)
10-1-3 启动和使用 Exchange	(323)
10-2 Windows 95 的传真服务	(326)
10-2-1 Windows 95 的电话界面	(326)
10-2-2 用“Microsoft 传真”程序来传送传真	(327)
10-2-3 Fax 选项位于何处	(328)
10-2-4 使用“传真浏览器”浏览所收到的传真	(328)
10-2-5 和传真一起发送封面页	(329)
10-3 Windows 95 的网络功能	(332)
10-3-1 网络概述	(332)
10-3-2 安装网络软件	(332)

10-3-3	设置共享资源	(333)
10-3-4	在网络中标识你的计算机	(334)
10-3-5	设置访问控制	(335)
10-3-6	设置具体的共享资源.....	(336)
10-3-7	应用其它计算机的资源	(337)
10-4	Microsoft 网络与 Internet 网	(338)
10-4-1	Microsoft 网络简介	(338)
10-4-2	连接 Internet 网	(341)

第 1 章 中文 Windows 95 基础

1-1 中文 Windows 95 的安装与启动

1-1-1 安装中文 Windows 95

1. 如果还没有安装 Windows 95

如果您首次安装 Windows 95,可按本节介绍正确安装;如果您的电脑已安装 Windows 95,可跳过本节学习。为安装 Microsoft Windows 95 中文版,计算机需具备如下配置:

软件配置

MS-DOS 3.2 以上版本

Microsoft Windows 3.0 以上版本的中文版或英文版

硬件配置

主机 80386 或更高档次的微机

显示器 VGA 或 SVGA,或与二者百分之百兼容的彩色显示器

内存容量 至少 6MB(RAM)。Setup 程序需要至少 432,128 字节的常规内存才能运行。

硬盘驱动器 至少剩余 60MB 空间。一个 3.5 英寸软盘驱动器

其它配置 一个 Microsoft Windows 兼容的鼠标器。一台 Microsoft Windows 支持的打印机。

2. 安装 Windows 95 之前的注意事项

防病毒与防病毒软件

您在安装 Windows 95 之前检测硬盘是否已经染上病毒。如果您使用的是 MS-DOS 6.x,可以在安装前运行 MSAV。但在开始安装之前应该关闭已运行的任何一种防病毒软件。

如果防病毒程序是驻留内存的,请删除 Autoexec.bat、Config.sys 和 Win.ini 文件中所有对它的引用。

如果 BIOS 带内置的病毒防护模块,应该在运行安装程序之前使用 CMOS 设置程序禁用它。

内存管理程序与磁盘缓存程序

如果计算机上已经安装了内存管理程序,如 QEMM,最好在安装 Windows 95 前把它从 Config.sys 文件中删掉,在安装完 Windows 95 后再恢复它。在运行安装程序之前还应

删除所有第三方厂商的磁盘缓存程序,而使用 Windows 95 提供的 Smartdrv.exe。运行 Windows 95 以后,没有必要使用磁盘缓存实用程序,因此安装程序将删除大多数磁盘缓存程序。

3. 中文版升级注意事项

Windows 95 中文版支持对 Windows 3.1/3.2 中文版,Windows 3.1、Windows for Workgroup 3.1/3.11、Windows 95 英文版的升级。升级 Windows 3.1/3.2 中文版时,建议在 Windows 文件管理器中运行 Setup。

升级 Windows 3.1、Windows for Workgroup 3.1/3.11、Windows 95 英文版时,则必须退出 Windows,在您以前的 MS-DOS 环境下运行 Setup,并将 Windows 95 中文版安装在同一目录下。

升级时,当遇到版本冲突时,请选择“否”不保留原有系统中文件。升级后,在 Windows 95 中文版的屏幕设置中,可能会有中英文重复的项目,请使用“开始”、“设置”、“任务栏”功能自行调整。

4. 开始安装

Microsoft Windows 95 第一张盘为安装盘,此盘内含有一个名为 SETUP.EXE 的设置程序,可使用此程序开始系统安装工作。

查找并修复硬盘问题

Windows 95 安装程序将自动运行磁盘扫描程序检查硬盘。如果遇到问题,安装将会停止,直到解决问题以后,才能继续安装。

安装程序加载的磁盘扫描程序如果是 MS-DOS 版本的,可能会检测到长文件名错误,但不能修复它们。安装程序会忽略这些问题继续运行。但一旦安装完毕,应该在 Windows 95 下运行新的 Windows 版 ScanDisk 修复这些错误。

运行磁盘扫描程序时的问题

如果在安装过程中遇到“内存不够,无法运行磁盘扫描程序”的消息,可以释放一些常规或高端内存,然后再次运行安装程序。如果有 MS-DOS 6.x,可以使用 MEMMAKER 释放内存。

如果仍旧出现内存不够问题,或在安装时运行磁盘扫描程序存在其它问题,可在运行安装程序时加上 /IS 选项跳过磁盘扫描程序,即键入下列命令:

```
setup/is
```

注:最好不要在安装时跳过磁盘扫描程序。如果跳过,可能会因为硬盘问题而无法安装 Windows 95,或无法正确运行 Windows 95。如果带 /IS 选项运行 Setup 仍出现问题,可以再试用 /IQ 选项。即键入下列命令:

```
setup/is/iq
```

升级安装

Microsoft Windows 95 的安装分两种情况:在 Microsoft Windows 的早期版本基础上进行的升级安装和在 MS-DOS 下进行的初始安装。升级安装步骤如下:

(1)在软盘驱动器(A 或 B)中插入 1# 系统盘(即安装盘)。

(2)在“文件管理器”或“程序管理器”窗口中,单击打开“文件”菜单,并单击“运行”命令。此时显示“运行”对话框。

(3)在“命令行(C)”方框中,键入:

A:\>SETUP↵(即执行安装程序 SETUP.EXE)

或

B:\>SETUP↵

注:如果从 CD-ROM 安装,则键入“win95\setup”。

(4)按 Enter 键,然后按照安装向导的提示,继续安装。

初始安装

(1)在软盘驱动器(A 或 B)中插入 1# 系统盘(即安装盘)。

(2)在 MS-DOS 命令提示符后键入:

A:\>SETUP↵(即执行安装程序 SETUP.EXE)

或

B:\>SETUP↵

(3)按 Enter 键,然后按照安装向导的提示,继续安装。

注:如果从 CD-ROM 安装,则键入“win95\setup”。

Windows 95 安装程序无法在 OS/2 下运行。您需要启动 MS-DOS,然后从命令行运行安装程序。

Windows 95 安装步骤

(1)Windows 95 安装程序开始运行,屏幕上出现“安装 Windows 95”对话框(见图 1-1-1)。




图 1-1-1 “安装 Windows 95”对话框

(2)接下来安装程序准备 Windows 95 安装向导,指导你按屏幕上的提示,一步步进行安装。安装程序将分三步进行:收集计算机的信息;复制 Windows 95 的文件和重新启动计算机并完成安装(图 1-1-2)。




图 1-1-2 Windows 95 安装向导

- (3) 在安装程序检查完磁盘空间后, 询问用户是否保存原有的 MS-DOS 和 Windows 系统文件, 以备卸载 Windows 95 时, 彻底还原以前版本的 MS-DOS 和 Windows 3.x。如果想以后卸载, 请选择“是”。这样安装程序将把系统文件存为隐藏的压缩文件。否则请选择“否”(图 1-1-3)。



图 1-1-3 保存原有系统文件

在下列情况下您将不会看见这个选项:

- 从 Windows 95 早期版本中升级
- 安装到新目录
- 运行低于 5.0 版本的 MS-DOS

- (4) 在保存系统文件后, 安装向导请你选择安装类型(图 1-1-4)。Windows 95 有四种安装类型, 选择的主要依据是用户可用的磁盘容量。各安装类型的含义如下:

安装类型	功能
典型安装	安装 Windows 中最常用的组件。
便携安装	只安装适用于便携机的组件, 包括电源管理功能和“公文包”程序。

- 袖珍安装** 只安装运行 Windows 95 所必需的基本文件。适合于磁盘容量非常有限的计算机。
- 定制安装** 由用户自定安装哪些组件。适合于程序管理员和熟练用户。系统会要求你打入(即指定)软、硬件配置(例如 CPU 型号、显示器、打印机、键盘或鼠标器等)、磁盘目录、应用程序等等。




图 1-1-4 选择安装类型

- (5) 在输入用户信息, 显示产品标识号后, 安装程序将检查本机有哪些硬件类型, 并提示你是否具有图 1-1-5 中所列的设备, 若具有所列设备, 请单击相应设备的复选框。




图 1-1-5 选定硬件设备

- (6) 经过检测计算机后, 安装向导提示你是否安装“The Microsoft Network”, “Microsoft Mail”和“Microsoft 传真”(图 1-1-6)。
- (7) 在选取组件对话框中(图 1-1-7)添加或删除 Windows 95 组件。
- (8) 查看组件“详细资料”(图 1-1-8)。




图 1-1-6 选择安装网络和通讯组件




图 1-1-7 添加或删除 Windows 95 组件




图 1-1-8 组件的“详细资料”