

Q H J Y C Z C S

卢建 主编

期货交易操作丛书

路透卫星报价 与图表技术分析 系统使用手册

119081

CIFCO

期货交易操作丛书

QIHUOJIAOYI

CAOZUO

范 骏

江 晖 编著

辽宁人民出版社

路透卫星报价 与图表技术分析 系统使用手册

范 骏 江 晖 编著

辽宁人民出版社

1994 年·沈阳

前 言

90年代，随着商品经济的发展和市场经济体制的确立，期货市场在我国大陆迅速发展，成为继股票证券市场、房地产市场之后的又一新兴市场，成为我国90年代的又一新经济热点。

期货市场在我国得以迅速发展，根本原因在于它是商品经济发展的必然产物，是市场经济运作的重要组成部分。我国经济建设和发展了几十年经验教训证明，发展商品经济、建立市场经济体制是繁荣中国经济的必由之路。除此之外，别无选择。既然要发展商品经济，要建立市场经济体制，就必须建立相应的期货市场。可以这么说，期货市场是现代市场经济体系中不可缺少的重要组成部分。

现代市场经济运作的三大特征是：市场机制是国民经济资源配置的基础机制，而市场价格是市场机制的调节信号；自主经营、自负盈亏的企业是经济运行的微观主体；政府对宏观

经济进行总供给与总需求相对平衡的间接调控。这三大特征在期货场所具有的经济功能中得到突出体现。

期货场所具有的价格发现功能，使得在期货交易所中通过买卖双方公平竞争而形成的价格，比较确切地反映了所有交易者对未来供求关系和价格走势的评价，这种价格信号具有正确的价格导向功能，成为生产者和投资者进行生产和投资决策的重要参考依据，以引导他们确定合理的产量和投资项目。

期货场所具有的规避风险功能，为生产者和投资者提供了避免市场价格波动风险的可能性，生产者和投资者根据自己在未来某一时间需要买入或卖出的商品数量，先在期货市场上买入或卖出期货合约，利用期货交易的套期保值业务最大限度地分散和规避因价格波动带来的风险，以保证既定的利润或减少损失，从而使企业安心地从事生产经营活动。

期货市场的上述基本经济功能，不仅提供了合理的价格信号，有助于生产者和投资者制订正确的计划，决定合理的生产投入，而且有助于保证未来市场供求的基本平衡，从而为国家进行总供给与总需求相对平衡的宏观调控提

供了条件和可能，有利于国民经济持续稳定的发展。

如何运用期货市场为企业的生产经营活动服务，为政府的宏观经济调控服务，这是摆在我们面前的新课题，需要我们进行学习、学习、再学习，不仅要学习期货交易的基本知识，而且要学习期货交易的实务，以便在实践中得以运用。为此，我们编著了《期货交易操作丛书》，供有志于从事期货交易的人士，特别是进行期货交易实际操作的人士学习或参考。

本套丛书由中国国际期货经纪有限公司（简称中期公司）总裁卢建博士担任主编市场开发部总经理王刚硕士担任副主编。执笔者皆为中期公司市场开发部、交易部、信息技术部等部门的总经理或职员，他们是：王刚、郭晓利、赵建、蔡炜、范骏、郑勇、张玲、范江、崔若、熊军、陈新平。另外，中国人民大学的王行业硕士、朱东耀硕士、李现宏硕士也参加了编写工作。本套丛书的编写人员具有丰富的期货交易基本知识和操作经验，因此，这套丛书的特点在于理论与实务并重，突出实际操作实务和技巧。

期货市场对经济的积极作用，有赖于广大

参与者正确认识期货交易的本质和正确运用期货交易的技巧，如果本套丛书的出版能在这面对社会有所贡献，我们所有编写者将为此感到非常高兴。对本套丛书中的不足和差错，望予指正。

卢 建 王 刚

1994年4月

目 录

上 篇

路透报价终端 (RT) 使用手册

前言.....	1
第一章 简介.....	3
一、路透报价终端 (RT)	3
二、启动路透报价终端 (RT)	4
三、启动或收缩 RT 报价新闻文件 管理系统.....	5
四、启动或收缩 RTG 图像分析系 统.....	7
第二章 使用报价功能.....	8
一、检索全报价.....	8
二、查询某一品种的一组报价链.....	9
三、查询临时报价	10
四、设置和调用一组报价系列	11
五、一些特殊的报价查询方法	13

六、查询期权报价	17
七、设置上、下限警报系统	17
八、设计和显示报价图	18
第三章 使用新闻功能	21
一、查阅新闻	21
二、新闻的分类	23
三、中国市场服务	26
第四章 屏幕设计和打印输出	27
一、屏幕格式划分	27
二、设置版面的字型字号	28
三、设置附加窗口	29
四、设置一个理想的 RT 版面	31
五、打印输出报价和新闻	32
六、打印机设置	33
第五章 图形分析系统 RTG	34
一、启动图形分析系统 (RTG)	34
二、图形种类	35
三、编辑图形	36
四、加入研究图形	37
五、加入趋势线	38
六、版面整理	39
七、版面贮存、删除、提取和 打印	40

八、“Toolbar” 工具轴	42
九、使用屏幕左下角的小三角 形	43

下 篇

路透图表终端 (TA) 使用手册

第一章 路透图表终端基本操作说明	47
一、简介	47
二、生成图表	48
三、画趋势线	48
四、做研究版面	49
五、建立观察窗口	49
六、显示最新报价	50
七、显示路透报价终端版面	50
八、打印	51
九、显示新闻标题	51
十、功能键的使用	51
第二章 路透图表终端操作详解	54
一、主要操作介绍	54
二、研究 (Study)	55
三、图表 (Chart)	56
四、编辑 (Edit)	59
五、趋势线 (Trendline)	60

六、版面 (Pages)	62
七、观察窗口 (Watch)	63
八、新闻 (News)	64
九、历史数据 (History)	64
十、设置 (Setup)	65
 附录：主要期货品种的路透代码	 68

上 篇

路透报价终端 (RT) 使用手册

第一章

简介

一、路透报价终端 (RT)

路透报价终端(RT)是在 WINDOWS 环境支持下运行,融报价、新闻和图表分析为一体的系统。熟悉 WINDOWS 操作的用户,不需阅读本说明书,可直接通过对话菜单进行操作。

因 WINDOWS 具有将屏幕划分成任意大小的不同区块,因此,进行期货交易的用户可在同一屏幕上同时观察各个交易市场的价位变化,以及路透社提供的各地新闻。

路透报价终端的人机交流是通过键盘和鼠

标器 (mouce) 来完成, 操作方便灵活。

使用路透报价终端的用户不需具有高深的计算机知识, 也不需从头学习 WINDOWS 的操作方法。只需稍加了解菜单上的各个项目的内容与功能, 即可上机操作。

为满足不同用户的需要, RT 提供了多种查询的途径, 对于熟练者可通过键盘快速地查询到有关的内容, 初学者一般按菜单提示进行操作即可。

原则上, 用户的操作失误不损害主机及其贮存内容。但如果由于您的不慎, 可能会破坏其他用户花费大量时间建立的版面。遇到这种情况, 计算机会显示 “Cancel” (放弃原来的指令) 和 “OK” (确认原先的指令) 字样, 这时您应谨慎, 如果不是您原先建立的版面, 最好选 “Cancel”。

二、启动路透报价终端 (RT)

一般情况下, RT 主机是不需要关闭的。如果您准备较长时间不使用时, 只需关闭屏幕和打印机即可。重新启动 RT 时, 全部内存数据的读入需要半个小时左右。停机间歇期间, 新数

据无法读入,可能要丢失。由于 RT 机二十四小时运作,故停放 RT 机应有较清爽的环境。

打开 RT 机后,一般需等候一分钟左右,屏幕左下方即陆续出现四个小图像。这四个小图像构造 RT 的主要内容:

RTG (路透终端的图像分析系统)

IDNDDE (中转过程的识别码管理系统)

Program Manager (windows 程序管理系统)

RT (路透社终端报价、新闻文件库管理系统)

重复说一遍,不要随意关闭主机,或频繁冷、热启动主机。

三、启动或收缩 RT 报价新闻 文件管理系统

一般情况下,冷、热启动 RT 主机,经数分钟后即屏显报价、新闻文件管理系统的版面。当鼠标器成花瓶状态时,说明主机正在接收数据,您还需静候。当鼠标器变成空心箭头时,说明您可使用本系统。新数字读入时,蜂鸣声告诉您,现读入一组读数。

(1) 如果屏幕显示不是新闻、报价系统，不需关闭 (close) 当前系统，您可用鼠标敲击右上角向下的小三角体，或敲击左上角的带横杠的小方体；(2) 在出现一组菜单中，激活“minimize”即可压缩成小图像，回落到左下角。(3) 然后，您再将鼠标移至带有“RT”的新闻报价图像上，点击鼠标左键，出现一组菜单后，激活“maximize” (全屏显示) 或“restore” (重显)，即屏幕显示报价新闻系统版面。

甚至可在其他系统的版面管理系统中，激活“Switch to……” (移动至……)，从出现的对话框中，用鼠标点击“RT”，再击“Switch to……”即可将报价新闻版面覆盖在当前版面上。

注意：无论是打开报价新闻系统或从其他系统中转移 (Switch to……) 至报价新闻系统，注意不要激活 CLOSE，否则该系统将关闭，重新启用被关闭系统需要时间，并可能会失去新数据。如果不慎激活关闭项 (close)，那么从紧接的提示中选择放弃项 (Cancel) 以放弃原错误指令。

收缩 RT 报价新闻系统的版面，只需将鼠标移至右下角的“▼”，点击鼠标器的左键即可。也可从左上角带杠小方块体中拉下菜单，激活

“minimize”即可。

四、启动或收缩 RTG 图像分析系统

启动或收缩 RTG 图像分析系统的方法与前述启动或收缩 RT 的方法基本一致。即可以使用退出当前系统并激活带有“RTG”字样小图像的方法，也可以在其他系统的版面下激活“Switch to”并选择 RTG 的方法。

收缩 RTG 图像分析系统的版面，只需将鼠标移至右上角的倒三角形，点击鼠标器的左键即可。也可从左上角带杠小方块体中拉下菜单，激活“minimize”即可。