China-pub.com
下载

附　录

附录A　系统配置与AutoCAD的安装

A.1　系统要求

运行AutoCAD 2000所需要的最小系统配置为：

1) 操作系统：Windows95，Windows NT4.0和Windows98。
2) 32MB内存。
3) 奔腾133（或更好的）或兼容的处理器。
4) 130MB的硬盘可用空间。
5) 64MB的硬盘缓存空间（至少）。
6) 对每一个AutoCAD的并行操作，需要附加10MB内存。
7) 在安装时需要2.5MB的可用空间，用于暂时存放安装完成后要删除的临时文件。
8) 初始安装时，需要4倍速或更高倍速的CD-ROM。
9) 800×600的VGA显示器。
10) 鼠标或数字化仪（带有Wintab驱动程序）。
11) IBM兼容的并行口和只能用于单个用户和教学版的硬件锁。
12) 串行口（用于数字化仪和一些绘图仪）。
13) 用于多媒体教学的声卡。

以下硬件是可选项：

1) 打印机。
2) 绘图仪。
3) 数字化仪。

A.2　安装AutoCAD

安装过程现已大大简化，使得用户可以方便、快速地安装AutoCAD。同时，安装过程也与Windows的安装更加一致。以下是安装AutoCAD 2000的步骤。

1) 第一步是在计算机的CD-ROM中插入AutoCAD 2000光盘。

2) 如果AutoPlay有效，会自动出现Setup对话框，且InstallShield Wizard（安装共享向导）将安装在计算机中（AutoPlay是Windows 95、Windows NT4.0和Windows 98的一个功能，它可以自动运行一个可执行文件。该功能可以被关闭，其方法是：在向CD-ROM中插入光盘时保持Shift键按下或者改变CD-ROM的运行设置）。如果系统满足最基本的硬件要求，则会在屏幕上出现Welcome对话框。

3) 在Welcome对话框中点击Next按钮，弹出Software License Agreement（软件许可协议）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

China-pub.com 下载

对话框。

4) 在阅读了软件许可协议后，选择 Accept（接受）继续进行安装，屏幕上出现 Serial Number（序列号）对话框。

5) 输入序列号和CD密钥，然后点击Next按钮（序列号和CD密钥可在装AutoCAD 2000光盘的盒子的背后找到）。如果输入的数字是正确的，则会出现 Personal Information（个人信息）对话框。

6) 输入所需信息，然后点击 Next按钮。在每一个区域中必须包含一个字符来显示下一个屏幕，该屏幕显示刚输入的个人信息。可以编辑这些信息或者点击 Next按钮确认所输入数据。此时，出现Destination Location（目标定位）对话框。

7) 在Destination Location对话框中，可用Browse按钮选择所需安装AutoCAD的文件目录，然后点击Next按钮，显示Setup Type（安装类型）对话框。

8) 在Setup Type对话框中，选择所需的安装类型， Typical（典型）、Full（完全）、Compact（压缩）或Custom（自定义）。如果选择Custom，则弹出Custom Components（自定义元素）对话框。从该对话框中，可清除不需要的安装元素对应的复选框，然后点击 Next按钮。如果计算机有足够的硬盘空间，则 Folder Name（文件夹名称）对话框会出现。

9) 在Folder Name对话框中，可接受 AutoCAD 2000（缺省）文件夹或选择其他文件夹，然后点击Next按钮，出现Setup Confirmation（安装确认）对话框。

10) 如果所有的选择都已完成，则可以在 Setup Confirmation对话框中点击Next按钮，则安装程序将在计算机上安装程序文件。当安装过程结束时， Setup Complete（安装完成）对话框将出现在屏幕上。